### 12\_security06iptables 防火墙+filter 表控制+扩展匹配+nat 典型应用

hostc ~]# systemctl status firewalld.service

hostc ~1# systemctl stop firewalld.service

hostc ~]# systemctl disable firewalld.service

hostc ~l# vum -v install iptables.services

hostc ~]# systemctl start iptables.service #参见 1.5.2

#### 一 iptables 防火墙-概述


#### 1.1 什么是防火墙

一道保护性的安全屏障: 起保护 \ 隔离公网和私网的作用的一种软件服务

#### 1.2 Linux 包过滤型防火墙

RHEL7 默认使用 Firewall 作为防火墙,但 Firewalld 底层还是调用包过滤防火墙iptables(RHEL5 6 使用的是iptables)

#### 1.3 iptables 的表\链结构



raw 表 对数据包做状态跟踪
mangle 表 对到访数据包打标记

filter表 过滤表

地址转换

1.3.2 5 条链: 链是数据包传输的方向(以防火墙主机为参照物定义的方向)

**兀配经讨防火墙主机的数据包** 

INPUT 匹配进入防火墙主机的数据包

OUTPUT 匹配从防火墙主机出去的数据包

路由前外理

1.3.1 4 张表: 表是服务的功能分类

nat 表

FORWARD

1.4 包讨波匹配流程

1.5 防火墙主机类型

PREROUTING

POSTROUTING 路由后处理

链内规则的匹配顺序:

顺序对比, 匹配即停止(LOG 除外)

若无任何匹配,则按该链的默认策略处理

石无住刊匹配,则按该链的新认束哈处理

- 1.5.1 主机型防火墙(自己开防火墙保护自己),使用 filter表 INPUT 链
- 1.5.2 网络型防火墙(控制数据包是否允许经过自己),使用 filter 表 FORWARD 钵
- hostC eth0 192.168.4.51 eth1 192.168.2.51 防火墙主机

hostA eth0 192,168.4.50 hostB eth1 192.168.2.52 网络主机

- 二 iptables 用法解析
- 2.1 iptables 基本用法
- 2.2.1 管理程序位置: /sbin/iptables
- 2.2.2 指令组成

iptables [-t 表名] 选项 [链名] [匹配条件] [-j 处理操作]

#### 2.2.3 注意事项/整体规律

可以不指定表,默认为 filter 表

可以不指定链,默认为对应表的所有链

如果没有匹配的规则,则使用防火墙默认规则

选项\链名\处理动作用大写字母,其余都小写

#### 2.2 基本的处理操作

ACCEPT: 允许通过/放行

DROP: 直接丢弃,不给出任何回应

REJECT: 拒绝通过,必要时会给出提示

LOG: 记录日志,然后传给下一条规则(此目标操作是匹配即停止的唯一例外)

SNAT: 源地址转换,转换数据包中的源地址

DNAT: 目标地址转换,转换数据包中的目标地址

### 2.3 常用的管理选项

类别	选项	用途
添加规则	-A	在链的末尾追加一条规则
	-I	在链的开头(或指定序号)插入一条规则
查看规则	-L	列出所有的规则条目
	-n	以数字形式显示地址、端口等信息
	line-numbers	查看规则时,显示规则的序号
删除规则	-D	删除链内指定序号(或内容)的一条规则
	-F	清空所有的规则
默认策略	-P	为指定的链设置默认规则

### 2.4 常用匹配条件

类别	选项	用法
通用匹配	协议匹配	-p 协议名
	地址匹配	-s 源地址、-d 目标地址
	接口匹配	-i 收数据的网卡、-o 发数据的网卡
隐含匹配	端口匹配	sport 源端口、dport 目标端口
	ICMP类型匹配	icmp-type ICMP类型

协议匹配需要取反条件时,用叹号!

### 三 iptables 规则管理示例

#### 3.1 查看规则列表

#### -L 査看

hostc ~]# iptables -t filter -L

ittei -L

#以数字显示网络

hostc ~]# iptables -t filter -nL

hostc ~]# iptables -t filter -nL --line-numbers #列出规则序号

hostc ~l# iptables -t nat -nL --line-numbers #默认规则为空

#默认规则为空

hostc ~]# iptables -t mangle -nL --line-numbers #默认规则为空

hostc ~1# iptables -t raw -nL --line-numbers #默认规则为空

#### 3.2 删除\清空规则

### -D 删除 -F 清空

hostc ~l# iptables -t raw -F #临时清空规则

hostc ~]# iptables -t mangle -F #临时清空规则

hostc ~]# iptables -t nat -F #临时清空规则

hostc ~]# iptables -t filter -F #临时清空规则

hostc ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

#将临时清空规则写入配置文件,达到永久清空的目录

hostc ~]# systemctl restart iptables

此时再按 3.1 查看 4 张表,4 张表中链内的规则全部为空

# 3.3 添加新的规则

-A 在链末尾追加一条规则 -I 在链的开头插入一条规则

#### 3.4 设置默认规则

所有链的初始默认规则均为 ACCEPT

通过-P选项可重置默认规则

ACCEPT 或者 DROP

### 案例 1:主机型防火墙-仅允许连接到本机(192.168.4/2.51)的 ssh 服务

先允许连接到本主机的 ssh 服务,再拒绝其他所有的连接到本主机的服务请求,最后保存为永久生效

hostc ~]# iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

hostc ~]# iptables -t filter -nL INPUT --line-numbers

hostc ~l# iptables -t filter -P INPUT DROP

hostc ~]# iptables -t filter -nL INPUT --line-numbers

hostc ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

测试本机的 ssh 连接服务,显示成功;测试 ping 本机,失败

room9pc01 ~]\$ ssh -X root@192.168.2.51

room9pc01 ~]\$ ssh -X root@192.168.4.51

hosta ~]# ping 192.168.4.51 #ping 不通

hostb ~]# ping 192.168.2.51 #ping 不通

案例 2: 主机型防火墙 - 设置控制只能通过 192.168.2.θ/24 网段连接到本机 (192.168.4/2.51)的 ssh 服务

先在 filter 表 INPUT 链插入第 1 条规则,设置允许通过 2.51 连接本机的 ssh 服务

hostc ~]# iptables -t filter -I INPUT 1 -s 192.168.2.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #-I,链开头插入,1 表示插入为第 1 条规则

### 查看 filter 表 INPUT 链规则,刚才插入的规则在此时为第 1 条

hostc ~]# iptables -t filter -nL INPUT --line-numbers

Chain INPUT (policy DROP)

num target prot opt source destination

1 ACCEPT tcp -- 192.168.2.0/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 2 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22

删除 filter 表 INPUT 链第 2 条规则,该规则允许所有网段连接本机的 ssh 服务

hostc  $\sim$ ]# iptables -t filter -D INPUT 2

### 删除后査看 filter 表 INPUT 链规则

hostc  $\sim$ ]# iptables -t filter -nL INPUT --line-numbers

Chain INPUT (policy DROP)

num target prot opt source destination

1 ACCEPT tcp -- 192.168.2.0/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:22

### 此时,通过 4.51 连接 192.168.4.51 的 ssh 服务断开了

hostc ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables #保存为永久

案例 3: 主机型防火墙-设置仅允许通过 4.51 访问本机的 http 服务(tcp 协议,80端口)

关闭 iptables 服务,安装 httpd 服务,创建测试文件,并访问测试

hostc ~]# systemctl stop iptables

hostc ~]# yum -y install httpd

hostc ~]# systemctl start httpd

hostc ~]# echo "xxx" > /var/www/html/test.html

hosta ~]# curl http://192.168.4.51/test.html #返回內容 xxx hostb ~l# curl http://192.168.2.51/test.html #返回內容 xxx

开启 iptables 服务,查看 filter表 INPUT 链规则,并访问测试及抓包

hostc ~]# systemctl start iptables

hostc ~l# iptables -t filter -nL --line-numbers #确认有规则

hosta ~]# curl http://192.168.4.51/test.html #无回应 hostb ~]# curl http://192.168.2.51/test.html #无回应

hostc ~]# tcpdump -i eth0/eth1 tcp port 80

#能抓到 192.168.4.50(2.52)访问本机 http 服务的 80 端口的包

在 filter 表 INPUT 链添加规则,设置能通过 4.51 访问本机的 http 服务

hostc ~]# iptables -t filter -A INPUT -d 192.168.4.51 -p tcp --dport

80 -j ACCEPT

hosta ~]# curl http://192.168.4.51/test.html #有结果 xxx

hostb ~l# curl http://192.168.2.51/test.html #无回应 再在 filter 表 INPUT 链添加规则,设置能通过 2.51 访问本机的 http 服务

hostc ~l# intables -t filter -A INPUT -d 192.168.2.51 -p tcp --dport

80 - i ACCEPT

2 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 192.168.4.51 tcp dpt:80

### 查看在 filter 表 INPUT 链内规则,此时有 3 条规则

hostc ~l# iptables -t filter -nL --line-numbers

Chain INPUT (policy DROP)

1 ACCEPT tcp -- 92.168.2.0/24 0.0.0.0/0 tcp dpt:22

3 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 192.168.2.51 tcp dpt:80

测试通过 2.51 访问本机 http 服务,成功

hostb ~l# curl http://192.168.2.51/test.html #有结果 xxx

hostc ~l# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables #保存为永久

案例 4: 主机型防火墙-允许本机(192.168.4.51/2.51)ping 其他主机,但是,禁止 及其他主机 ping 本机

停止 iptalbes 服务,抓取 ping 的数据包

hostc ~]# systemctl stop iptables

hosta ~]# ping 192.168.4.51 #50ping51

hostc ~]# tcpdump -i eth0 -c 2 icmp #抓取50ping51的2个包

IP 192.168.4.50 > hostc: ICMP echo request #50ping51 请求包

IP hostc > 192.168.4.50: ICMP echo reply #51 回应 50 包

hostc ~1# ping 192.168.4.50 #51ping50

hostc ~]# tcpdump -i eth0-c 2 icmp #51ping50的2个包

IP hostc > 192.168.4.50: ICMP echo request #51ping50 请求包

IP hostc > 192.168.4.50: ICMP echo request #51ping50 请求包 IP 192.168.4.50 > hostc: ICMP echo reply #50 回应 51 包

### 启动 iptables 服务, 查看 filter 表 INPUT 链规则

hostc ~]# systemctl start iptables

hostc ~]# iptables -t filter -nL --line-numbers

#此时,默认放行从本机出的数据包,允许 tcp 的 22 和 80 端口的请求进入

### 在 filter 表 INPUT 链添加规则,放行本机 ping 其他主机的回应包(echo-reply)

hostc ~]# iptables -t filter -A INPUT -p icmp --icmp-type
echo-reply -j ACCEPT

echo-repty -j Accert

hostc ~]# ping 192.168.4.50 #能 ping 通

hostc ~]# ping 192.168.2.52 #能 ping 通


hosta ~]# ping 192.168.4.51 #无回应

hostb ~]# ping 192.168.2.51 #无回应

#### 四 filter 表控制-防护类型及条件

#### 4.1 主机/网络型防护

根据保护对象(本机\其他主机)区分



#### 4.2 开启内核的 IP 转发

#### 作为网关\路由的必要条件: 开启内核的 IP 转发

echo 1 > /proc/svs/net/ipv4/ip forward

#临时配置

echo "net.ipv4.ip\_forward=1" >> /etc/sysctl.conf #永久配置

Linux 网关:192.168.4.51/2.51

内网:192.168.2.52 外网:192.168.4.50

案例: 网络防火墙-FORWARD 功能设置演示

给 2.52 主机设置网关为 192.168.2.51

hostb ~]# route add default gw 192.168.2.51

hostb ~1# route -n

给 4.50 主机设置网关为 192.168.4.51 hosta ~l# route add default gw 192.168.4.51

nosta ~j# route add derautt gw 192.100.4.31

给 4.51/2.51 开启内核的 IP 转发(克隆主机默认开启了)

hostb ~]# sysctl -a | grep forward #sysctl -a 查看所有内核配置

 $net.ipv4.ip\_forward = 1$ 

hosta ~1# route -n

hostb ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward #临时配置
hostb ~]# echo "net.ipv4.ip forward=1" >> /etc/sysctl.conf

关闭 4.51/2.51 上的 iptables 服务,用 4.50ping 2.52,在 4.51/2.51 上抓包

hosta ~]# ping 192.168.2.52
hostc ~|# systemctl stop iptables

hostc ~1# tcpdump -i eth0 -c 2 icmp

IP 192.168.4.50 > 192.168.2.52: ICMP echo request

IP 192.168.2.52 > 192.168.4.50: ICMP echo reply

### 删除 4.51/2.51 上的主机型防火墙的规则,并重启 iptables 服务

hostc ~]# iptables -t filter -P INPUT ACCEPT #修改默认策略为允许

hostc ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

hostc  $\sim$ ]# systemctl stop iptables

hostc ~l# iptables -t filter -F INPUT

hostc ~]# systemctl start iptables

#查看规则,无规则,允许所有包通过

外网主机 4.50 安装 http 服务, 创建测试页面, 启动 httpd 服务

hostb ~l# curl http://192.168.4.50/test.html

hostc ~]# iptables -t filter -P FORWARD DROP

hostc ~l# iptables -t filter -nL --line-numbers

hosta ~]# yum -y install httpd

hosta ~l# echo "i'm host 192.168.4.50" > /var/www/html/test.html

hosta ~1# systemctl restart httpd

内网主机 2.52 测试访问 4.50 的 http 服务

i'm host 192.168.4.50

在网络防火墙主机 filter 表 FORWARD 链设置规则, 丢掉所有转发包, 并测试

hostc ~l# iptables -t filter -nL

hostb ~l# curl http://192.168.4.50/test.html #测试包被丢掉,无回应

在网络防火墙主机 filter 表 FORWARD 链设置规则, 允许(tcp 80)的请求和回应通

过,并测试

hostc ~l# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 80 -i ACCEPT hostc ~l# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --sport 80 -i ACCEPT

i am host 192.168.4.50

在网络防火墙主机 filter 表 FORWARD 链设置规则, 允许(tcp 22)的请求和回应通

hostb ~]# curl http://192.168.4.50/test.html #测试成功

#### 过,并测试

3

hostc ~]# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 22 -i ACCEPT

hostc ~l# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --sport 22 -i ACCEPT hostc ~]# iptables -t filter -nL --line-numbers #查看规则,有 4 条

Chain FORWARD (policy DROP)

num target prot opt source destination

ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 1

2 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:80 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22

4 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22

hosta ~]# ssh -X root@192.168.2.52 #测试,能 ssh 连接到 2.52

### 六 扩展匹配-扩展条件概述

6.1 扩展条件的方法

前提条件:有对应的防火墙模块支持

基本用法: -m 扩展模块 --扩展条件 条件值

### 6.2 常见的扩展条件类型

类别	选项	用法
	MAC地址匹配	-m macmac-source MAC地址
扩展匹配	多端口匹配	-m multiportsports 源端口列表 -m multiportdports 目标端口列表
	IP范围匹配	-m iprangesrc-range IP1-IP2 -m iprangedst-range IP1-IP2

## 允许 4.50 和 2.52 互 ping

hostc ~]# iptables -t filter -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT

hostc ~]# iptables -t filter -nL --line-numbers

Chain FORWARD (policy DROP)

num target prot opt source destination

5 ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

### 不允许 4.50-4.60 的 ping 包通过,用基本匹配需要写 10 条规则,匹配速度慢

ping 包中的源地址为 4.50-4.60

根据匹配即停止原则,该条规则要写在第5条规则之前

hostc ~]# iptables -t filter -I FORWARD 5 -p icmp \
-m iprange --src-range 192.168.4.50-192.168.4.60 -j DROP

hostb ~1# ping 192.168.4.50 #不能 ping 通,回应包被 DROP 了

hosta ~]# ping 192.168.4.52 #不能 ping 通

### 七 扩展匹配-扩展案例

### 7.1 根据 MAC 地址封锁主机,禁止 ping 其他主机

获取 hosta 192.168.4.50 的 MAC

hosta ~]# ifconfig eth0

ether 52:54:00:fd:81:ad

网络防火墙主机上在 filter 表 FORWARD 链中添加规则,禁止 MAC 地址为

```
52:54:00:fd:81:ad的ping包通过
hostc ~]# iptables -t filter -I FORWARD 5 -p icmp -m mac \
--mac-source 52:54:00:fd:81:ad -j DROP
hostc ~]# iptables -t filter -D FORWDRD 6
```

hostb ~ l# ping 192.168.4.50 #不能 ping 通,回应包被 DROP 了

hosta ~1# ping 192,168,2,52 #不能 ping 通

### 7.2 多端口案例

```
[root@hostc ~]# iptables -t filter -nL --line-numbers
Chain FORWARD (policy DROP)
```

num target prot opt source destination

1 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80

2 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:80

3 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22

4 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22

5 DROP icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 MAC 52:54:00:FD:81:AD

6 ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

将以上规则的 22 端口和 80 端口合并,并添加 3306 端口

在网络防火墙主机 filter 表 FORWARD 链设置规则,放行 tcp 22 80 3306 请求包

hostc ~]# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -m multiport \

--dports 22,80,3306 -j ACCEPT

--sports 22,80,3306 -i ACCEPT

在网络防火墙主机 filter 表 FORWARD 链设置规则,放行 tcp 22 80 3306 回应包

hostc  $\sim$ ]# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -m multiport \

删除原来的 tcp 22 80 的规则

hostc ~]# iptables -t filter -D FORWARD 1 #执行 4次

网络防火墙主机查看 filter 表 FORWARD 链规则

hostc  $\sim$ ]# iptables -t filter -nL --line-numbers

Chain FORWARD (policy DROP)

num target prot opt source destination

1 DROP icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 MAC 52:54:00:FD:81:AD

2 ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

3 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 22,80,3306

4 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport sports 22,80,3306

### 测试

hosta ~]# ssh -X root@192.168.2.52 #成功


hostb ~]# ssh -X root@192.168.4.50 #成功

hostb ~]# curl http://192.168.4.50/test.html #成功

i am host 192.168.4.50

#### 八 NAT 表典型应用-NAT 转化原理

#### 8.1 私有地址的局限件



#### 8.2 SNAT 源地址转换

Source Network Address Translation


修改数据包的源地址,仅用于 nat 表的 POSTROUTING 链





#### 九 NAT 表典型应用-SNAT 策略应用

#### 9.1 案例环境



#### 9.2 配置 SNAT 共享上网

#### 9.2.1 删除 4.50 2.52 的网关,停止 4.50 2.52 的 iptables 服务

hosta ~]# route del default gw 192.168.4.51

hostb ~l# route del default gw 192.168.2.51

hostb ~]# echo "i'm host 192.168.2.52" > /var/www/html/test.html

9.2.2 2.52 上安装 http. 创建测试页面, 启动 httpd 服务

hostb ~1# systemctl restart httpd

hostb ~1# vum -v install httpd

9.2.3 网络防火墙主机上清除所有工作并保存

hostc ~l# iptables -t filter -F hostc ~l# intables -t raw -F

hostc ~]# iptables -t nat -F hostc ~1# iptables -t mangle -F

hostc ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

9.2.4 4.50 上设置网关,并查看: 尝试访问 2.52 的测试页面 hosta ~1# route add default gw 192.168.4.51

hosta ~]# route -n

9.2.5 抓包验证

hosta ~l# curl http://192.168.2.52/test.html

hostc ~]# tcpdump -i eth0 -t tcp port 80

IP 192.168.4.50.51174 > 192.168.2.52

9.2.6 nat 表 POSTROUTING 链书写规则, 将 192.168.4.0/24 转换为

hosta ~l# curl http://192.168.2.52/test.html #无法连接,超时

```
hostc ~]# iptables -t nat -nL
```

hostc ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.4.0/24 -p tcp

--dport 80 -j SNAT --to-source 192.168.2.51

hostc ~]# iptables -t nat -nL 9.2.7 连接验证

## hosta ~]# curl http://192.168.2.52/test.html

9.2.8 查看 2.52 网页访问日志

# hostb ~]# tail -f /etc/httpd/logs/access\_log

### 9.3 地址伪装策略

192.168.2.51

hostc  $\sim$ ]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.4.0/24 -o eth1

-j MASQUERADE