2 Engineer07 管理 SWAPautofs

- SWAP 准备交换空间(虚拟内存)
- 1.1作用: 缓解真实物理内存的压力

相当干虚拟内存, 当物理内存不够用时, 使用磁盘空间来模拟内存, 在一定程 度上缓解内存不足的问题

1.2 分区

利用 fdisk 讲行分区,划分两个主分区分别为 2G

~l# blkid /dev/vdb1 #查看文件系统类型

1.3 格式化为交换文件系统

- ~l# mkswap /dev/vdb1 #将分区格式化为交换文件系统

 - ~1# mkswap /dev/vdb2
- ~1# blkid /dev/vdb2

1.4 启用交换分区

- ~]# swapon /dev/vdb1 #启用交换分区
- ~1# swapon /dev/vdb2
- ~l# swapon -s
- #查看交换空间的成员信息
- ~]# swapoff /dev/vdb1 /dev/vdb2 #停用交换分区

1.5 设置开机自动启用交换分区

~l# vim /etc/fstab

/dev/vdbl swap swap defaults 0 0

```
/dev/vdb2 swap swap defaults 0 0
~]# swapoff /dev/vdb1 #停用交换分区
~]# swapoff /dev/vdb2 #停用交换分区
~]# swapon -s #查看交换空间的成员信息
```

~]# swapon -a

#类似 mount -a,检测/etc/fstab 交换分区开机自动挂载配置情况

~]# swapon -s

二 触发挂载(autofs)

2.1 准备工作: 在划分一个 2G 的主分区 ~ l# fdisk /dev/vdb

~]# partprobe #刷新分区表

~]# lsblk

~l# mkfs.xfs /dev/vdb3 #格式化分区为 xfs

~]# blkid /dev/vdb3

2.2 安装触发挂载的软件包 autofs

~]# yum -y install autofs

2.3 重启 autofs 程序

~]# systemctl restart autofs

~]# systemctl enable autofs

2.3 完成对/dev/vdb3 触发挂载的配置

最终实现:访问路径/nsd/dc 挂载设备/dev/vdb3 到/nsd/dc

2.3.1 主配置文件: 定义监控目录/etc/auto.master

格式: 监控目录路径 挂载配置文件路径

2.3.2 挂载配置文件: 定义挂载点目录与设备

cd -fstype=iso9660,ro,nosuid,nodev :/dev/cdrom

挂载点目录 -fstype=文件系统 :挂载设备

/]# mkdir /nsd #必须手动创建监控目录

/]# vim /etc/auto.master

格式: /nsd /etc/test

监控目录路径 挂载配置文件路径

/]# cp /etc/auto.misc /etc/test #修改并修改挂载配置文件

/]# vim /etc/test

格式: 挂载点目录 -fstype=文件系统 :挂载设备

dc -fstype=xfs :/dev/vdb3

/]# systemctl restart autofs #重启服务

/]# systemctl status autofs #查看服务状态

/l# ls /nsd/dc

/1# df -h