13_project202 升级网站运行平台+部署缓存服务+数据迁移+部署集群

一 升级网站运行平台-清除当前配置

1.1 停止服务

```
[root@web33 ~]# systemctl stop httpd

froot@web33 ~l# systemctl disable httpd
```

1.2 卸载共享存储

```
[root@web33 ~]# umount /var/www/html/
```

```
[root@web33 ~]# vim /etc/fstab #注释掉 nfs 挂载的语句
```

二 升级网站运行平台-部署 LNMP

2.1 安装软件

[root@web33 ~1# df -h

```
web33 ~]# cd lnmp_soft/
```

```
web33 lnmp_soft]# tar -xf nginx-1.12.2.tar.gz
```

```
web33 lnmp soft]# cd nginx-1.12.2/
```

```
web33 nginx-1.12.2]# yum -y install qcc pcre-devel zlib-devel
```

```
eb33 nginx-1.12.2]# ./configure
```

```
web33 nginx-1.12.2]# make
```

web33 nginx-1.12.21# make install

```
web33 ~]# yum -y install mariadb mairadb-server mariadb-devel
```

2.2 修改 nginx 配置文件,使 nginx 支持 PHP

web33 ~]# yum -y install php php-fpm php-mysql

web33 ~1# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

2.3 挂载共享存储

web33 ~1# df -h

```
web33 ~]# vim /etc/fstab #修改 nfs \pm载点为/usr/local/nginx/html 192.168.4.30:/sitedir /usr/local/nginx/html nfs defaults 0 0 web33 ~]# mount -a
```

web33 ~]# systemctl enable remote-fs.target

#设置远程挂载服务开机运行

2.4 启动服务

web33 ~]# /usr/local/nginx/sbin/nginx

web33 ~]# systemctl start php-fpm

web33 \sim]# systemctl start mysqld

web33 ~]# ss -antulp | grep :80

web33 ~]# ss -antulp | grep :9000
web33 ~]# ss -antulp | grep :3306

2.5 測试 nignx 服务配置

nfs30 ~]# vim /sitedir/test2.php

<?php

\$school= "tarena";

hool .

echo \$school;

?>

tarena


tarena

nfs30 ~]# curl http://192.168.4.33/test2.php

nfs30 ~]# curl http://192.168.4.44/test2.php

三 部署缓存服务-环境准备

3.1 拓扑结构



3.2 IP 规划

主机名	IP地址:端口	角色
redisA	192.168.4.51:6379	redis服务器
redisB	192.168.4.52:6379	redis服务器
redisC	192.168.4.53:6379	redis服务器
redisD	192.168.4.54:6379	redis服务器
redisE	192.168.4.56:6379	redis服务器
redisF	192.168.4.57:6379	redis服务器
mgm	192.168.4.58	管理主机

3.3 部署 redis 服务器(51 52 53 54 56 57 操作一致)

3.3.1 真机传输软件

room9pc01 ~]\$ scp /linux-soft/03/redis/redis-4.0.8.tar.gz root@192.168.4.51:/root

3.3.2 安装依赖包及 redis, 检查 redis 端口

```
redisa51 ~]# yum -y install gcc pcre-devel
redisa51 ~]# tar -xf redis-4.0.8.tar.gz
redisa51 ~]# cd redis-4.0.8
```

redisa51 redis-4.0.8]# make && make install

redisa51 redis-4.0.8]# cd utils/
redisa51 utils]# ./install server.sh #一路回车

redisa51 ~]# ss -antulp | grep :6379 #只有 6379 端口

3.3.3 修改配置文件,启用集群配置

redisa51 ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop
redisa51 ~]# vim /etc/redis/6379.conf

70 bind 192.168.4.51 #修改ip

93 port 6351 #修改端口 (可选配置)

815 cluster-enabled yes #解除注释,启用集群功能

823 cluster-config-file nodes-6379.conf #存储集群信息的配置文件

829 cluster-node-timeout 5000 #集群节点通信超时时间

3.3.4 启动 redis 服务,检查端口

redisa51 ~l# /etc/init.d/redis 6379 start

redisa51 ~]# ss -antulp | grep redis-server #3个1万3的端口

四 部署缓存服务-创建 redis 集群

4.1 配置管理主机

room9pc01 ~]\$ scp /linux-soft/03/redis/redis-3.2.1.gem root@192.168.4.58:/root
mam58 ~l# vum -v install rubv rubvaems

mgm58 ~]# gem install redis-3.2.1.gem

4.2 创建集群管理脚本

mgm58 ~]# mkdir /root/bin

|||g|||36 ~]# |||KUI1 /1001/DIII

mgm58 ~]# chmod +x /root/bin/redis-trib.rb

mgm58 ~1# redis-trib.rb create --replicas 1 \

mam58 ~1# cp redis-4.0.8/src/redis-trib.rb /root/bin/

4.3 创建集群

- > 192.168.4.51:6379 192.168.4.52:6379 \
- > 192.168.4.53:6379 192.168.4.54:6379 \
- > 192.168.4.56:6379 192.168.4.57:6379

弹出信息输入 yes

4.4 查看集群信息

 $\texttt{mgm58} \sim] \textit{\#} \textit{ redis-trib.rb} \textit{ info} \ 192.168.4.57:6379$

 $\verb|mgm58| \sim] \textit{\#} \textbf{ redis-trib.rb} \textbf{ check} 192.168.4.57:6379$

4.5 測试配置

命令格式: redis-cli -c -h IP地址 -p端口

mgm58 ~]# redis-cli -c -h 192.168.4.57 -p 6379

192.168.4.57:6379> keys *

(empty list or set)

五 部署缓存服务-配置网站服务器

5.1 在 33 44 配置 php 支持 redis 集群(此步骤 33 和 44 操作一致)

web33 ~]# php -m | grep redis #查看 php 支持的模块,无 redis 模块 room9pc01 l3Project2]\$ scp redis-cluster-4.3.0.tgz root@192.168.4.33:/root

5.1.1 在 33 44 安装软件

web33 ~]# yum -y install gcc php-devel

web33 ~]# tar -xf redis-cluster-4.3.0.tgz

web33 ~]# cd redis-4.3.0/

```
5.1.2 核改配置文件/etc/php.ini,并重启 php-fpm 服务
web33 ~]# vim /etc/php.ini
728 extension_dir = "/usr/lib64/php/modules/"
730 extension = "redis.so"
web33 ~]# systemctl restart php-fpm
5.2 测试配置
5.2.1 在存储服务器 30 共享目录/sitedir 下,创建连接集群 PHP 脚本
room9pc01 13Project2]$ scp phplinkrediscluster.php root@192.168.4.30:/root
```

['192.168.4.51:6379','192.168.4.52:6379','192.168.4.53:6379','

phplinkrediscluster.php 为 rediscluster.php 的说明

nfs30 sitedirl# vim rediscluster.php

nfs30 ~l# cd /sitedir/

<?php

\$redis list =

Installing shared extensions: /usr/lib64/php/modules/

web33 redis-4.3.0]# phpize
web33 redis-4.3.01# ./configure

--with-php-config=/usr/bin/php-config
web33 redis-4.3.01# make && make install

```
192.168.4.54:6379','192.168.4.56:6379','192.168.4.57:6379'];
$client = new RedisCluster(NUll,$redis_list);
$client->set("i","tarenaA ");
$client->set("j","tarenaB ");
$client->set("k","tarenaC ");
```

echo \$client->get("i");
echo \$client->get("i");

echo \$client->qet("k");

?>

5.2.2 php 网页测试

tarenaA tarenaB tarenaC

tarenac

nfs30 ~]# curl http://192.168.4.33/rediscluster.php

nfs30 ~1# curl http://192.168.4.44/rediscluster.php

redisa51 ~l# redis-cli -c -h 192.168.4.51 -p 6379

tarenaA tarenaB tarenaC

5.2.3 缓存服务验证

192.168.4.51:6379> keys *

- 1) "age"
- 2) "j"

```
edisa51 ~1# redis-cli -c -h 192.168.4.52 -p 6379
192.168.4.52:6379> kevs *
1) "k"
redisa51 ~]# redis-cli -c -h 192.168.4.53 -p 6379
192.168.4.53:6379> kevs *
1) "i"
5.2.4 测试缓存服务高可用(把 51 52 red is 服务停止)
5.2.4.1 复制 30 上/sitedir/rediscluster.php 为/etc/test4.php, 修改内
部参数值
nfs30 ~l# cd /sitedir/
nfs30 sitedirl# cp rediscluster.php test4.php
nfs30 sitedir]# vim test4.php
<?php
$redis list =
['192.168.4.51:6379'.'192.168.4.52:6379'.'192.168.4.53:6379'.'
192.168.4.54:6379'.'192.168.4.56:6379'.'192.168.4.57:6379'1:
$client = new RedisCluster(NUll, $redis list);
$client->set("a","tarenaAa ");
$client->set("b","tarenaBb "):
```

```
$client->set("c","tarenaCc ");
echo $client->get("a");
echo $client->get("b");
echo $client->get("c");
?>
5.2.4.2 停止51 52 上的 redis 服务
redisa51/52 ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop
redisa51 ~]# killall -9 redis-server #上一步停不了就用这步
```

nfs30 ~]# curl http://192.168.4.33/test4.php

5.2.4.3 在两个主服务器 51 52down 后,在 30 上能正常访问 33 44 网页

tarenaAa tarenaBb tarenaCc #33 网页正常

nfs30 ~]# curl http://192.168.4.44/test4.php tarenaAa tarenaBb tarenaCc #33 网页正常

5.2.4.4 查看集群信息:此时 51 52 消失,56 67 变成了主服务器

 $\mbox{mgm58} \sim \mbox{]\# redis-trib.rb info} \mbox{ 192.168.4.57:6379}$

192.168.4.57:6379 (5e5e2c09...) -> 4 keys | 5462 slots | 0 slaves.

192.168.4.56:6379 (62b16da7...) -> 3 keys | 5461 slots | 0 slaves.

132.1301.13010373 (02310dd7111) - 3 keys | 3101 31013 | 0 31dves

192.168.4.53:6379 (7d205be1...) -> 2 keys | 5461 slots | 1 slaves.

5.2.4.5 查看缓存数据库中 a b c 变量的写入,在两个主服务器 down 的情况下,数


据写入正常

```
192.168.4.53:6379> kevs *
2) "a"
192.168.4.53:6379> get a
"tarenaAa "
mam58 ~1# redis-cli -h 192.168.4.56 -p 6379
192.168.4.56:6379> kevs *
3) "b"
192.168.4.56:6379> get b
"tarenaBh "
mgm58 ~]# redis-cli -h 192.168.4.57 -p 6379
192.168.4.57:6379> kevs *
4) "c"
192.168.4.57:6379> get c
"tarenaCc "
5.2.4.6 再次启动 51 52 上的 redis 服务.在 58 上查看集群状态
redisa51\52 ~1# /etc/init.d/redis 6379 start
mgm58 ~]# redis-trib.rb info 192.168.4.57:6379
mgm58 ~]# redis-trib.rb check 192.168.4.57:6379
此时,51 52 不再是主服务器,而是从服务器了,
```

am58 ~1# redis-cli -h 192.168.4.53 -p 6379

六 数据迁移-PXC 集群环境准备

6.1 拓扑结构



6.2 IP 规划

• PXC集群主机角色 (3台服务器)

主机名	IP地址	角色
pxcnode66	192.168.4.66	第1台数据库服务器
pxcnode77	192.168.4.77	第2台数据库服务器
pxcnode88	192.168.4.88	第3台数据库服务器

拷贝PXC软件到3台服务器 拷贝mysql-5.7.17.tar 软件到 pxcnode66 主机

6.3 配置从服务器:把 pxcnode66 主机配置为 mysql11 的从服务器

room9pc01 ~]\$ scp /linux-soft/03/mysql/mysql-5.7.17.tar root@192.168.4.66:/root

6.3.1 安装软件 mysql-5.7.17.tar

```
pxcnode66 ~]# tar -xf mysql-5.7.17.tar
pxcnode66 ~]# yum -y install mysql-community-*
```

6.3.2 修改配置文件(指定 server_id)

pxcnode66 ~]# vim /etc/my.cnf
[mvsald]

server id=66

6.3.3 启动 mysqld 服务

pxcnode66 ~]# systemctl restart mysqld

pxcnode66 ~]# systemctl status mysqld

pxcnode66 ~]# grep password /var/log/mysqld.log

pxcnode66 ~]# mysql -uroot -p 初始密码

66 mysql> alter user user() identified by "123qqq...A";

6.3.4 确保数据一致

a 配置数据库服务器 mysql11,并备份数据,传给 66

room9pc01 ~]\$ scp /linux-soft/03/mysql/libev-4.15-1.el6.r

```
f.x86_64.rpm root@192.168.4.11:/root
room9pc01 ~]$ scp /linux-soft/03/mysql/percona-xtrabackup-2
4-2.4.7-1.el7.x86 64.rpm root@192.168.4.11:/root
```

mysgl11 ~]# rpm -ivh libev-4.15-1.el6.rf.x86 64.rpm

ysql11 ~]# yum -y localinstall

percona-xtrabackup-24-2.4.7-1.el7.x86_64.rpm

<code>mysql11 ~]# innobackupex --user root --password 123qqq...A</code>

mvsgl11 ~l# scp -r /allbak/ root@192.168.4.66:/root #传给 66

/allbak --no-timestamp #备份数据

b 从服务器 66 恢复备份数据

停止数据库服务

pxcnode66 ~]# systemctl stop mysqld

清空数据库目录

pxcnode66 ~]# rm -rf /var/lib/mysql/*

安装软件

pxcnode66 ~]# cd PXC/

pxcnode66 PXC]# rpm -ivh libev-4.15-1.el6.rf.x86_64.rpm

pxcnode66 PXC]# yum -y localinstall

percona-xtrabackup-24-2.4.13-1.el7.x86_64.rpm

准备恢复数据

```
backup_type = full-backuped #未准备恢复时状态
pxcnode66 ~]# innobackupex --apply-log /root/allbak/ #准备恢复
pxcnode66 ~]# cat /root/allbak/xtrabackup_checkpoints
backup_type = full-prepared #准备恢复完成
```

pxcnode66 ~]# cat /root/allbak/xtrabackup checkpoints

恢复数据

```
pxcnode66 ~]# innobackupex --copy-back /root/allbak/ #恢复
修改目录的归属为mysql
```

廖以口·秋山沙山南/y my sq·

xcnode66 ~]# chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql

启动服务

```
pxcnode66 ~]# grep master11 /root/allbak/xtrabackup_info
inlog_pos = filename 'master11.000002', position '154'
```

6.3.5 指定主服务器

将 66 配置为 11 的从服务器

pxcnode66 ~]# mysql -uroot -p123qqq...A

pxcnode66 ~]# systemctl restart mysgld

66 mysql> change master to

```
-> master_host="192.168.4.11",
```

- -> master user="repluser",
- -> master_password="123qqq...A",

```
-> master log file="master11.000002",
   -> master log pos=154:
6.3.6 查看从服务器 66 的状态信息: show slave status\G:
66 mysql> start slave;
66 mvsql> show slave status\G:
七 数据迁移- 创建 PXC 集群
room9pc01 ~]$ scp -r /linux-soft/03/PXC/ root@192.168.4.66\88\10:/root/
7.1 配置第1台 PXC 服务器(192.168.4.66)
7.1.1 停止 mysqld 服务, 卸载 mysqld 服务软件
pxcnode66 ~]# ss -antulp | grep 3306
pxcnode66 ~l# systemctl stop mysald
pxcnode66 ~l# rpm -ga | grep -i mysgl
pxcnode66 ~]# rpm -e --nodeps \ #不删除依赖卸载 mysqld
mysgl-community-server mysgl-community-embedded-compat \
mvsal-community-common mvsal-community-client \
mvsal-community-devel mvsal-community-test \
mysgl-community-libs-compat mysgl-community-minimal-debuginfo \
mysgl-community-libs mysgl-community-embedded \
mvsal-community-embedded-devel
```

```
警告: /etc/my.cnf 已另存为 /etc/my.cnf.rpmsave
```

7.1.2 安装 PXC 软件,修改配置文件,启动 mvsal 服务(不是 mvsald 服务)

```
pxcnode66 ~]# cd PXC/
```

```
pxcnode66 PXC]# rpm -ivh libev-4.15-1.el6.rf.x86_64.rpm
pxcnode66 PXC]# rpm -ivh apress-1.1-14.11.x86 64.rpm
```

```
pxcnode66 PXC]# tar -xf
```

Percona-XtraDB-Cluster-5.7.25-31.35-r463-el7-x86_64-bundle.tar pxcnode66 PXC]# yum -y install Percona-XtraDB-Cluster-*

```
pxcnode66 ~]# vim /etc/percona-xtradb-cluster.conf.d/mysqld.cnf
[mysqld]
```

server-id=66

```
pxcnode66 ~]# vim /etc/percona-xtradb-cluster.conf.d/wsrep.cnf
8 wsrep cluster address=qcomm://
```

- 25 wsrep_node_address=192.168.4.66
- 27 wsrep cluster name=pxc-cluster
- 30 wsrep node name=pxcnode66
- 39 wsrep_sst_auth="sstuser:123qqq...A" #定义全量同步用户及密码

```
pxcnode66 ~]# systemctl start mysql
pxcnode66 ~]# ss -antulp | grep :3306
pxcnode66 ~]# ss -antulp | grep :4567
```

7.1.3 数据库管理员登录,查看状态信息,PXC 配置文件内定义的全量同步用户授权

```
pxcnode66 ~]# mysql -uroot -p123qqq...A
mysql> show status like "%wsrep%";
mysql> show slave status\G;
mysql> grant all on *.* to sstuser@"localhost" identified by
```

7.2 配置第2台PXC服务器(192.168.4.10)

7.2.1 安装 PXC 软件 pxcnode10 ~]# cd PXC/

"123aaa...A"

```
pxcnode10 PXC]# rpm -ivh libev-4.15-1.el6.rf.x86_64.rpm
pxcnode10 PXC]# rpm -ivh qpress-1.1-14.11.x86_64.rpm
pxcnode10 PXC]# vum -v install
```

```
percona-xtrabackup-24-2.4.13-1.el7.x86_64.rpm
```

pxcnode10 PXC]# tar -xf

Percona-XtraDB-Cluster-5.7.25-31.35-r463-el7-x86 64-bundle.tar

```
{\tt pxcnode10\ PXC]\#\ yum\ -y\ install\ Percona-XtraDB-Cluster-*}
```

7.2.2 修改配置文件

server-id=10

```
\label{eq:pxcnodel0} $$ \sim ] \# \ vim \ /etc/percona-xtradb-cluster.conf.d/mysqld.cnf $$ [mysqld] $$
```

pxcnode10 ~]# vim /etc/percona-xtradb-cluster.conf.d/wsrep.cnf

25 wsrep_node_address=192.168.4.10
27 wsrep_cluster_name=pxc-cluster

8 wsrep cluster address=gcomm://192.168.4.66

30 wsrep_node_name=pxcnode10
39 wsrep sst auth="sstuser:123ggg...A"

7.2.3 启动服务

pxcnode10 ~]# systemctl enable mysql

pxcnode10 ~]# systemctl start mysql

pxcnode10 ~]# ss -antulp | grep :3306
pxcnode10 ~l# ss -antulp | grep :4567

pxcnode10 ~]# mysql -uroot -p123qqq...A

mysql> show status like "%wsrep%";

7.3 配置第3台 PXC 服务器(192.168.4.88) 7.2.1 安装 PXC 软件

pxcnode88 ~1# cd PXC/

pxcnode88 PXC]# rpm -ivh libev-4.15-1.el6.rf.x86_64.rpm

pxcnode88 PXCl# rpm -ivh apress-1.1-14.11.x86 64.rpm

pxcnode88 PXC]# yum -y install

percona-xtrabackup-24-2.4.13-1.el7.x86_64.rpm

pxcnode88 PXC]# tar -xf

Percona-XtraDB-Cluster-5.7.25-31.35-r463-el7-x86_64-bundle.tar

pxcnode88 PXCl# vum -v localinstall Percona-XtraDB-Cluster-*

7.2.2 修改配置文件

pxcnode88 PXC]# vim

/etc/percona-xtradb-cluster.conf.d/mysqld.cnf

8 wsrep cluster address=gcomm://192.168.4.66,192.168.4.10

[mysqld]
server-id=88

pxcnode88 PXC]# vim /etc/percona-xtradb-cluster.conf.d/wsrep.cnf

25 yeron nado address-102 160 4 00

25 wsrep_node_address=192.168.4.88

27 wsrep_cluster_name=pxc-cluster

```
30 wsrep_node_name=pxcnode88
```

39 wsrep sst auth="sstuser:123ggg...A"

7.2.3 启动服务

```
pxcnode88 PXC]# systemctl start mysql
pxcnode88 PXC]# systemctl enable mysql
pxcnode88 PXC]# ss -antulp | grep :3306
pxcnode88 PXC]# ss -antulp | grep :4567
pxcnode88 PXC]# mysql -uroot -p123qqq...A
mysql> show status like "%wsrep%";
```

7.4 公共配置(10 66 88 一样操作):修改配置文件


pxcnode66 ~]# vim /etc/percona-xtradb-cluster.conf.d/wsrep.cnf

8 wsrep_cluster_address=gcomm://192.168.4.10,192.168.4.88,192.168.4.66

第8行添加3台主机的 IP,本机 IP 写最后

八 部署集群-LB 集群

8.1 拓扑结构



8.2 IP规划(77改为10)

主机名	IP地址	角色
client50	192.168.4.50	客户端
haproxy99	192.168.4.99	调度器
pxcnode66	192.168.4.66	数据库服务器
pxcnode77	192.168.4.77	数据库服务器
pxcnode88	192.168.4.88	数据库服务器

8.3 安装软件

```
haproxy99 ~]# yum -y install haproxy
```

8.4 修改配置文件

```
haproxy99 ~]# sed -i '/#/d' /etc/haproxy/haproxy.cfg
haproxy99 ~]# vim /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

删除 31 行及以下内容,添加以下内容

mode http

```
31 listen status
```

32

33

34

35

37

bind *:80

stats enable

stats uri /admin #查看监控新目录名

36 stats auth admin:admin #登录监控页面的用户名和密码

38 listen mysql 3306 *:3306

39 mode tcp #mysql 使用 tcp 协议

40 option tcpka #使用长连接: 一次连接请求连接后,可执行多次命令

41 balance roundrobin #调度算法

42 server mysql_01 192.168.4.66:3306 check

44 server mvsal 03 192.168.4.88:3306 check

server mysqt_03 192.108.4.88:3300 chec

server mysql 02 192.168.4.10:3306 check

8.5 启动服务

43

haproxy99 ~]# systemctl status haproxy.service haproxy99 ~]# systemctl start haproxy haproxy99 ~]# systemctl status haproxy.service

8.6 测试配置


firefox http://192.168.4.99/admin

账号和密码输入 admin

33 或 44 命令行多次执行以下命令,显示主机名:
mysql -h192.168.4.99 -uadmin -p123qqq...A -e "select @@hostname"

九 部署集群-HA 集群

9.1 拓扑结构



9.2 IP 规划

主机名	IP地址	角色
client50	192.168.4.50	客户端
haproxy99	192.168.4.99	调度器(主)
haproxy98	192.168.4.98	调度器(备)
无	192.168.4.100	VIP地址
pxcnode77	192.168.4.77	数据库服务器
pxcnode66	192.168.4.66	数据库服务器
pxcnode88	192.168.4.88	数据库服务器

9.3 准备备用调用器主机

proxy98 ~]# yum -y install haproxy

```
aproxy99 ~]# scp /etc/haproxy/haproxy.cfg
root@192.168.4.98:/etc/haproxy/haproxy.cfg
#两主机 haproxy 配置文件相同
```

启动服务,测试配置

9.4 安装软件

haproxy98 ~]# yum -y install keepalived haproxy99 ~]# yum -y install keepalived

9.5 修改配置文件,设置 99 为主,98 为备

haproxy99 ~]# vim /etc/keepalived/keepalived.conf

16 行下添加

删除 36 行及以下内容

17 vrrp iptables #禁用 iptables

30 virtual ipaddress { #vip 段修改为 192.168.4.100

31 192.168.4.100

32 }

haproxy99 ~]# scp /etc/keepalived/keepalived.conf root@192.168.4.98:/etc/keepalived/keepalived.conf

```
21state BACKUP#修改为 BACKUP24priority 90#调整值小于 99 主机上设置的值
```

proxy98 ~1# vim /etc/keepalived/keepalived.conf

9.6 启动服务

```
haproxy99\98 ~]# systemctl start keepalived
haproxy99\98 ~]# systemctl enable keepalived
```

9.7 测试配置

```
haproxy99 ~]# ip addr show | grep 192.168.4.100
inet 192.168.4.100/32 scope global eth0
```

```
33 或 44 命令行多次执行以下命令,显示主机名:
```

```
mysql -h192.168.4.100 -uadmin -p123qqq...A -e "select @@hostname"
```

```
mysql -h192.168.4.100 -uadmin -p123qqq...A -e "alter table projectdb.user add id int primary key auto_increment first" 增加主键,再往表中写入数据,主键id 会根据 PXC 服务器台数自增加
```

web33 \sim 1# mysql -h192.168.4.100 -uadmin -p123qqq...A -e "insert into projectdb.user(name) values('abc');"