3_Services01 扩展应用

一 构建新的教学环境

1.1 构建两台虚拟机,操作系统为 CentOS7.5

[命令地址:/usr/local/bin/clone-vm7]

[真机上虚拟网卡地址:192.168.4.254]

[student@room9pc01 ~1\$ clone-vm7

#克隆两台虚拟机,分别命名为 A 与 B
1.2 利用 root 讲入两台虚拟机, 密码为: 123456

1.3 配置永久主机名

虚拟机 A:svr7.tedu.cn 虚拟机 B:pc207.tedu.cn

1.4 配置 IP 地址

虚拟机 A 为 eth0 配置 192.168.4.7/24

虚拟机 B 为 eth0 配置 192.168.4.207/24

1.5 利用真机进行远程管理两台虚拟机

[student@room9pc01 ~]\$ ping 192.168.4.7

[student@room9pc01 ~1\$ ping 192.168.4.207

[student@room9pc01 ~]\$ ssh -X root@192.168.4.7

[student@room9pc01 ~]\$ ssh -X root@192.168.4.207

1.6 为真机上设置永久别名

[student@room9pc01 ~]\$ vim /home/student/.bashrc

```
alias goa='ssh -X root@192.168.4.7'
alias gob='ssh -X root@192.168.4.207'
```

1.7 构建 Yum 仓库

1.7.1 服务端: 真机构建了 FTP 服务器, 共享光盘所有内容

真机检测软件包 vsftpd 的安装

[student@room9pc01 ~]\$ rpm -q vsftpd

vsftpd-3.0.2-22.el7.x86_64

[student@room9pc01 \sim]\$ systemctl status vsftpd

1.7.2 共享光盘所有内容

默认共享的路径:/var/ftp

]\$ mkdir /var/ftp/centos-1804/

]\$ mount /iso/CentOS7-1804.iso /var/ftp/centos-1804/

]\$ ls /var/ftp/centos-1804/

]\$ vim /etc/fstab #设置自动挂载

/var/lib/libvirt/images/iso/CentOS7-1804.iso

/var/ftp/centos-1804 iso9660 defaults 0 0

]\$ firefox ftp://192.168.4.254/centos-1804 #浏览器验证

客户端:两台虚拟机 yum 配置文件编写

[root@svr7 ~]# vim /etc/yum.repos.d/local.repo

[local repo]

```
name=CentOS-$releasever - Base
```

baseurl="ftp:#192.168.4.254/centos-1804"

enabled=1

gpgcheck=0

[root@svr7 ~]# yum -y install httpd

虚拟机 C\D

- 1.配置主机名为:svr10.tedu.cn\pc20.tedu.cn
- 2.配置 eth0 的 IP 地址:192.168.4.10/24\192.168.4.20/24
- 3.配置 Yum 仓库, 指向服务端为真机的 FTP 服务

二 扩展的几个应用

2.1 目录结构

认识 Linux 的目录层次:

man hier[显示根目录下目录说明]

常见一级目录的用途

/boot 存放系统引导必需的文件,包括内核、启动配置

/bin、/sbin 存放各种命令程序

/dev 存放硬盘、键盘、鼠标、光驱等各种设备文件

/etc 存放 Linux 系统及各种程序的配置文件

/root、/home/用户名 分别是管理员 root、普通用户的默认家目录

/var 存放日志文件、邮箱目录等经常变化的文件

/proc 存放内存中的映射数据,不占用磁盘

/tmp 存放系统运行过程中使用的一些临时文件

[root@svr7 ~]# ls -ld /tmp #此目录自带t 权限

drwxrwxrw<u>t</u>. 8 root root 172 7月 15 10:34 /tmp

2.2 权限的数值表示

权限的数值化

基本权限:r = 4.w = 2.x = 1

附加权限:SUID = 4.SGID = 2.Sticky Bit = 1

2.3 历史命令

2.3.1 管理/调用曾经执行过的命令

history:查看历史命令列表

history -c:清空历史命令

!n: 执行命令历史中的第 n 条命令

!str:执行最近一次以 str 开头的历史命令

2.3.2 调整历史命令的数量

[root@svr7 ~]# vim /etc/profile

HISTSIZE=1000 #默认记录 1000 条

2.4 实用小命令工具

du,统计文件的占用空间

du [选项]... [目录或文件]...

- -s:只统计每个参数所占用的总空间大小
- -h:提供易读容量单位(K、M等)

常用格式 du -sh [目录或文件]...

2.5 date, 查看/调整系统日期时间

date +%F \ date +%R

date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"

date -s "yyyy-mm-dd HH:MM:SS"

~]# date +%F #显示 年-月-日

2019-07-15

~]# date +%Y #显示 年

~l# date +%m #显示 月

~]# date +%d #显示 日期

~l# date +%H #显示 时

~]# date +%M #显示 分

~]# date +%S #显示 秒

2.6 制作快捷方式 制作连接(链接)文件

2.6.1 软连接特点:

若原始文件或目录被删除,连接文件将失效

软连接可存放在不同分区/文件系统

2.6.2 硬连接特点:

若原始文件被删除,连接文件仍可用

硬连接与原始文件必须在同一分区/文件系统

制作软连接

格式: ln -s /路径/源文件 /路径/快捷方式名 #必须是绝对路径

制作硬连接

格式: ln /路径/源文件 /路径/快捷方式名 #必须是绝对路径

2.7 获取命令帮助

[root@svr7 ~]# man 5 passwd #5 代表配置文件类型帮助信息

2.8 zip 归档工具,跨平台的压缩格式

2.8.1 归档+压缩操作

zip [-r] 备份文件.zip 被归档的文档...

~]# yum -y install zip #需要安装

~l# zip -r /opt/file.zip /root/ /etc/passwd

~]# ls /opt

~]# zip -r /opt/nsd.zip /boot/

~]# ls /opt

2.8.2 释放归档+解压操作

unzip 备份文件.zip [-d 目标文件夹]

~]# yum -y install unzip #需要安装

~l# unzip /opt/nsd.zip -d /mnt/

```
~1# ls /mnt/
     ~l# ls /mnt/boot/
2.9 白定义 Yum 源
2.9.1 具备从互联网下载一些软件包
~1$ ls /linux-soft/01/
2.9.2 将 tools.tar.gz 传递到虚拟机 A
~]$ scp /linux-soft/01/tools.tar.gz root@192.168.4.7:/root/
[scp = ssh + cp , 前提是真机能 ssh 虚拟机]
2.9.3 在虚拟机 A 香看
     1# ls /root
     ]# tar -xf /root/tools.tar.gz -C /
     1# ls /tools/other/
2.9.4 在虚拟机 A 生成仓库数据文件
     ~]# yum -y install createrepo
     ~]# createrepo /tools/other/
     ~l# ls /tools/other/repodata #新生成的仓库软件包文件
2.9.5 书写客户端 yum 配置文件
     ~]# vim /etc/yum.repos.d/local.repo
```

[myrpm]

name=other rpm

```
baseurl=file:///tools/other #指定为本机为 Yum 服务端
     enabled=1
     apacheck=0
     ~]# yum repolist
                                    #检测 yum 配置文件
2.9.5 安装软件
     [root@svr7 ~l# vum -v install cmatrix
     [root@svr7 ~l# cmatrix
     [root@svr7 ~l# cmatrix -C red
     [root@svr7 ~]# yum -y install sl
     [root@svr7 ~1# sl
     [root@svr7 ~]# yum -y install oneko
```

三 vim 编辑技巧

3.1 命令模式操作

```
[root@svr7 ~]# cp /etc/passwd /opt/a.txt
[root@svr7 ~]# vim /opt/a.txt
```

[root@svr7 ~l# oneko & #将程序放入后台

3.2 光标跳转

Home 键 或 ^、数字 0 跳转到行首 End 键 或"\$"键 跳转到行尾

[root@svr7 ~]# oneko

粘贴 p、P 粘贴到光标处之后、之前 x 或 Delete 键 删除光标处的单个字符 dd、#dd 删除光标处的一行、#行 d^ 从光标处之前删除至行首 d\$或 D(大写) 从光标处删除到行尾 C(大写) 从光标处删除到行尾,进入插入模式 3.4 查找/撤销/保存 /word 向后查找字符串"word"

:r /etc/filesystems #读入其他文件内容

跳至后/前一个结果 撤销最近的一次操作

U(大写) 撤销对当前行的所有修改 Ctrl + r 取消前一次撤销操作 ZZ(大写) 保存修改并退出

PqUp 键、PqDn 键 向上翻页、向下翻页

跳转到文件的首行

跳转到文件的末尾行

复制光标处的一行、3行

1G 或 aa

3.3 复制/粘贴/删除

n、N

H

3.5 末行模式操作

复制 yy、3yy

G

 $[root@svr7 \sim] # echo 123456 > /opt/2.txt$

[root@svr7 ~]# echo hahaxixi > /opt/3.txt

[root@svr7 ~]# vim /opt/3.txt

:r /opt/2.txt #读入/opt/2.txt 到当前文件

:r /etc/passwd #读入/etc/passwd 到当前文件

3.6 字符串替换

:s/root/admin/ 替换当前行第一个 root 为 admin

:s/root/admin/g 替换当前行所有的 root 为 admin

:1,10s/root/admin/g 替换第 1-10 行所有的 root 为 admin

:%s/root/admin/g 替换文件内所有的 root 为 admin

3.7 开关参数的控制

:set nu或 nonu 显示/不显示行号

:set ai 或 noai 启用/关闭自动缩进

四 源码编译安装

RPM 包: rpm -ivh yum -y install

源码包 -> gcc make-> 可以执行的程-> 运行安装

主要优点

获得软件的最新版,及时修复 bug

软件功能可按需选择/定制,有更多软件可供选择

源码包适用各种平台

4.1 安装 gcc 与 make 开发工具

```
[root@svr7 ~]# yum -y install gcc
[root@svr7 ~]# yum -y install make
```

4.2 进行 tar 解包

```
]# tar -xf /tools/inotify-tools-3.13.tar.gz -C /
]# ls /
]# cd /inotify-tools-3.13/
l# ls
```

4.3 运行 configure 脚本

```
作用 1: 检测是否安装 gcc
```

```
--prefix=指定安装的位置
```

作用 2: 可以选择软件的功能, 也可以指定软件安装的路径

```
]# cd /inotify-tools-3.13/
```

```
-
```

]# ./configure --prefix=/opt/myrpm

4.4 make 编译生成可以执行的程序

```
]# cd /inotify-tools-3.13/
l# make
```

4.5 make install 将可以执行的程序运行安装

```
]# cd /inotify-tools-3.13/
```