12_security03Linux 基本防护+用户切换与提权

+SSH 访问控制+selinux 安全防护

一 Linux 基本防护-用户账号安全

1.1 设置账号有效期

使用 change 工具

chage -d yyyy-mm-dd 用户名 #设置密码最近一次修改的时间

-E yyyy-mm-dd,指定失效日期(-1取消)

chage 命令的语法格式:

chage -l 账户名称 #查看账户信息

chage -E 时间 账户名称 #修改账户有效期

案例: 失效的用户将无法登录

使用 chage 命令将用户 zhangsan 的账户设为当前已失效(比如已经过去的某个时间):

proxy ~]# useradd zhangsan

proxy ~]# chage -E 2019-12-31 zhangsan

尝试以用户 zhangsan 重新登录,输入正确的用户名、密码后直接闪退,返回登录页,

说明此帐号已失效。

重设用户 zhangsan 的属性,将失效时间设为 2019-12-31

proxy ~]# chage -E 2019-12-31 zhangsan #修改失效日期

Last password change : May 15, 2017 Password expires : never

proxy ~]# chage -l zhangsan #查看账户年龄信息

Password inactive : never

Account expires

: Dec 31, 2019

Minimum number of days between password change : 0 Maximum number of days between password change : 99999

Number of days of warning before password expires : 7

1.2 定义用户默认有效期(扩展知识)

/etc/login.defs 这个配置文件,决定了账户密码的默认有效期。

[root@proxv ~l# cat /etc/login.defs

PASS MAX DAYS 99999 #密码最长有效期 PASS MIN DAYS 0 #密码最短有效期

PASS MIN LEN 5 #密码最短长度

PASS WARN AGE 7 #密码过期前几天提示警告信息

#UID 最小值

UID MIN 1000 UID MAX 60000 #UID 最大值

1.3 账户的锁定/解锁

passwd -S 用户名 #杳看用户的密码状态 passwd -l 用户名 #锁定用户,使用户不能登录

passwd -u 用户名 #解锁用户,使用户能登录

使用 passwd 或 usermod 命令将用户 zhangsan 的账户锁定。

proxy ~]# passwd -l zhangsan #锁定用户账号 lock

锁定用户 zhangsan 的密码。

passwd:操作成功

proxy ~]# passwd -S zhangsan #查看状态 status

zhangsan LK 2018-02-22 0 99999 7 -1 (密码已被锁定。)

解除对用户 zhangsan 的锁定

proxy ~]# passwd -u zhangsan #解锁用户账号

解锁用户 zhangsan 的密码 。

passwd: 操作成功

proxy ~]# passwd -S zhangsan #查看状态

zhangsan PS 2018-08-14 0 99999 7 -1 (密码已设置, 使用 SHA512 加

密。)

1.4 强制定期修改密码

添加用户时的默认配置文件/etc/login.defs,一般不修改此文件

主要控制属性 PASS_MAX_DAYS PASS_MIN_DAYS PASS_WARN_AGE

修改 PASS_MAX_DAYS 的值,即可调整密码的有效期,达到定期修改密码的目的

1.5 伪装登录提示信息

修改配置文件:

/etc/issue: 配置本地登录后的系统提示信息

/etc/issue.net: 配置远程登录后的系统提示信息

二 Linux 基本防护-文件系统安全

2.1 程序和服务控制

禁用非必要的系统服务

使用 systemctl(红帽 7)\chkconfig(红帽 6)工具

systemctl start httpd chkconfig httpd start

systemctl enable httpd chkconfig httpd on

systemctl disable httpd chkconfig httpd off

2.2 锁定/解锁保护文件

2.2.1 ext3/ext4 的文件属件控制

命令: chattr 控制方式 属性 文件名

lsattr 文件名

2.2.2 + - =控制方式

```
2.2.3 属性i: 不可变(immutable[x'mju:təbl])

属性a: 仅可追加(append only)

zbserver ~]# lsattr /etc/passwd
------/etc/passwd
```

zbserver ~]# chattr +a /etc/passwd
zbserver ~]# lsattr /etc/passwd

zbserver ~1# chattr -a /etc/passwd

----a-----/etc/passwd

zbserver ~]# lsattr /etc/passwd

三 用户切换与提权

用户切换与提权的应用场景 切换用户身份,when?

SSH 远程管理,;运维测试

提升执行权限,when?

管理权限细分

3.1 su 切换的基本用法 [Substitute User,换人]

快速切换为指定的其他用户,

普通用户执行时,需要验证目标用户的口令,

root 执行时,无需验证口令.

3.1.1 命令格式:

su [-] [目标用户]

su [-] [目标用户] -c "命令"

不指定目标用户时,默认视为 root 用户

1111/2 11 (11/11) 11 (11/12) 11 00 C/11)

3.1.2 su 切换的使用情况

安全日志/var/log/secure:记录 su 验证, shell 开启与关闭

切换用户时,带-表示连同系统环境一起切换,不带-表示仍在当前用户的环境

3.2 sudo 提升执行权限

提权:让普通用户登录系统后,有执行 root 用户命令的权限

主配置文件 /etc/sudoers

3.2.1 sudo

Super or another Do,超级执行

管理员预先为用户设置执行许可

被授权用户有执行授权的命令,验证自己的口令

执行提权命令: sudo 提权命令

查看提权命令: sudo -l

3.2.2 配置 sudo 提权 3.2.2.1 修改方法

推荐:visudo

其他: vim /etc/sudoers

3.2.2.2 授权记录格式

用户 主机列表=命令列表

92 root ALL=(ALL)

%开头表示组名 ALL=(ALL),目标身份,省略时表示 root

ΔΙΙ

wheel 组的用户无需验证可执行所有命令

zbserver ~]# visudo

104 #%wheel ALL=(ALL) ALL #默认未开启

107 # %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL #默认未开启

3.2.2.3 修改全局配置,启用日志

zbserver ~]# vim /etc/sudoers

118 Defaults logfile="/var/log/sudo"

案例 修改/etc/sudoers 配置

修改/etc/sudoers 可以直接使用 vim 编辑该文件,或使用 visudo 命令修改该文件。

```
为 softadm 授予相关脚本的执行权限,允许通过 systemctl 工具来管理系统服务。如果没有 softadm 账户可以先创建该账户。
proxy ~]# useradd softadm
proxy ~]# vim /etc/sudoers #修改文件后,需要使用 wq!强制保存
.....
softadm ALL=(ALL) /usr/bin/systemctl
#授权 softadm 以 root 身份执行 systemctl 命令 (ALL 包括 root)
```

```
切换为 softadm 用户,并验证 sudo 执行权限
proxy ~]# su - softadm
```

```
proxy ~]$ sudo -l
```

```
.. ..
```

```
用户 softadm 可以在该主机上运行以下命令:
```

```
(ALL) /usr/bin/systemctl
```

```
[softadm@proxy ~]$ systemctl start httpd #不用 sudo 时启动服务失败
Authentication is required
```

[sudo] password for softadm: #输入 softadm 的口令

```
[softadm@proxy ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

#通过 sudo 启动服务成功

案例 允许用户 useradm 通过 sudo 方式添加/删除/修改除 root 以外的用户账号

1) 修改/etc/sudoers 配置

为 useradm 授予用户管理相关命令的执行权限,例外程序以!符号取反,放在后面。 在执行相关程序时,可以利用通配符*。

proxy ~]# useradd useradm

@proxy ~]# vim /etc/sudoers

. . . .

useradm ALL=(ALL) /usr/bin/passwd,!/usr/bin/passwd
root./usr/sbin/user*.!/usr/sbin/user* * root

2) 切换为 useradm 用户,验证 sudo 权限

可以通过 sudo 方式来添加/删除/修改普通用户:

[useradm@proxy ~]\$ sudo -l

(root) /usr/bin/passwd, !/usr/bin/passwd root, /usr/sbin/user*,

!/usr/sbin/user* * root

[useradm@proxy ~]\$ sudo useradd newuser01 #可以添加用户
[useradm@proxy ~]\$ sudo passwd newuser01 #可以修改普通用户的口令

但是不能修改 root 用户的密码:

[useradm@proxy \sim]\$ sudo passwd root

对不起,用户 useradm 无权以 root 的身份在 localhost

上执行 /usr/bin/passwd root。

3) 允许 wheel 组成员以特权执行所有命令

此案例用来展示 sudo 的便利性及设置不当带来的危险性,生产环境下慎用。

实现时参考下列操作(如果没有普通用户则先创建该账户):

proxy ~]# vim /etc/sudoers

.. .

104 %wheel ALL=(ALL) ALL #解除此行注释

proxy ~]# usermod -a -G wheel zengye

[zengye@proxy ~]\$ sudo -l

用户 zenave 可以在该主机上运行以下命令:

(root) /bin/*

3.3 sudo 别名设置

别名分类:用户别名,主机别名,命令别名

主要用途:提高可用性\易读性,简化配置,使记录更有条例

别名名称必须使用大写字母

User Alias OPERATORS=

94 Host_Alias MYSER=localhost,zbserver

95 Cmnd_Alias MYCMD=/bin /systemctl * httpd,/bin/vim/e

93 User Alias MYUSER=yaya,jing,plj,mac #添加此4行

96 Cmnd Alias MYSOFT=/bin/rpm,/bin/yum,/sbin/fdisk/dev/vda

MYSER=MYSOFT #讲行提权

tc/httpd/conf/httpd.conf

Host_Alias MAILSERVERS=

Cmnd_Alisas SOFTMGR=

zbserver ~1# vim /etc/sudoers

97 MYUSER MYSER=MYCMD, MYSOFT #进行提权

root ALL=(ALL) ALL

98 hob

第一个 ALL 指允许从任何终端、机器访问 sudo

第二个 (ALL) 指 sudo 命令被允许以任何用户身份执行

第三个 ALL 表示所有命令都可以作为 root 执行

四 SSH 访问控制-SSH 基本防护

4.1 SSH 防护概述

4.1.1 存在安全隐患

密码嗅探,键盘记录 暴力枚举账号,猜解密码

4.1.2 常见的防护措施

用户限制,黑白名单

更改验证方式(密码-->密匙对)

防火墙

4.2 sshd 基本安全配置

配置文件 /etc/ssh/sshd_config

Protocol 2 #SSH 协议,添加此行

17 Port 3389 #修改 ssh 默认端口,默认为 22

38 PermitRootLogin no #禁止 root 用户登录

64 PermitEmptyPasswords no #禁止密码为空的用户登录

115 UseDNS no #不解析客户机地址

37 LoginGraceTime 1m #登录限时

40 MaxAuthTries 3 #每连接最多认证次数

zbserver ~]# systemctl restart sshd #重启 sshd 服务

测试

 $room9pc01 \sim]$ \$ ssh root@192.168.2.5 -p 3389

root@192.168.2.5's password:

Permission denied, please try again. #禁止了 root 用户登录

zbserver ~]# useradd lisi #添加用户 lisi 不设置密码 room9pc01 ~]\$ ssh lisi@192.168.2.5 -p 3389 lisi@192.168.2.5's password:

Permission denied, please try again. #不允许无密码用户登录

zbserver ~]# echo 123456 | passwd --stdin lisi room9pc01 ~]\$ ssh lisi@192.168.2.5 -p 3389 lisi@192.168.2.5's password: #輸入密码后能成功登录

4.3 sshd 黑/白名单配置(同时都有配置时,优先执行黑名单)

黑名单(deny):不允许使用名单里的用户连接 ssh 服务

白名单(allow):仅允许使用名单里的用户连接 ssh 服务

AllowUsers USER1 USER2 ...

DenyUsers USER1 USER2 ...

AllowGroups GROUP1 GROUP2 ...

DenvGroups GROUP1 GROUP2 ...

案例:针对 SSH 访问采用仅允许的策略,未明确列出的用户一概拒绝登录

1) 调整 sshd 服务配置,添加 AllowUsers 策略,仅允许用户 lisi,其中 lisi 只

能从网段 192.168.2.5 登录。

注意: 如果没有这些用户,需要提前创建用户并设置密码。

```
proxy ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
```

.. .. 文件末尾添加以下 4 行

AllowUsers lisi@192.168.2.5 #定义账户白名单

##DenyUsers USER1 USER2 #定义账户黑名单

##DenyGroups GROUP1 GROUP2 #定义组黑名单

##AllowGroups GROUP1 GROUP2 #定义组白名单

proxy ~]# systemctl restart sshd

2) 验证 SSH 访问控制,未授权的用户将拒绝登录。

proxy ~]# ssh lisi@192.168.2.5 -p 3389

lisi@192.168.2.5's password:

proxy ~]\$ exit

proxy ~]# ssh wangwu@192.168.2.5 #未授权的用户被拒绝登录

 $\verb"root@192.168.4.5's password:$

Permission denied, please try again.

五 SSH 访问控制-SSH 密匙对验证

5.1 sshd 验证方式控制

- 5.1.1 口令验证:检查登录用户的口令(密码)是否一致
- 5.1.2 密钥验证:检查客户端私钥与服务器上的公钥是否匹配

5.2 配置 SSH 密匙对验证

5.2.1 SSH 服务器修改 sshd 配置文件,开启需要密码认证

zbserver ~]# vim /etc/ssh/sshd_config

66 PasswordAuthentication yes

5.2.2 客户机生成 ssh 密钥对

web1 ~]# ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -N '' #客户机生成密钥

web1 ~]# ls -lh /root/.ssh/id_rsa*

-rw------ 1 root root 1.7K Sep 21 18:15 /root/.ssh/id_rsa
-rw-r--r-- 1 root root 395 Sep 21 18:15 /root/.ssh/id rsa.pub

#其中.pub 是公钥文件

5.2.3 客户机传输公钥给 ssh 服务器, ssh 服务器上查看文件确认收到公钥

web1 ~]# ssh-copy-id root@192.168.2.5 #传输公钥

zbserver ~l# vim /root/.ssh/authorized kevs #2.5 上确认收到公钥

web1 ~]# ssh root@192.168.2.5 #客户机 100ssh 方式免密码登录 5

5.2.4 SSH 服务器修改 sshd 配置文件,关闭需要密码认证

zbserver ~]# vim /etc/ssh/sshd_config

66 PasswordAuthentication no

六 SELinux 安全防护-SElinux 概述

6.1 什么是 SELinux

Security-Ehanced Linux

一套强化 linux 安全的扩展模块,美国国家安全局主导开发

SELinux 的运作机制

集成到 Linux 内核(2.6 及以上),操作系统提供可定制的策略和管理工具

6.2 红帽的 SELinux 策略集

配置文件/etc/selinux/config

SELINUX=enforcing/permissive/disabled

SELINUXTYPE=targeted/minimun/mls

其中,

SELINUXTYPE=targeted 为推荐设置,仅保护最常见的/关键的网络服务,其他不限

制

设置 selinux=enforcing 后,需要在根下创建文件.autorelabel

6.3 SELinux 控制

- 6.3.1 开关控制,命令行使用 setenforce 命令设置
- 6.3.2 模式控制,修改配置文件/etc/selinux/config 内 SELINUX 的值

七 SELinux 安全防护-SElinux 策略设置

7.1 查看安全上下文

Security Context: 为文件/目录/设备标记访问控制属性

属性构成:

用户:角色:访问类型:选项... 查看命令: ls -Z[d] /路径/文件[目录]

7.2 修改安全上下文

使用 chcon 工具: -t 指定访问类型:-R 递归修改

一般操作规律:移动的文件,原有的上下文属性不变;复制的文件,自动继承目标位置的

上下文

7.3 重置安全上下文

- 7.3.1 使用 restorecon 工具:恢复为所在位置的默认上下文属性,-R 递归修改
- 7.3.2 /.autorelabel 文件:下次重启后全部重置

7.4 调整 SELinux 布尔值

sebool 值,服务功能的开关

7.4.1 使用 getsebool 查看

getsebool -a 列出所有布尔值

7.4.2 使用 setsebool 设置,-P 永久修改

setsebool -P 选项 值 值为 on 或 off

案例:SELinux 安全防护

4.1 问题

本案例要求熟悉 SELinux 防护机制的开关及策略配置,完成以下任务:

将 Linux 服务器的 SELinux 设为 enforcing 强制模式

从/root 目录下移动一个包文件到 FTP 下载目录,调整策略使其能够被下载

4.2 步骤

步骤一:将 Linux 服务器的 SELinux 设为 enforcing 强制模式

1) 固定配置:修改/etc/selinux/config 文件

确认或修改 SELINUX 为 enforcing 模式:

[root@proxy ~]# vim /etc/selinux/config

SELINUX=enforcing #设置 SELinux 为强制模式

SELINUXTYPE=targeted #保护策略为保护主要的网络服务安全

[root@proxy ~]# touch /.autorelabel

2) 临时配置: 使用 setenforce 命令

查看当前 SELinux 状态,如果是 disabled 则需要根据第 1)步的配置重启系统;如

果是 permissive 则使用 setenforce 命令修改为 enforcing 即可:

[root@proxy ~]# getenforce #查看当前状态为警告模式

Permissive

[root@proxy ~]# setenforce 1 #设置 SELinux 为强制模式

[root@proxy ~]# getenforce #查看当前模式为强制模式

Enforcing

[root@proxy ~]# setenforce 0 #设置 SELinux 为强制模式

```
[root@proxy ~]# getenforce #查看当前模式为警告模式
```

Permissive

步骤二:在 SELinux 启用状态下,调整策略打开 vsftpd 服务的匿名上传访问

1) 配置一个允许匿名上传的 vsftpd 服务作为测试环境

[root@proxy ~]# setenforce 1

[root@proxy ~]# yum -y install vsftpd

.. .

[root@proxy ~]# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf

anonymous_enable=YES #开启匿名访问

anon_upload_enable=YES #允许上传文件

anon_mkdir_write_enable=YES #允许上传目录

[root@proxy ~]# systemctl start vsftpd #启动服务

#默认 Vsftpd 共享目录为/var/ftp/

步骤三:从/root目录下移动2个包文件到FTP下载目录,调整文件的安全上下文

1) 建立两个 FTP 下载用的测试文件

由 root 用户创建两个测试压缩包,一个直接建立到/var/ftp/目录下,另一个先在/root/下建立,然后移动至/var/ftp/目录。

#测试文件 1, 直接在 ftp 目录下创建文件

```
-rw-r--r-. root root unconfined u:object r:public content t:s0
log1.tar
 #测试文件 2, 在/root 下建立, 然后移动至/var/ftp 目录
[root@proxy ~]# tar -czf log2.tar /var/log
[root@proxy ~]# mv log2.tar /var/ftp/
[root@proxv ~l# ls -lh /var/ftp/
-rw-r--r-. 1 root root 8M 8月 16 10:16 log2.tar
[root@proxv ~]# ls -Z /var/ftp/
-rw-r--r-. 1 root root unconfined u:object r:admin home t:s0
log2.tar
3) 通过 FTP 方式测试下载
使用 waet 命令分别下载这两个包文件,第二个包将会下载失败(看不到文件)。
[root@proxy ~]# wget ftp://192.168.4.5/log1.tar #下载第一个文件,
成功
[root@proxy ~]# wget ftp://192.168.4.5/log2.tar #下载第二个文件,
失败
```

[root@proxy ~]# tar -czf /var/ftp/log1.tar /var/log

-rw-r--r-. 1 root root 8M 8月 16 10:16 log1.tar

[root@proxv ~1# ls -lh /var/ftp/

[root@proxy ~]# ls -Z /var/ftp/

4)检查该测试包的安全上下文,正确调整后再次下载第二个包成功。

文件已经存放到共享目录下,但客户端无法访问下载,是因为被 SELinux 拦截了!

[root@proxy ~]# ls -Z /var/ftp/

注意: 上例中的 chcon 操作可替换为(效果相同):

-rw-r---. root root unconfined_u:object_r:public_content_t:s0
log1.tar
-rw-r----. 1 root root unconfined u:object r:admin home t:s0

log2.tar

10921141

[root@proxy ~]# chcon -t public_content_t /var/ftp/log2.tar.gz
[root@proxy ~]# ls -Z /var/ftp/log2.tar

-rw-r--r. root root unconfined_u:object_r:public_content_t:s0

log2.tar

restorecon /var/ftp/log2.tar.gz _ 或者

[root@proxy ~]# wget ftp://192.168.4.5/log2.tar #再次下载, 成功

chcon --reference=/var/ftp/log1.tar.gz /var/ftp/log2.tar.gz