6_Operation07VPN和NTP

- VNP
- 1.1 VPN: Virtual Private Network
- 1.1.1 在公共网络的基础上建立专用私有网络,进行加密通讯

多用于为集团公司的各地子公司建立连接

连接完成后,各个地区的子公司可以想局域网一样通讯

在企业网络中有广泛的应用

偶尔可以用干翻墙

1.1.2 目前主流的 VPN 技术: GRE, PPTP, L2TP+IPSec, SSL

搭建难度从左到右依次增加,安全性从左到右依次增加

1smod 查看内核激活的功能

lsmod | wc -l 统计内核激活的程序数

modprobe ip are 内核激活 ip are

rmmod 程序名 关闭激活的程序

lsmod | grep pre

modinfo ip gre

1.2 案例: 配置 GRE VPN

要求:

搭建一个 GRE VPN 环境,并测试该 VPN 网络是否能够正常通讯,要求如下:

启用内核模块 ip gre

创建一个虚拟 VPN 隧道(10.10.10.0/24)

实现两台主机点到点的隧道通讯

方案:


使用 lsmod 查看当前计算机已经加载的模块,使用 modprobe 加载 Linux 内核模块,使用 modinfo 可以查看内核模块的信息。

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的 IP 设置列表如表-1 所示,正确配置 IP 地址、主机名称,并目为每台主机配置 YUM 源。

表-1 主机列表

主机名	IP 地址	
client	eth3(201.1.2.10/24)	
proxy	eth0(192.168.4.5/24)	
	eth3(201.1.2.5/24)	

实验拓扑如图-1所示。



```
步骤一: 启用 GRE 模块 (client 和 proxy 都需要操作)

1) 查看计算机当前加载的模块

client ~]# lsmod #示模块列表

client ~]# lsmod | grep ip_gre #确定是否加载了 gre 模块

2) 加载模块 ip_gre

client ~]# modprobe ip_gre

3) 查看模块信息

client ~]# modinfo ip_gre

filename:/lib/modules/3.10.0-693.el7.x86 64/kernel/net/ipv4/
```

netdev-gretap0

rtnl-link-gretap

rtnl-link-gre

srcversion: F37A2BF90692F86E3A8BD15

ip_tunnel,gre

3.10.0-693.el7.x86 64 SMP mod unload modversions

GPL

Υ

netdev-are0

ip_gre.ko.xz
alias:

alias:

alias:

alias:

license:

depends:

vermagic:

intree:

rhelversion: 7.4

```
sia kev:
DA: 18:7D: CA: 7D: BE: 53: AB: 05: BD: 13: BD: 0C: 4E: 21: F4: 22: B6: A4: 9C
sig hashalgo: sha256
parm: log ecn error:Log packets received with corrupted ECN (bool)
步骤二: Client 主机创建 VPN 隧道
in 命令帮助
ip help;ip tunnel help:等
1) 创建隧道
client ~1# ip tunnel add tun0 mode gre \
> remote 201.1.2.5 local 201.1.2.10
# ip tunnel add 创建隧道(隧道名称为tun0)
# ip tunnel help 可以查看帮助
#mode 设置隧道使用 gre 模式
#local 后为本机的 IP 地址, remote 后为与本机建立隧道的对方主机的 IP 地址
2) 启用该隧道(类似与设置网卡 up)
client ~l# ip link show
client ~]# ip link set tun0 up #启用隧道 tun0
client ~]# ip link show(ip a s)
```

signer: CentOS Linux kernel signing key

3) 为 VPN 配置隧道 IP 地址

```
client ~]# ip addr add 10.10.10.10/24 peer 10.10.10.5/24 \
```

> dev tun0

#为隧道 tun0 设置本机隧道 IP 地址为:10.10.10.10/24

#为隧道 tun0 对面主机隧道 IP 地址为:10.10.10.5/24

client ~l# ip a s #杳看 IP 地址

4) 关闭防火墙

client ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

步骤三: Proxy 主机创建 VPN 隧道

1) 查看计算机当前加载的模块

client ~]# **lsmod** #显示模块列表

client ~]# lsmod | grep ip_gre #确定是否加载了 gre 模块

2)加载模块 ip_gre

client ~]# modprobe ip gre

3) 创建隧道

proxy \sim]# \sim]# ip tunnel add tun0 mode gre \

> remote 201.1.2.10 local 201.1.2.5

#ip tunnel add 创建隧道(隧道名称为 tun0) ,ip tunnel help 可以查看帮 b

#mode 设置隧道使用 gre 模式

#local 后为本机的 IP 地址, remote 后为与本机建立隧道的对方主机的 IP 地址

```
proxy ~]# ip link show

proxy ~]# ip link set tun0 up #启用隧道 tun0

proxy ~]# ip link show

5) 为 VPN 配置隧道 IP 地址

proxy ~]# ip addr add 10.10.10.5/24 peer 10.10.10.10/24 \

> dev tun0

#为隧道 tun0 设置本地 IP 地址 (10.10.10.10.5/24)

#隧道对面的主机 IP 的隧道 IP 为 10.10.10.10/24

proxy ~l# ip a s #音看 IP 地址
```

6) 开启路由转发、关闭防火墙

4) 启用该隧道(类似与设置网卡 up)

接公网,并在软路由上设置网络地址转换(NAT)[实验中 proxy 为中继的主机]

proxy \sim]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

proxv ~l# echo "1" > /proc/svs/net/ipv4/ip forward

client ~l# ping 10.10.10.5

proxy ~]# ping 10.10.10.10

proxy ~]# ping 10.10.10.10

1.3 案例: 创建 PPTP VPN

1.3.1 要求

7)测试连通性

搭建一个 PPTP VPN 环境,并测试该 VPN 网络是否能够正常通讯,要求如下:

使用 PPTP 协议创建一个支持身份验证的隧道连接

使用 MPPE 对数据进行加密

为客户端分配 192.168.3.0/24 的地址池

客户端连接的用户名为 iacob, 密码为 123456


1.3.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的 IP 设置列表如表-2 所示,正确配置 IP 地址、主机名称,并目为每台主机配置 YUM 源。

表-2 主机列表

主机名	IP 地址
windows主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)
ргоху	eth0(192.168.4.5/24)
	eth3(201.1.2.5/24)

实验拓扑如图-2所示。



1.3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 部署 VPN 服务器

1) 安装软件包(软件包参考 lnmp soft)

proxy ~]# yum localinstall pptpd-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

proxy ~]# rpm -qc pptpd

/etc/ppp/options.pptpd

/etc/pptpd.conf

/etc/sysconfig/pptpd

2)修改配置文件(设置 IP 地址池\加密和 DNS)

proxy ~]# vim /etc/pptpd.conf #设置 IP 地址池

最后 2 行,解除注释并修改

localip 201.1.2.5 #服务器本地 IP

remoteip 192.168.3.1-50,192.168.3.100-150

#分配给客户端的 IP池(VPN的 IP地址池),多段 ip用,号分隔

proxy ~]# vim /etc/ppp/options.pptpd #设置加密和 DNS

require-mppe-128 #使用 MPPE 加密数据

ms-dns 8.8.8.8 #设置 DNS 服务器, 给客户机域名解析使用

proxy ~]# vim /etc/ppp/chap-secrets #修改配置文件设置账户和密码

用户名 服务器标记 密码 客户端

proxy ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

proxy ~1# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

123456 *

#开启路由转发

*

3) 启动服务

jacob

proxy ~]# systemctl start pptpd

proxy ~]# systemctl enable pptpd

4)翻墙设置(非必需操作)

proxy \sim]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 \

> -j SNAT --to-source 201.1.2.5

步骤二: 客户端设置

启动一台 Windows 虚拟机,将虚拟机网卡桥接到 public2,配置 IP 地址为 201.1.2.20。

新建网络连接(具体操作如图-3 所示),输入 VPN 服务器账户与密码(具体操作如图-4 所示),连接 VPN 并测试网络连通性(如图-5 所示)。



图-3



C:\Users\Jacob>ping 201.1.2.5

C:\Users\Jacob>ping 192.168.4.5

图-5

1.4 案例:创建 L2TP+IPSec VPN

1.4.1 要求

搭建一个 L2TP+IPSec VPN 环境,并测试该 VPN 网络是否能够正常通讯,具体要求加下。

使用 L2TP 协议创建一个支持身份验证与加密的隧道连接

使用 IPSec 对数据进行加密

为客户端分配 192.168.3.0/24 的地址池

客户端连接的用户名为: iacob, 密码为: 123456

预共享密钥为: randpass PSK: PRE SHARED KEY

1.4.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的 IP 设置列表如表-3 所示,正确配置 IP 地址、主机名称,并且为每台主机配置 YUM 源。

表-3 主机列表

主机名	IP 地址
windows 主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)
client(作为 vpn 服务器)	eth0(192.168.4.10/24) eth3(201.1.2.10/24)

实验拓扑如图-6 所示。




图-6

1.4.3 步骤

步骤一: 部署 IPSec 服务

1) 安装软件包

client ~]# yum -y install libreswan

2)新建 IPSec 密钥验证配置文件(lnmp/php 内 myipsec.conf)

client ~]# cat /etc/ipsec.conf #仅查看一下该主配置文件

. . . .

include /etc/ipsec.d/*.conf #加载该目录下的所有配置文件

```
[root@client ~]# vim /etc/ipsec.d/myipsec.conf
#新建该文件并修改,参考lnmp_soft/vpn/myipsec.conf
```

conn IDC-PSK-NAT

rightsubnet=vhost:%priv #允许建立的 VPN 虚拟网络

also=IDC-PSK-noNAT

conn IDC-PSK-noNAT

authby=secret #加密认证

ike=3des-sha1;modp1024 #算法 phase2alq=aes256-sha1;modp2048 #算法

pfs=no

auto=add

keyingtries=3

rekey=no

ikelifetime=8h

keylife=3h

type=transport

left=201.1.2.10 #重要, 服务器本机的外网 IP

leftprotoport=17/1701

right=%any #允许任何客户端连接

rightprotoport=17/%any

3) 创建 IPSec 预定义共享密钥

client ~]# cat /etc/ipsec.secrets #仅查看,不要修改该文件 include /etc/ipsec.d/*.secrets #预共享秘钥的存放路径和命名方式

[root@client ~]# vim /etc/ipsec.d/mypass.secrets

#创建预定义共享密钥并修改

201.1.2.10 %any: PSK "randpass" #randpass 为预共享密钥 #201.1.2.10 是 VPN 服务器的 IP

4) 启动 IPSec 服务

client ~]# systemctl start ipsec

client ~]# netstat -ntulp |grep pluto

udp 0 0 127.0.0.1:4500 0.0.0.0:* 3148/pluto

udp 0 0 192.168.4.10:4500 0.0.0.0:* 3148/pluto

udp 0 0 201.1.2.10:4500 0.0.0.0:* 3148/pluto

udp 0 0 127.0.0.1:500 0.0.0.0:* 3148/pluto

udp 0 0 192.168.4.10:500 0.0.0.0:* 3148/pluto

udp 0 0 201.1.2.10:500 0.0.0.0:* 3148/pluto

udp6 0 0 ::1:500 :::* 3148/pluto

步骤二: 部署 XL2TP 服务

```
1) 安装软件包(软件包参考lnmp soft/php)
client ~1# vum localinstall xl2tpd-1.3.8-2.el7.x86 64.rpm
```

2) 修改 xl2tp 配置文件(修改 3 个配置文件的内容)

client ~]# vim /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf #修改主配置文件 [alobal]

.

[lns default]

ip range = 192.168.3.128-192.168.3.254 #分配给客户端的 IP 池

local ip = 201.1.2.10 #VPN 服务器的 IP 地址

client ~]# vim /etc/ppp/options.xl2tpd #认证配置

require-mschap-v2 #添加一行,强制要求认证 #crtscts

#注释或删除该行

#lock #注释或删除该行

root@client ~]# vim /etc/ppp/chap-secrets #修改用户和密码文件

123456 *

#账户名称 服务器标记 密码 客户端 IP

3) 启动服务

client ~]# systemctl start xl2tpd

iacob *

udp 0 0 0.0.0.0:1701 0.0.0.0:* 3580/xl2tpd

client ~]# netstat -ntulp |grep xl2tpd

udp 0 0 0.0.0.0:1/01 0.0.0.0:* 3580/XL2Tp

client ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip forward

client ~l# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

5)翻墙设置(非必需操作)

4) 设置路由转发, 防火墙

client ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 \setminus

> -j SNAT --to-source 201.1.2.10

步骤三:客户端设置

启动一台 Windows 虚拟机,将虚拟机网卡桥接到 public2,配置 IP 地址为

201.1.2.20。

如图-7所示。

设置 VPN 连接的属性,预共享密钥是 IPSec 配置文件中填写的 randpass,具体操作

1. 新建网络连接(参考案例2),输入VPN服务器账户与密码(参考案例2)。

设置 VPN 连接的属性,预共享密钥是 IPSec 配置文件中填写的 randpass, 具体操作



图-7

2. 设置 Windows 注册表(不修改注册表,连接 VPN 默认会报 789 错误),具体操作如下:

单击"开始",单击"运行",键入"regedit",然后单击"确定"

找到下面的注册表子项, 然后单击它:

HKEY_LOCAL_MACHINE\

System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters

在"编辑"菜单上,单击"新建"->"DWORD值"

在"名称"框中,键入"ProhibitIpSec"

在"数值数据"框中, 键入"1", 然后单击"确定"

退出注册表编辑器, 然后重新启动计算机

连接 VPN 并测试网络连通性 (参考案例 2)。

二 案例: NTP 时间同步

2.1 问题

本案例要求搭建一个 NTP 服务器, 为整个网络环境中的所有主机提供时间校准服务,

具体要求如下:

部署一台 NTP 时间服务器

设置时间服务器上层与 0.centos.pool.ntp.org 同步

设置本地服务器层级数量为10

允许 192.168.4.0/24 网络的主机同步时间

客户端验证时间是否同步

2.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的 IP 设置列表如表-4 所示,正确配置 IP 地址、主机名称,并且为每台主机配置 YUM 源。

表-4 主机列表

主机名	IP 地址
client	eth0 (192.168.4.10/24)
proxy	eth0(192.168.4.5/24)
	eth1(192.168.2.5/24)

实验拓扑如图-8所示。





图-8

Network Time Protocol 网络时间协议)采用的是分层设计 如图-9所示, Stratum 层的总数限制在15以内(包括15)。



```
步骤一: 部署 NTP 服务
```

1) 安装软件包

2.3 步骤

```
proxy ~]# yum -y install chrony
```

proxy ~]# rpm -qc chrony #查看配置文件列表

/etc/chrony.conf

/etc/chrony.keys

. . . .

2)修改配置文件

proxy ~]# cat /etc/chrony.conf

.. ..

server 0.centos.pool.ntp.org iburst

#server 用户客户端指向上层 NTP 服务器

allow 192.168.4.0/24

#解除注释,激活本机为时间服务器;允许哪个 IP 或网络访问 NTP

#denv 192.168.4.1

#拒绝哪个 IP 或网络访问 NTP

local stratum 10

#解除注释:设置 NTP 服务器的层数量

.. ..

3) 启动 NTP 服务

proxy ~]# systemctl restart chronyd

proxy ~]# systemctl enable chronyd

4)设置防火墙

proxy ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

步骤二:配置客户端

1)安装软件包

client ~l# vum -v install chronv

2) 修改配置文件

client ~]# vim /etc/chrony.conf

server 192.168.4.5

#设置与哪台服务器同步数据

#iburst 参数设置重启服务后尽快同步时间

3) 将客户端时间修改为错误的时间

client ~]# date -s "hour:minute" #调整时间(小时:分钟)

client ~]# date #查看修改后的时间

4) 重启 chrony 与服务器同步时间

client ~]# systemctl restart chronyd

5) 确认时间是否已经同步

client ~]# date #多执行几次查看结果