Powtórka z C cz. II

Wykład 3

Funkcje

- Dają możliwość definiowania własnych "instrukcji"
- Pozwalają na wielokrotne wykorzystanie tego samego kawałka kodu
- Umożliwiają czytelniejszą organizację kodu programu
- Funkcje wywołuje się przez podanie jej nazwy wraz z umieszczonymi w nawiasach argumentami
- Funkcje mogą lecz nie muszą zwracać wartość
 - Zawsze jednak tylko jedną
- Typ wartości zwracanej nie jest brany pod uwagę przy dopasowywaniu wersji funkcji do wywołania
 - Dlaczego?

Parametry

- Parametry występujące w deklaracji i definicji funkcji nazywamy formalnymi
 - Ich nazwy nie mają większego znaczenia
- Parametry użyte do wywołania funkcji nazywamy aktualnymi lub parametrami wywołania
- Sposób przesyłania parametrów
 - Przez wartość
 - Funkcja otrzymuje kopie obiektów (operacje na zmiennych lokalnych)
 - Nie powinno się przesyłać dużych obiektów
 - Przez referencje
 - Funkcja otrzymuje oryginalny obiekt

Deklaracja, a definicja

```
void licz()
{
    cout << 2*2;
}

int main()
{
    licz(void);
}</pre>
```

```
void licz();
 int main()
     licz();
 void licz()
     cout << 2*2;
```

Przykłady deklaracji

- W wywoływaniu funkcji istotny jest typ argumentów
 - Ścisła kontrola typów

```
viod swap_int(int a, int b);
viod swap_float(float a, float b);
int kwadrat(int x);
float licz(); // == float licz(void);
double kwadrat(double &, double &);
```

Zwracanie rezultatu

- W przypadku void funkcja nie zwraca żadnego rezultatu
- W każdym innym należ użyć słowa kluczowego return
 - Funkcja powinna zwracać odpowiedni typ, taki jaki został zadeklarowany
 - Jeśli typ jest niezgodny to następuje próba wykonania niejawnej standardowej konwersji
- Przykład cpp_3.1

Przesyłanie argumentów przez wartość

- Funkcja pracuje na kopiach przekazanych argumentów
 - □ NIE SĄ ZMIENIANE ORYGINALNE WARTOŚCI
 - Tworzenie nowych obiektów powiększa zajmowaną pamięć
 - Wywołania przez wartość nie powinno się stosować przy dużych obiektach
- Przykład cpp_3.2

Przesyłanie argumentów przez referencje

- Funkcja pracuje na oryginalnych obiektach
 - □ NIE SĄ TWORZONE KOPIE
 - Należy zadbać aby obiekty nie zostały przez przypadek zmieniony
 - Uwaga przy obiektach typu const
- Przykład cpp_3.3

Argumenty domniemane

 Stosuje się kiedy jakaś wartość argumentu jest często używana

```
    void temperatura(float T, int skala = 0)
    temperatura(100);
    temperatura(100, 1);
```

 Domniemanych wartości może być więcej, wtedy muszą zostać umieszczone na końcu listy argumentów

```
    void licz(int x, int y = 0, int z = 0)
    licz(0);
    licz(1, 1);
    licz(1, ,1); // BŁĄD
```

Przykład cpp_3.4

Funkcje inline

- Stosuje się do funkcji o małej liczbie instrukcji w celu przyspieszenia jej działania
 - W szczególności przy wielokrotnym jej wywoływaniu
- Nie występują w klasycznym C

```
inline int zao(float liczba)
{
    return (liczba + 0.5);
}
```

Funkcje typu inline musza być od razu zdefiniowane!!!

Rekurencja

 Z rekurencją spotykamy się kiedy funkcja wywołuje samą siebie

```
long silnia (int n)
{
   if (n<2) return 1;
   else return n*silnia(n-1);
}</pre>
```

- Wywołania rekurencyjne umożliwią często prostsze zakodowanie algorytmu, ale okupione jest to wzrostem czasu jego wykonania
- Przykład cpp_3.5

Przeładowanie nazw funkcji

- W danym zakresie ważności (np. pliku) występuje więcej niż jedna funkcja o takiej samej nazwie
- Wybór funkcji odbywa się na podstawie typów i liczby argumentów z którymi funkcja jest wywoływana
 - Należy pamiętać o możliwości wystąpienia niejawnych konwersji
- Typ zwracany przez funkcję nie jest brany pod uwagę

Stosowanie przeładowania

- Przeładowanie nazw funkcji powinno stosować się w sytuacji gdy funkcja wykonuje podobne zadanie na innych typach danych
 - Zwracanie wartości min i max
 - Obliczenie średniej
 - Wypisywanie danych
 - **-** ...
- Przykład cpp_3.6

Przeładowanie, a argumenty domniemane

```
void fun(float);
void fun(char);
void fun(int, float = 0);

fun(1.1);  //fun(float)
fun('A');  //fun(char)
fun(2);  //fun(int, float = 0)
fun(2,2.2);  //fun(int, float)
```

Ale nie może istnieć w tym przypadku void fun(int);

Przeładowanie, a zakres ważności

- Przeładowanie następuje tylko dla tego samego zakresu ważności
- Dla różnych zakresów ważności następuję zasłanianie nazw
- W ramach obszaru lokalnego funkcje również mogą być przeładowywane
- Przykład cpp_3.7

Tablice

- Tablica jest to ciąg obiektów tego samego typu, które zajmują ciągły obszar w pamięci
- Tablice są typem pochodnym
- Rozmiar tablic musi być znany w momencie kompilacji programu

```
int tab[10];float tab[100];<li...</li>
```

- Elementy w tablicy są numerowane od 0 (zera)
 - Należ pamiętać, ponieważ taki fragment kodu int t[20]; t[20] = 0; jest błędny

Inicjalizowanie tablic

- Przed użyciem elementów tablicy, każdy z nich powinien zostać zainicjalizowany
 - Częsty błąd, który dość trudno jest wychwycić
- int t1[4] = {2, 4, 6, 8}; /*
 wszystkie elementy zainicjalizowane */

```
int t2[4] = {2, 4}; /* ostanie dwa
zainicjalizowane zerami */
```

```
int t3[] = \{2, 4, 6, 8\};
```

Przykład cpp_3.8

Przekazywanie tablicy do funkcji

- Tablicy nie da się przesłać przez wartość
- Tablice przesyła się podając funkcji tylko adres jej początku
- Nazwa tablicy jest jednocześnie adresem jej początku (zerowego elementu)
- Funkcja musi w inny sposób poznać wielkość tablicy, aby móc poprawnie wykonywać na niej operacje
- Przykład cpp_3.9

Tablice znaków

- char tekst[] = { "Tablica znakow" };
- Koniec tablicy znaków określony jest przez element o wartości O czyli NULL
 - Czyli tablica o np. trzech znakach będzie zawierać cztery elementy
 - Uwaga definicja char tekst [] = { 'a', 'b', 'c'}; tworzy tablice znaków z trzema elementami, a nie łańcuch
- Operatory +, =, == itp. nie są zdefiniowane dla całych tablic znakowych
 - Należy napisać własne funkcje do obsługi łańcuchów lub skorzystać z funkcji bibliotecznych takich jak:
 - strcpy, strcmp, strcat itp. (cstdio dawniej stdio.h)
- Najlepiej wykorzystać klasę std::string z STL (zostanie omówione później)

Tablice wielowymiarowe

- Tablice wielowymiarowe mogą być tworzone z różnych, ale określonych typów obiektów (int, float ...)
 - Dp. int t[5][2];
 - Tworzona jest tablica typu int składająca się z pięciu wierszy i dwóch kolumn, a tak naprawdę tablica int t[5], składająca się z tablic dwuelementowych typu int
 - Elementy w pamięci rozmieszczone są w ten sposób, iż najszybciej zmienna się najbardziej skrajny prawy wskaźnik
- Co oznacza int t [i,j];?

Przekazywanie tablic wielkowymiarowych do funkcji

- Podobnie jak poprzednio potrzebny jest:
 - Typ elementów tablicy
 - Informacja jak w pamięci rozmieszczone są poszczególne elementy
 - Czyli wartości poszczególnych wymiarów
- Przykład
 - void fun(float t[1000][2]); //(float[][2])
 float dane[1000][2];
 fun(dane);
- Możliwe jest również tworzenie tablic o większej liczbie wymiarów
 - W każdym przypadku zasada jest taka sama

Wskaźniki

- Wskaźnik służy do pokazywania na różne obiekty (różnych typów)
- Definiowanie wskaźników

```
int *w;
float *f;
```

- Wskaźnik może pokazywać na obiekt jednego konkretnego typu
- Wskaźnik tak naprawdę pokazuje na obszar pamięci, w którym dany obiekt jest przechowywany
- Wskaźnik posiadając informację o typie może zinterpretować dany obszar pamięci, w którym obiekt jest przechowywany

Używanie wskaźników

- W języku C++ definicje obiektów zapisane są tak, iż przypominają sposób wykorzystania ich w wyrażeniach
 - Np. int *w; pozwala na używanie wartości
 pokazywanej przez wskaźnik w sposób następujący:
 int i = *w;
 - Podobnie jest z omówionymi wcześniej tablicami
- Ustawienie wskaźnika wykonuje się za pomocą jednoargumentowego operatora & zwracającego adres obiektu
 - \square int x; int *y = &x;
- Przykład cpp_3.11

Wskaźniki z atrybutem const

- Jeżeli mamy jakiś typ o nazwie nazwa_typu to (czytamy od prawej do lewej)
 - nazwa typu* jest wskoźnikiem do nazwa typu
 - const nazwa typu* jest wskaźnikiem do nazwa typu, ale obiekt nie może być zmieniony przez ten wskaźnik
 - nazwa_typu* const jest stałym wskaźnikiem do nazwa_typu, tzn. obiekt na który ten wskaźnik pokazuje można zmieniać, a samego wskaźnika nie
 - const nazwa_typu* const jest stałym wskaźnikiem do stałego obiektu typu nazwa_typu, tzn. obiekt na który ten wskaźnik pokazuje nie można zmieniać i samego wskaźnika też nie
- Z referencjami jest podobnie, z tą różnicą że samych referencji nie możemy zmieniać (pierwsze dwa przykłady)

Wskaźnik typu void

- Normalnie wskaźnik przechowuje informacje o adresie miejsca w pamięci i typie zmiennej tam przechowywanej
- Wskaźnik void nie posiada wiedzy o typie obiektu na jaki wskazuje

```
void *w1;
int *w2;
float *w3;
w1 = w2;
w1 = w3;
w2 = w3; // BŁĄD
w2 = (int *) w3; // OK
```

 Do wskaźnika void nie można przypisać wskaźnika dowolnego typu, ale z atrybutem const

Zastosowanie wskaźników do tablic

- W funkcjach tablice możemy odbierać
 - Jak tablice ([]), co jest bardziej czytelne
 - Jako adres (poprzez wskaźnik)
- Zalety i wady
 - W pierwszym przypadku powstaje łatwiejszy do zrozumienia kod
 - W drugim przypadku funkcja działa szybciej, bo operacje na wskaźnikach
- Przykład cpp_3.12

Arytmetyka wskaźników

- Do wskaźników można dodawać i odejmować liczby całkowite - przesuwanie się po tablicy
- Wskaźniki można odejmować od siebie, ale muszą one pokazywać na tą samą tablice. Rezultatem jest odległość między tymi elementami wyrażona liczbą całkowitą
- Wskaźniki można porównywać ze sobą (== != <
 > <= >=)
- Przykład cpp_3.13

Wskaźniki do funkcji

- Wskaźniki mogą również pokazywać na funkcje
 - Nazwa funkcji jest jednocześnie jej adresem

```
void (*f)();
float (*f)();
int (*f)(int, int);
```

Przykład cpp_3.14

Rezerwacja obszarów pamięci

- Operacje rezerwacji pamięci wykonuje się za pomocą operatorów new i delete
 - new tworzy nowy obiekt
 - delete niszczy stworzony wcześniej obiekt
- Cechy
 - Stworzony obiekt nie posiada nazwy, możemy odwoływać się do niego tylko przez wskaźnik
 - Obiekt istnieje od momentu stworzenia do mementu zniszczenie my decydujemy o tym
 - Obiektów nie obowiązują zwykłe zasady ważności jeśli mamy wskaźnik pokazujący na dany obiekt to mamy również do niego dostęp
 - Obiekty stworzone za pomocą new nie są inicjalizowane, musimy sami o to zadbać

new i delete

- Operatory new i delete zastępują stare funkcje malloc() i free() z języka C
 Operatory new i delete są częścią składową języka C++
 int *a;
 a = new int;
 ...
 delete a;
 float *f;
 f = new float[100];
- Operatorem delete kasujemy tylko obiekty stworzone za pomocą new i wykonać możemy to tylko raz!!!

delete [] f; //stosowane do tablic!!!

- Należy pamiętać, żeby nie "zgubić" wskaźnika do stworzonego i istniejącego obiektu
- Przykład cpp_3.15