第三章 混淆Pass的设计与实现

在介绍混淆pass的设计内容之前,我们首先需要了解基本块和控制流。

定义 3.1 (基本块). 在编译器构造中,一个基本块是一个直线的代码序列,它除了入口外没有分支,除了出口之外没有分支^[13, 14]。

定义 3.2 (控制流). 在计算机科学中,控制流程是执行或评估命令式程序的各个语句,指令或函数调用的顺序。

3.1 不透明谓词

在计算机编程领域,**谓词**—一个计算值为"true"或者"false"的表达式。**不透明谓词**^[8,15,16]则意味着程序开发者提前知道该表达式计算的结果,但是由于各种原因,该表达式仍然需要再运行时进行计算评估。

不透明谓词已经被用于水印,因为它可以在程序的可执行文件中被识别。它还可以用于防止编译器过度优化。

3.1.1 数学表示

不透明谓词的数学表示源于Collberg的论文^[6]。

通俗地说,如果一个变量V有一些性质q(这些性质混淆器知道,但是去混淆器判断是很困难的),则称它是不透明的。

在一个程序中,如果变量V在点p有一个性质q(该性质在混淆时是已知的),该变量V在点p是不透明的。我们用 V^q 来表示,或者如果p在上下文中是很清晰的话,我们可以使用 V^q 来表示。

如果一个谓词P,它的结果在混淆时是已知的,我们就称它在点p是不透明的。如果P总是计算结果为False(True),我们记做 $\mathbf{P}^{\mathbf{F}}(\mathbf{P}^{\mathbf{T}})$ 。当然了,如果P在p点的值有时为True,有时为False,我们就用 $\mathbf{P}^{?}$ 来表示。并且,如果p在上下文中很清楚的话,我们会将它省略。




图3-1 不透明谓词的三种表示

3.1.2 数论不透明谓词

基于已经有的数论中同余的理论,可以帮助我们产生单向不透明谓词。而且它是准确可靠的。表3-1包含4个我们之后会用到的数论结果。

农3-1 内示农区以	
$\forall x \in \mathbf{z}$	2 x(x+1)
$\forall x \in \mathbf{z}$	3 x(x+1)(x+2)
$\forall x \in \mathbf{z}$	$4 x^2(x+1)^2$
$\forall x \in \mathbf{z}$	$19 4x^2 + 4$

表3-1 同余表达式

因为在接下来的 Pass 实现中会使用到不透明谓词。我们这里简述下不透明谓词基本块的创建流程的函数实现方案。


- 1. 创建基本块,命名为obf.name。
- 2. 生成随机数,因为之后我们要随机在4个数论不透明谓词中随机选择基本块创建。
- 3. 创建分支结构,根据生成的随机数选取指定的不透明谓词,并生成IR指令。
- 4. 根据传入的参数构造条件跳转IR指令。
- 5. 返回新创建的obf.name基本块。

3.2 扩展判断条件Pass

这是实现的第一个混淆Pass。用于对if判断条件做处理。

3.2.1 设计

我们的方案就是在if判断条件处添加一个计算结果恒为true的表达式。设原始的判断条件为if.cond,不透明谓词的表达式的条件为 P^T ,我们的目的是使混淆后的条件cond为if.cond& P^T (因为 P^T 恒为true,所以对原始程序的执行结果没有影响。



扩展条件,添加 P^T 后的if流程图。




图3-3 扩展后的if控制流图

下面开始介绍关于该设计的具体LLVM Pass实现方案。

3.2.2 实现

我们的重点就是分析LLVM IR是如何处理&&判断条件的。然后添加我们的 P^T 控制流到原始判断流程中。

以一个取两个数值中更大的数的c语言函数为例:

```
int max(int a, int b)
{
    if (a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
```

生成的 LLVM IR 的控制流如图 3-4。




图3-4 max函数生成的LLVM IR控制流图

在LLVM IR中,实现条件"与"操作,并不是通过特定的指令,而是通过添加判断控制流实现的。例如,当我们在上面的控制流中添加一个数论不透明谓词判断表达式时,生成的LLVM IR控制流如图3-5。




图3-5 max函数扩展判断条件生成的LLVM IR控制流图

实现方案: 依次遍历每个函数的所有基本块BB, 以基本块为单位做以下处理。

- 1. 判断当前BB的最后一条指令是否为条件跳转指令,如果是,执行下一步;不是,直接执行下一次循环。
- 2. 创建我们的不透明谓词P^T基本块ObfBB,ObfBB为True时跳转到BB为True时的基本块,ObfBB为False时跳转到函数最后一个基本块。
- 3. 将BB的最后一条条件跳转指令为True时要跳转的基本块改变为跳转到ObfBB。




图3-6 ifPass实现的时序图

3.3 插入冗余控制流Pass

在LLVM中,所有的控制流都是由基本块组成的,所以我们在插入冗余控制流时也是 基于基本块来做操作。

接下来,我们会依次讨论针对顺序基本块和循环控制流,我们要如何设计方案来插入冗余控制流。当然,本质上上一节的内容也是属于插入冗余控制流,不过体现在高级语言上,它更类似于扩展判断条件,所以独立列为一节。

3.3.1 设计

1. 针对单个基本块

假设我们当前要处理基本块 S_0 ,那么我们首先将其拆分为 S_A 和 S_B 两个基本块。显而易见, S_A 和 S_B 是顺序相连的,如图3-7。




图3-7 *S*,连接*S*,基本块

我们要插入冗余控制流使原始流程(即依次执行 S_A 和 S_B)的结果不改变。我们采用了插入不透明谓词的方式。

如何插入这里设计了三种方式:

- (a) 在 S_A 和 S_B 之间插入一个恒为True的条件表达式,并设置条件判断为True时,接着执行 S_B 中的指令。
- (b) 我们依旧插入了一个恒为True的条件表达式,且 S_B 的处理和上一点一样,唯一不同的是我们引入了 S_C 基本块(这是我们构造的冗余基本块)它不会执行。
- (c) 这里我们引入了一个运行时确定条件结果的条件表达式P?,这会极大的提高静态逆向分析的难度。但是为了不改变原始程序执行流程,我们要在条件判断为True和False时都执行 S_B 基本块。




图3-8 向SA和SB基本块中插入冗余控制流

注意到我们这里并没有使用到 $\mathbf{P}^{\mathbf{F}}$,因为我们完全可以对一个条件表达式取反得到它取反后布尔值,所以就不特意取 $\mathbf{P}^{\mathbf{F}}$ 的不透明谓词了。

2. 针对for循环

以一个求累积和的算法为例:

可以看到,一个for循环可以由四个部分组成

- 初始化语句: inti=0;
- 循环判断条件: i<=a;
- 循环体: result+=i;
- · 循环迭代表达式: i++;

事实上,在由Clang对for循环结构生成的LLVMIR也是包含这四个部分。




图3-9 一个for循环结构生成的LLVMIR控制流图的例子

我们将图3-9抽象成五个基本块组成的for循环控制流:




图3-10 for循环IR的控制流图

为了方便我们分析,我们将该图化为不可归约的。即将 S_{entry} 和 S_{cond} 合并为一个节点, S_{body} 和 S_{inc} 合并为一个节点,如图3-11。




图3-11 将图3-7化为不可归约图

现在我们可以插入我们的冗余控制流的。仍然采取插入不透明谓词的方式,由于 P^T 的计算结果恒为True,所以插入 P^T 后不影响原始程序的执行流程。并且我们还在 P^T 的False分支插入了一个冗余基本块 S_{obf} (该基本块不被执行,只是为了增加程序的静态分析难度),如图3-12。




图3-12 向循环结构中插入冗余控制流1

显然地,上面这种方法可以提供静态分析的难度。但是如果逆向分析人员将P^T从原始程序中移除,那么我们的工作就不起作用了。为了应付该攻击,我们又设计了一种新的方案图3-13。





图3-13 向循环结构中插入冗余控制流2

3.针对while循环

while循环与for循环类似。仍然以一个while循环为例:

```
int whileTest(int a){
  int result;
  while(a > 1) {
       int b = a*a;
       result += a;
       a--;
  return result;
```

生成的LLVM IR:



CFG for 'whileTest' function

图3-14 一个while循环结构生成的LLVMIR控制流图的例子

将LLVM IR控制流图抽象为四个基本块Sentry, Scond, Sbody, Send。




图3-15 while循环IR的控制流图

可以看到,图3-15与图3-11类似。所以我们可以对while循环采用与for循环相同的方案来进行混淆。由于设计方案类似,就不具体阐述了,参考for循环的设计方案即可。

3.3.2 实现

1. 针对单个基本块

根据对单个基本块混淆方案的设计可以了解到:

- a. 我们首先会将基本块进行分裂, 所以基本块指令所包含的指令数目必须大于2条。
- b. 我们会构造不透明谓词插入到原始控制流中(关于不透明谓词的构造请参考3.1节的内容)。并且为了该方案不与其他方案冲突,且保证该方案实现的正确性。

我们只对两种基本块做处理:

- 基本块的最后一条指令为直接跳转指令。
- 基本块的最后一条指令为返回指令。

实现方案:依次遍历每个函数的所有基本块BB,以基本块为单位做以下处理。

- 1) 判断该基本块的最后一条指令是否符合要求(为直接跳转指令或返回指令)。是,则进行下一步操作:否,则直接循环continue处理下一个BB。
- 2) 根据所包含指令的数目从中间拆分BB,拆分后的基本块命名为"single.split.BB"。
- 3) 创建不透明谓词基本块,命名为"single.obf"。
- 4) 更改BB的最后一条跳转指令,跳转到"single.obf"基本块。

2.针对循环基本块

根据从for循环基本块的处理方案可以了解到核心内容为:

- 找到循环条件基本块for.BB, 然后找到循环条件基本块的两个前基本块: BB(循环控制流的前基本块)和for.inc.BB(循环迭代基本块)。
 - 创建两个不透明谓词基本块,根据设计方案插入到循环控制流中。

实现方案:依次遍历每个函数的所有基本块BB,以基本块为单位做以下处理。

- 1) 判断当前基本块BB的直接跳转基本块是否为for.cond。若是,执行下一步;不是,直接中止本轮循环,执行下一次循环。
- 2) 找到循环结构的for.inc基本块。
- 3) 分裂BB,分裂后的基本块命名为"for.cond.pre.split.BB"。
- 4) 创建不透明谓词基本块,命名为"for.obf.P"。
- 5) 更改for.cond.pre.split.BB的最后一条跳转指令为跳转到for.obf.BB基本块。
- 6) 创建不透明谓词基本块,命名为"for.obf.Q"。
- 7) 更改for.inc基本块的最后一条指令,改变为跳转到for.obf.Q基本块。

我们在具体实现该Pass时,分别将对基本块进行处理和for循环处理分为两个函数。




图3-16 RedundancyObfPass实现时序图

3.4 控制流平展化Pass

控制流平展化,最初是在ChenxiWang的论文^[9,10]中提出。论文描述了我们可以将控制流转换为如下的通用结构:

```
while ()
{
    switch()
    {
      }
}
```

3.4.1 设计

设计方案: 我们可以设置循环条件为1,即循环一直执行。然后通过switch的派遣变量swVar来决定要执行哪一个分支。当然了,我们会插入很多不执行的无用分支,用来提高代码的安全性。

在设计我们的方案时,有下面几个点需要我们思考:

- 由于switch结构中有很多分支,原始控制流的分支会被执行,而人工构造的冗余控制流不会执行。那么应该如何拆分原始控制流分散在多个case分支中?
- 为了保证控制流平坦化后原始程序控制流的运行顺序不改变,我们应该如何确定派遣变量swVar的值?

这两个问题是我们首先要解决的,当然了,解决方案有很多。针对这两个问题,我采取的方案是:

- 1. 为了保证平坦化后核心执行流程不至于太多,来很大程序上影响到程序的执行效率。 所以决定根据控制流类型分为直流控制流、if判断控制流、for循环控制流、while循环控制流、dowhile循环控制流和switch分支控制流。每个case分支都只执行上述6个控制流中的一个。
- 2. 为了使设计尽可能的简单。我们决定在swVar为奇数时,执行真实控制流; swVar的取值 依次是1,3,5,7....

假设我们要处理的函数为下面的flat_test函数。

```
void flat_test()
{
    a = b + c;
    for(i = 0; i < a; i++)
    {
        switch()
        {
            case...
            case...
        }
}</pre>
```

那么它经过我们设计的平坦化Pass处理后,flat_test的执行流程变成了:

```
void flat_test()
  swVar = 1;
  while(1)
      switch(swVar)
          case 1:
             a = b + c;
             break;
          case 2:
              人工构造冗余基本块1
              break;
          case 3:
             for(i = 0; i < a; i++)
              {
              break;
          case 4:
              人工构造冗余基本块2
              break;
          case 5:
             switch( )
                  case...
                  case...
             break;
          case 6:
              人工构造冗余基本块
             break;
          default:
              人工构造冗余基本块
4
 }
```

3.4.2 实现

根据我们前面的设计方案,可以将Pass实现流程分为下面4步。

- 1. 将被处理函数的最外层全部控制流根据前面的设计方案分为6类(直流控制流、if判断控制流、for循环控制流、while循环控制流、do-while控制流、switch-case控制流),记录在向量BBVec中(并标记每个控制流的起始基本块和结束基本块)。
- 2. 使用LLVM IR构造最外层while循环控制流和主控制switch-case分支,并设置派遣变量swVar。
- 3. 按照顺序将向量BBVec中保存的真实控制流插入到主switch-case的奇数分支中。
- 4. 在主switch-case的偶数分支插入不透明谓词基本块。




图3-17 CFGFlatObfPass实现的时序图