
Nama: Agus Satrio Rukmana

NIM : L200170117

Kegiatan Praktikum

1. Buat topologi jaringan



Ubah router 1 menjadi router local, dan router 2 menjadi router internet, dalam topologi gambar 9.5 tersebut, yang akan dikonfigurasikan fungsi MATnya adalah jaringan yang terhubung antara router internet dan web server. Mekanismenya adalah, membut jaringan webserver tersebut tidak dapat diketahui I P Privatenya, namun masih dapat diakses melalui jaringan di luar router internet melalui I P Publik. Pembagian network I D adalah sebagai berikut:

- ✓ Koneksi router local router internet adalah 20.0.0.0
- ✓ Koneksi router local pc local adalah 30.0.0.0
- ✓ Koneksi router internet ke web server adalah 10.0.0.0

✓ IP NAT untuk private network 10.0.0.0 > 20.0.0.2 (web server) ditranslasi menjadi 50.0.0.1

Hubungkan kedua router tersebut, koneksi antara router local dengan router internet menggunakan kabel serial 2/0 untuk router local diset sebagai perangkat DCE, sehingga nanti diperlukan konfigurasi clock rate pada port serial 2/0 yang terhubung dengan router internet. Sedangkan koneksi anatar kedua router dengan masing - masing dient menggunakan port **Ethernet 0.** Pengalamatan IP pada masing - masing port menggunakan alamat IP statis dengan subnet /24 atau 255.255.255.0. Kebutuhan IP akan dijabarkan pada langkah berikutnya.

2. Catat kebutuhan IP Address

Catat kebutuhan alamat IP dan sesuaikan seperti pada tabel dibawah ini :


D evice	Interface	IP	Ket erangan
Router - Internet	Serial 0	20.0.0.2	Koneksi ke Router
			- Local
	Ethernet 0	10.0.0.1	Koneksi ke WEb
			Server
Router - Lokal	Serial 0	20.0.0.1	Koneksi ke Router
			- Internet
	Ethernet 0	30.0.0.1	Koneksi ke PC -
			lokal
Web Server	Ethernet 0	10.0.0.2	Koneksi ke Router
			- Internet
PC - Lokal	Ethernet 0	30.0.0.2	Koneksi ke Router
			- Lokal

3. Konfigurasikan Router Internet

Setelah kebutuhan IP dialokasikan, urutan langkah berikutnya sebagai berikut:

- ✓ Mengonfigurasikan router Internet
- ✓ Merubah nama host name


- ✓ Konfigurasi I P untuk serial 0 dan Ethernet 0
- ✓ Mengaktifkan routing tabel agar router mengenali network 30.0.0.0
- ✓ Mengaktifkan NAT Source Static untuk IP 10.0.0.2(milik web server) pada jaringan 10.0.0.0 agar ditranslasikan menjadi 50.0.0.1
- ✓ Mengaktifkan NAT inside untuk port Ethernet 0 dan NAT outside untuk serial 0



4. Konfigurasikan Router Local

Sedangkan urutan untuk konfigurasi router lokal adalah sebagai berikut :

- ✓ Mengganti nama host dari Router menjadi Local
- ✓ Mengkonfigurasikan port ethernet 0 (interface Ethernet 0) dan memberi I P 30.0.0.1 subnet 255.0.0.0 (ip address 30.0.0.1 255.0.0.0) kemudian mengaktifkan port Ethernet 0 (no shutdown)
- ✓ Mengkonfigurasikan port serial 0 (interface Serial 0) dan memberikan IP (ip address 20.0.0.1 255.0.0.0) kemudian mengaktifkan dengan perintah no shutdown
- ✓ Mengaktifkan dockrate (dock rate 64000) dan bandwith (bandwith 64) proses ini masih berada dalam mode promt interface(config-if)
- ✓ Memberikan tabel routing statis agar jaringan lokal dapat berhubungan dengan jaringan internet dan web server dengan perintah (ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2)



5. Uji coba koneksi dari PC-Lokal ke Web-Server

Lakukan proses ping untuk menguji apakah konfigurasi NAT berhasil atau tidak. Ping pertama lakukan dengan ping terhadap IP asli dari web server (10.0.0.2)

```
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.

Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.

Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.

Request timed out.

Ping statistics for 10.0.0.2:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Ping kedua lakukan dengan ping terhadap I P Publik dari web server (50.0.0.1)

```
C:\>ping 50.0.0.1

Pinging 50.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 50.0.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 50.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 50.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 50.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 50.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>
```