

# CONFIGURATION D'UNE MACHINE VIRTUELLE PILOTE







### Préparation de la machine pilote

- 1. Installation (via VirtualBox) de la Centos8.x minimale à partir de son image iso.
  - Dans le setup de la VM:
    - . RAM 1024 Mo Nb processeurs: 1 Nb cartes réseaux: 1
  - Durant l'installation de CentOs
    - . Mot de passe du root: main01
    - . L'interface réseau sera configurée pour obtenir une IP automatiquement.

#### 2. Lancement la VM

- Enlever l'image iso des périphériques bootables de VirtualBox.
- Se mettre en mode NAT (la machine obtiendra une IP automatiquement et aura accès à Internet).





#### Préparation de la machine pilote

- 3. Démarrage de la VM.
- 4. Installation de packages supplémentaires: mlocate wireshark nano mc telnet telnet-server man gpm traceroute net-tools lsof xinetd dhcp-server dhcp-relay lynx elinks (à partir du dépôt PowerTools)
- 5. Par un éditeur, nettoyez le contenu du fichier de configuration /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-enp0s3

de la carte réseau. Il deviendra :

TYPE="Ethernet" BOOTPROTO="dhcp" NAME="enp0s3" DEVICE="enp0s3" ONBOOT="yes"

6. Redémarrage de la VM ou

redémarrage du service réseaux: # systemctl restart NetworkManager





### Préparation de la machine pilote

7. (Dés)activer le démarrage automatique de certains services:

```
# systemctl enable gpm
# systemctl disable firewalld
# systemctl list-unit-files → pour vérifier...
```

#### **Remarques**:

```
# systemctl stop service → pour arrêter un service.
# systemctl (re)start service → pour (re)démarrer un service
```





### Préparation de la machine pilote

8. Installer iptables-services pour pouvoir manipuler les fonctionnalités d'iptables (start – stop – reload – save ...)

```
# dnf install iptables iptables-services -y
# systemctl disable iptables.service
# systemctl list-unit-files | grep iptables
iptables-services disabled
```

- 9. Désactiver IPv6:
  - → Par défaut la gestion de la pile IPv6 est activée sur toutes les interfaces du système.





### Préparation de la machine pilote

→ Enlever du noyau la gestion de la pile IPv6 pour toutes les interfaces du système :

Ajouter dans /etc/sysctl.conf:

```
# Disable Ipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
```

<u>Pour vérifier</u>: **# sysctl -p** → demander au noyau de tenir compte de ces dernières directives.

# ip a s | grep inet6





### Préparation de la machine pilote

→ Enlever la référence au localhost IPv6

Dans /etc/hosts, supprimer la ligne: ::1 ...

- → Vérifier que toutes les directives IPV6\_xxx du fichier de configuration de la carte réseau (.../ifcfg-enp0s3) sont enlevées.
- 10. Forcer sshd à n'écouter qu'en IPv4: /etc/ssh/sshd\_config
  - → #ListenAddress 0.0.0.0 (à décommenter!!)

Pour vérifier: # systemctl restart sshd # ss -tunl





### Préparation de la machine pilote

- 11. Fixer le timeout de Grub (version 2) à 0 seconde.
  - Dans /etc/default/grub, fixer la directive du timeout à 0 → GRUB TIMEOUT=0
  - Regénérer le fichier de configuration de Grub :# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
- 12. Désactivation de SELINUX : /etc/selinux/config → SELINUX=disabled
- 13. Donner le nom **pilote** à la machine:

Dans /etc/hostname, remplacer la ligne localhost.localdomain par pilote

- 14. Suppression de l'historique des commandes: # history -c
- 15. Arrêter la vm: # shutdown -h now ou # halt ou # systemctl halt





### Clonage du disque de la machine pilote

Sur la machine hôte Linux :

\$ VBoxManage clonehd pilote.vdi vm1.vdi

Pour garder intègre votre disque pilote, clonez-le toujours puis attachez le clone à votre VM.

