第十六章

§16-1 电磁振荡


§16-2 电磁波的基本性质

本章作业

1, 4

§16-1 电磁振荡

1、LC振荡电路





充电:

电容器C两极板间的电压: U_0 =ε 两极板上等量异号电荷: + Q_0 、- Q_0 ;

放电:

电路无电流,电场能量集中在 电容器两极板间





线圈激起磁场,电路中电流逐渐增大,电 荷减小,放电终了,电容器电场能量全部 转化为磁场能量

对电容器反向充电,随着电流的减弱, 两极板上电荷逐渐增多,磁场能量又全 部转化为电场能量

电客器放电, 电场能量又转化为磁场能量

2、几个基本概念

电磁振荡:

电荷和电流、电场和磁场随时间作周期性变化的现象。

振荡电路:

产生电磁振荡的电路。

无阻尼自由振荡电路:

电路中没有任何能量耗散(转换为焦耳热、电磁辐射等),称为无阻尼自由振荡电路。

振荡方程:

振荡电路所遵循的欧姆定律。

3、电量

设某时刻电路中电流为i,则自感电动势


$$-L\frac{di}{dt} = \frac{q}{C}$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} = -\frac{1}{LC}q$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega^2 q = 0$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$



$$q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$


$$T = \frac{1}{v} = 2\pi \sqrt{LC}$$

4、电流

把电量对时间求导 $i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$$i = -I_0 \sin(\omega t + \varphi) = I_0 \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$
 $I_0 = \omega Q_0$

- 说明 •电量与电流都作周期性变化,电流相位比电量的相位超前
 - ·LC振荡电路的频率由振荡电路本身的性质决定
 - •改变电感L或电容C就可以得到所需的频率



5、电磁场能量

$$E_{\rm e} = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q_0^2}{2C}\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_{\rm m} = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}LI_0^2\sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{Q_0^2}{2C}\sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = E_{\rm e} + E_{\rm m} = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{Q_0^2}{2C}$$

- > 电场能量与磁场能量互相转化,但总能量保持不变。
- >无阻尼自由电磁振荡是理想化的模型,它要求:
 - •电阻为零,不因为产生的焦耳热而损失电磁能;
 - •不存在电动势,没有其他的能量转化为电磁能;
 - •电磁还不能以电磁波的形式辐射出去。

【例】已知LC电路中的电场能量与磁场能量之和为一常量,试由此导出LC电路的振荡方程。

【解】电场能量
$$E_e = \frac{1}{2}CU^2$$
 磁场能量 $E_m = \frac{1}{2}LI^2$ $E = E_e + E_m = \frac{1}{2}CU^2 + \frac{1}{2}LI^2 = const$ 将上式对t求导,得 $CU\frac{dU}{dt} + LI\frac{dI}{dt} = 0$ $q = CU$, $I = \frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt}$ $\frac{d^2U}{dt^2} + \frac{1}{LC}U = 0$ $\frac{dI}{dt} = C\frac{d^2U}{dt^2}$ $IU + LIC\frac{d^2U}{dt^2} = 0$ $\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{1}{LC}Q = 0$

【例】 在 LC 电路中,已知 $L=260\mu$ H, C=120p F, 初始时两极板间的电势差 $U_0=1$ V,且电流为零.求:

(1) 振荡频率;

$$v = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$
 $v = 9.01 \times 10^5 \text{ Hz}$

(2) 最大电流; 当 t=0 时

$$\begin{aligned} q_0 &= Q_0 \cos \phi = CU_0 \\ i_0 &= -\omega Q_0 \sin \phi = 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \phi &= 0 \\ Q_0 &= CU_0 \\ \end{aligned}$$

$$I_0 &= \omega Q_0 = \omega CU_0 = \sqrt{\frac{C}{L}}U_0 = 0.679 \,\mathrm{mA}$$

§ 16-2 电磁波

电场发生变化

- →产生变化的磁场
- →产生新的变化电场

变化的电场与变化的磁场交替变化,由近及远传播出去,这种变化的电磁场在空间以一定的速度传播的过程,就是电磁波。

产生电磁波的物理基础

变化的磁场激发涡旋电场(即感应电场)


$$\oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化的电场(位移电流)激发涡旋磁场


$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{s} = \iint_{S} \left(\vec{j}_{c} + \frac{d\vec{D}}{dt} \right) \cdot d\vec{S}$$

不同时刻振荡电偶极子附近的电场线

$p = p_0 \cos \omega t$



振荡电偶极子附近的电磁场线




电磁波的基本性质

电磁波的速度
$$u=1/\sqrt{\varepsilon\mu}$$

$$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$$

2. 电磁波是横波, 电矢量、 磁矢量与传播速度垂直



3. 电场与磁场同相位, 电场与磁场幅值成比例

$$\frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \qquad \sqrt{\varepsilon} E = \sqrt{\mu} H \qquad E = uB$$

$$E$$

三, 电磁波的能量

以波的形式传播出去的电磁能量叫做辐射能。

能量密度
$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 \qquad w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \left(\varepsilon E^2 + \mu H^2 \right)$$

$$w = \varepsilon E^2 = \mu H^2 = \frac{EH}{u}$$
 波平均能量密度
$$\overline{w} = \frac{1}{2} \varepsilon E_0^2 = \frac{1}{2} \mu H_0^2 = \frac{E_0 H_0}{2u}$$

能流密度(辐射强度)
$$S = uw = \frac{u}{2} \left(\varepsilon E^2 + \mu H^2 \right)$$

$$\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$$

$$u = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$S = \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon\mu}} \left(\varepsilon E^2 + \mu H^2 \right) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2 + \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H^2 \right) = \frac{1}{2} \left(HE + HE \right) = HE$$


$$S = \frac{\sqrt{\varepsilon \mu^3} P_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{16\pi^2 r^2} \cos \omega^2 \left(t - \frac{r}{u} \right)$$

对简谐电磁波,平均辐射强度(波的强度)

$$\overline{S} = u\overline{w} = \frac{1}{2} \varepsilon E_0^2 u = \frac{1}{2} \mu H_0^2 u = \frac{E_0 H_0}{2}$$

辐射能量与频率的四次方成正比: 辐射能量与距离的平方成反比。

四,电磁波谱



无线电波 3×10^4 m ~ 0.1cm 紫外光 400nm ~ 5nm 红外线 6×10^5 nm ~ 760nm x 射线 5nm ~ 0.04nm 可见光 760nm ~ 400nm y 射线 < 0.04nm

电磁波的范围很广。为了便于比较,以便对各种电磁波有全面的了解,我们可以按照波长(或频率)的大小,把它们依次排成波谱,称为电磁波谱。

无线电波:长波: 3×103~3×104m,远洋长距离通讯与导航

中波: 200~3×10³m, 航海, 航空定向, 无线电广播

短波: 10~200m, 无线电广播, 电极通讯等。

超短波: 1~10m, 电视, 雷达电导航

微波: 0.1cm~1m, 电视, 雷达电导航

红外线: 0.76~600mm 热效应

可见光: 0.40~0.76mm

紫外光: 0.4μm~50 A⁰ 生理作用,杀菌,诱杀昆虫,医疗

x射线: $50~0.4\,\mathrm{A}^0$ 穿透能力强,人体透视晶体结构分析

 γ 射线: <0.4A⁰ 与研究原子核结构