## Travaux dirigés

## Introduction à la Compilation

5-Analyseur contextuel

Jean-Christophe Le Lann

Mars 2023

Objectifs: Ce TP a deux objectifs. Il vise tout d'abord à réaliser un analyseur contextuel ou sémantique simplifié. Le sujet de départ vous permettra par ailleurs de vous assurer que vous êtes en mesure de développer votre propre compilateur complet.

## Exercice

On s'intéresse à un langage (appelé *Synchrony*) permettant de décrire des circuits numériques élémentaires, à l'aide d'équations booléennes. Il ressemble à VHDL ou Verilog, mais reste beaucoup plus simple. On donne ici un exemple, qu'il s'agira d'extrapôler. <sup>1</sup>

Demi-additionneur : C'est le "Hello World" du numérique!

```
circuit half_adder
input a,b
output sum, carry

sum = a xor b
carry = a and b
end
```

Question 1: Ecrire l'ensemble des classes de l'AST modélisant le langage.

Question 2: Décrire l'exemple précédent à l'aide de ces classes.

Le but du TP étant de réaliser un analyseur sémantique, vous pouvez passer directement à la question 7, ou choisir de réaliser le parser complet (question 2 à 4), ainsi que les visiteurs classiques (visiteur simple et pretty printer, question 5 et 6)).

Question 2: Réaliser le lexer.

<sup>1.</sup> On pourra notamment réutiliser une partie de la grammaire des expressions rencontrées dans Mini-C.

Question 3: Réaliser le parser, sans instancier l'AST.

Question 4: Compléter le parser de manière à émettre un AST.

Question 5: Ecrire un visiteur simple.

Question 6: Ecrire un pretty printer.

Question 7: Enoncer les règles de bon sens qui obligeraient à rejeter une description de circuits erronée.

Question 8: Réaliser un visiteur appelé Checker qui vérifie ces règles.

## Exercice 2: Pour aller plus loin...

**Question 1:** Compléter le compilateur de manière à permettre la réutilisation de composants. Par exemple, l'additionneur 1 bit complet réutilise deux demni-additionneurs:

```
require "ha"
circuit full_adder
input a,b
output sum, carry

wire s1,c1,c2

s1,c1 = ha(b,ci) # component instanciation
s ,c2 = ha(a,s1) # that appears as function call
carry = c1 or c2
end
```

Notez l'introduction de deux nouveaux mots clés:

- require qui permet de faire appel à des circuits décrits dans l'autres fichiers.
- wire qui permet de connecter des signaux internes et non plus seulement des entrées ou des sorties.

**Question 2:** Réaliser un visiteur appelé *Drawer* qui génère un fichier *Graphviz* permettant de visualiser le circuit.

```
require "ha"

circuit Example
  input a,b,c,d,e,f
  output o1,o2,o3

sig s1,s2,s3

o1=(s1 and c) or (d and !d) and (e xor f)
```

```
s1, s2=ha(a,b)
o2=(a and b) or (c and d) or reg(s2)
s3=reg(a and s3)
o3=s3
end
```




Fig. 1 – Netlist du circuit décrit (on remarquera le rajout du mot clé reg décrivant une bascule D