Operating Systems

Advanced Synchronization

Me

March 15, 2016

План

- Неблокирующая синхронизация.
 Obstruction/Lock/Wait freedom.
- Пример: lock free stack.
- Проблема ABA. Безопасное освобождение памяти.
- Tagged Pointer. Bounded lock free stack;
- Hazzard Pointers.

Неблокирующая синхронизация

Зачем нам неблокирующая синхронизация?

- deadlock-и иногда случаются
 - возможно ошибка в алгоритме (такое случается, но нам не особо интересно);
 - поток исполнения может упасть в критической секции (хотя мы и опирались явно на обратное);
- инверсия приоритетов:
 - менее приоритетный поток держит Lock, и не может ее отпустить, потому что ему не дают процессорное время;

Неблокирующая синхронизация

Можно ли обходиться без Lock-ов?

• да, конечно, у нас ведь есть cmpxchg - нужно просто вызывать его в правильном порядке;

Неблокирующая синхронизация

Можно ли обходиться без Lock-ов?

- все, конечно, не так просто:
 - правильный порядок не всегда очевиден;
 - не каждый порядок можно считать неблокирующим нам нужно более формальное определение;
 - придется решать новые проблемы, которых не было при использовании Lock-ов;
 - результат может быть непрактичным (медленным).

Формальные определения

Definition

Реализация алгоритма/структуры данных obstruction free, если начиная с любого достижимого состояния, любой поток исполнения может завершить выполнение задачи за конечное количество шагов, если все другие потоки остановятся.

Формальные определения

Definition

Реализация lock free, если *один из потоков* (не известно какой) гарантированно завершает выполнение своей задачи за конечное число шагов, *независимо от других потоков*.

Формальные определения

Definition

Реализация wait free, если *каждый поток* завершает свою операцию за конечное количество шагов *независимо от других потоков*.

3

4

5 6 7

8

9 10

11 12

13

14

15

16 17

```
template <typename T>
class Stack {
        struct StackNode {
                StackNode *next;
                T *data;
                StackNode (T *data) : next(nullptr), data(data) { }
        };
        std::atomic<StackNode *> head;
public:
        Stack();
        ~Stack();
        void push (T *value);
       T *pop();
};
```

```
assert(head.load(std::memory_order_relaxed) == nullptr);
}

template <typename T>
void Stack<T>::push(T *value)
{

    StackNode *node = new StackNode(value);
    StackNode *expected;

    do {

        expected = head.load(std::memory_order_relaxed);
    }
```

```
} while (!head.compare exchange strong(expected, node));
2
3
4
    template <typename T>
5
6
7
8
    T *Stack<T>::pop()
             StackNode * node:
             StackNode * next:
9
10
             do {
11
                      node = head.load(std::memory order relaxed);
12
                      if (!node)
13
                              return nullptr;
                      next = node->next:
14
             } while (!head.compare_exchange_strong(node, next));
15
16
             T *data = node->data:
17
```

К сожалению эта реализация:

• не obstruction/lock/wait free (возможно);

- не obstruction/lock/wait free (возможно);
 - чтобы реализация была lock free, она не должна использовать не lock free примитивов как минимум;

- не obstruction/lock/wait free (возможно);
 - чтобы реализация была lock free, она не должна использовать не lock free примитивов как минимум;
 - является ли вызов new lock free?

- не obstruction/lock/wait free (возможно);
 - чтобы реализация была lock free, она не должна использовать не lock free примитивов как минимум;
 - является ли вызов new lock free?
- не корректна:

- не obstruction/lock/wait free (возможно);
 - чтобы реализация была lock free, она не должна использовать не lock free примитивов как минимум;
 - является ли вызов new lock free?
- не корректна:
 - обращается к памяти после освобождения;

- не obstruction/lock/wait free (возможно);
 - чтобы реализация была lock free, она не должна использовать не lock free примитивов как минимум;
 - является ли вызов new lock free?
- не корректна:
 - обращается к памяти после освобождения;
 - неправильно использует Compare-And-Set примитив для синхронизации;

Безопасное освобождение памяти

```
node = this->head.load(std::memory_order_relaxed);
if (!node)
    return nullptr;
next = node->next;
```

Имеем ли мы право разыменовывать указатель node?

- несколько вызовов рор могут выполняться параллельно;
- один из них мог освободить память, после того как мы прочитали node и до того, как мы прочитали node->next;

```
node = this ->head.load(std::memory_order_relaxed);
if (!node)
    return_nullptr;
next = node->next;
```

Гораздо более тонкая неприятность:

 compare_exchange_strong успешен, если значение хранимое в атомарной переменной побитово совпадает с ожидаемым значением (это упрощение);

```
node = this ->head.load(std::memory_order_relaxed);
if (!node)
    return nullptr;
next = node->next;
```

Гораздо более тонкая неприятность:

- compare_exchange_strong успешен, если значение хранимое в атомарной переменной побитово совпадает с ожидаемым значением (это упрощение);
- нам нужно, чтобы compare_exchange_strong был успешен, если значение в атомарной переменной не менялось с момента, когда мы сделали load (как в LL/SC);

- У нас есть несколько потоков работающих со стеком параллельно:
 - Thread0 выполняют операцию рор;
 - Thread1 выполняет операцию рор и затем сразу операцию push;
 - все остальные потоки каким-то образом модифицируют стек;

```
node = this ->head.load(std::memory_order_relaxed);
if (!node)
    return nullptr;
next = node->next;
```

- Thread0 загрузил голову стека (пусть ее адрес Addr, т. e. node == Addr);
- Thread0 проверил, что она не равна nullptr, т. е. стек не пуст;
- Thread0 запоминает указатель на следующий элемент стека;
- после чего Thread0 был снят с процессора;

- Thread1 выполняет операцию рор полностью:
 - удаляет голову стека из списка;
 - освобождает память занятую головой списка, т. е.
 Addr теперь свободный адрес;
- Thread1 снимается с процессора и управление получают другие потоки, которые изменяют стек;
- Thread1 снова получает управление и выполняет операцию push полностью:
 - Thread1 должен алоцировать новую голову стека, в частности Addr - свободный адрес;
 - Thread1 добавляет новую голову с адресом Addr в стек;



```
do {
    ...
} while (!this->head.compare_exchange_strong(node, next));
```

- Thread0 вновь получает процессор и продолжает исполнение операции рор;
- Thread0 выполняет compare_exchage_strong операция успешна, потому что после Thread1 адрес головы стека вновь стал Addr;

```
1  do {
2    ...
3  while (!this->head.compare_exchange_strong(node, next));
```

- Thread0 вновь получает процессор и продолжает исполнение операции рор;
- Thread0 выполняет compare_exchage_strong операция успешна, потому что после Thread1 адрес головы стека вновь стал Addr;
- но поле next в голове стека могло измениться!

Не все биты указателя реально используются:

- например, данные в динамической памяти зачастую алоцируются выровненными на границу 2^i , где i обычно небольшое число (4-5);
- в x86-64, под адресацию используется только 48 бит, оставшиеся 16 либо 0 либо 1 (канонический адрес);
- мы можем создавать свои собственные "указатели" разного размера (увидим дальше в примере);

Не все биты указателя реально используются:

- например, данные в динамической памяти зачастую алоцируются выровненными на границу 2^i , где i обычно небольшое число (4-5);
- в x86-64, под адресацию используется только 48 бит, оставшиеся 16 либо 0 либо 1 (канонический адрес);
- мы можем создавать свои собственные "указатели" разного размера (увидим дальше в примере);
- мы можем использовать эти неиспользуемые биты!

```
typedef std::uint16_t StackNodePtr;
typedef std::uint16_t StackNodeTag;
typedef std::uint32_t StackHeadPtr;
```

- StackNodePtr 16-битное число, которое будет выступать в качестве указателя элемента стека;
 - что вообще можно адресовать 16-битным числом?

```
typedef std::uint16_t StackNodePtr;
typedef std::uint16_t StackNodeTag;
typedef std::uint32_t StackHeadPtr;
```

- StackNodePtr 16-битное число, которое будет выступать в качестве указателя элемента стека;
 - что вообще можно адресовать 16-битным числом?
 - ullet все что угодно, если этих объектов не больше чем 2^{16}

```
typedef std::uint16_t StackNodePtr;
typedef std::uint16_t StackNodeTag;
typedef std::uint32_t StackHeadPtr;
```

- StackNodePtr 16-битное число, которое будет выступать в качестве указателя элемента стека;
 - что вообще можно адресовать 16-битным числом?
 - ullet все что угодно, если этих объектов не больше чем 2^{16}
- StackNodeTag 16-битное число, служебная информация, которую мы храним рядом с указателем элемента;

```
typedef std::uint16_t StackNodePtr;
typedef std::uint16_t StackNodeTag;
typedef std::uint32_t StackHeadPtr;
```

- StackNodePtr 16-битное число, которое будет выступать в качестве указателя элемента стека;
 - что вообще можно адресовать 16-битным числом?
 - ullet все что угодно, если этих объектов не больше чем 2^{16}
- StackNodeTag 16-битное число, служебная информация, которую мы храним рядом с указателем элемента;
- StackHeadPtr объединение StackNodePtr и StackNodeTag в одно 32-битное число.

2 3 4

5 6

Функции для работы с StackNodePtr, StackNodeTag и StackHeadPtr:

```
static StackHeadPtr createPtr(StackNodePtr ptr, StackNodeTag tag)
{ return ptr | ((StackHeadPtr)tag << 16); }
static StackNodePtr getPtr(StackHeadPtr ptr)
{ return ptr & 0xffff; }
static StackNodeTag getTag(StackHeadPtr ptr)
{ return ptr >> 16; }
```

2

3

4 5

6 7

- Изменим определение полей нашего стека, чтобы они использовали StackHeadPtr и StackNodePtr;
- Чтобы StackNodePtr "указывал" на реальный объект в памяти заведем массив pool
 - StackNodePtr будет индексом в этом массиве;
- Для аллоции и освобождения элементов стека динамически используем список free;

Аллокация узлов стека

3

4

5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

16 17

```
StackNodePtr allocatePtr()
    StackHeadPtr head . next:
   StackNodePtr ptr;
   do {
        head = free.load(std::memory order relaxed);
        ptr = getPtr(head);
        if (!ptr)
            continue;
        StackNode *node = getNode(ptr); // &pool[ptr]
        next = createPtr(node->next, getTag(head) + 1);
    } while (!free.compare_exchange_strong(head, next));
    return ptr;
```

Освобождение узлов стека

```
void freePtr(StackNodePtr ptr)
{
    StackHeadPtr head, new_head;
    StackNode *node = getNode(ptr);

    do {
        head = free.load(std::memory_order_relaxed);
        node->next = getPtr(head);
        new_head = createPtr(next, getTag(head) + 1);
    } while (! free.compare_exchange_strong(head, new_head));
}
```

Реализация push

```
template <typename T>
    void Stack<T>::push(T *value)
3
4
5
6
7
             StackHeadPtr old head, new head:
             StackNodePtr ptr = allocatePtr();
             StackNode *node = getNode(ptr);
            node->data = value:
8
            do {
9
                     old head = head.load(std::memory order relaxed);
                     new head = createPtr(ptr, getTag(old head) + 1);
10
11
                     node->next = getPtr(old head);
12
            } while (!head.compare_exchange_strong(old_head, new_head));
13
```

Реализация рор

5

8

```
template <typename T>
    T *Stack<T>::pop()
2
3
4
             StackHeadPtr old head, new head;
            StackNodePtr ptr:
6
             StackNode * node:
7
            do {
                     old head = head.load(std::memory order relaxed);
10
                     ptr = getPtr(old head);
11
                     if (!ptr)
12
                              return nullptr;
13
                     node = getNode(ptr);
                     new head = createPtr(node->next, getTag(old head) + 1);
14
15
            } while (!head.compare exchange strong(old head, new head));
16
17
            T *data = node->data:
18
            freePtr(ptr);
19
             return data:
20
```

- Tagged Pointer простая и достаточно эффективная техника, но не универсальная;
- Мы должны знать какого размера Tag-а нам точно достаточно:
 - если поток заснул на долго, то Тад может переполнится и он этого не заметит;
 - работа с большим Таg-ом может вообще не быть атомарной;
- Возьмем Tagged Pointer на вооружение, но поищем альтернативу (тем более, что они есть);



Hazard Pointer позволяет отметить указатель, как "небезопасный" и тем самым отложить его освобождение

- оригинальная статья: "Hazard Pointers: Safe Memory Reclamation for Lock-Free Objects", Maged M. Michael;
- Hazard Pointer популярная универсальная техника, но мы рассмотрим только простую (и не универсальную) реализацию.

Основная идея:

- У каждого потока есть небольшой набор Hazard Pointer-ов, в которые он сохраняет указатели на используемые объекты (которые нельзя удалять);
- Писать в Hazard Pointer может только поток-владелец, но читать могут все;
- Перед тем как освобождать память проверим все Hazard Pointer-ы вех потоков.

7

9

10

11

Перед тем как рассмотреть реализацию, посмотрим как мы будем ее использовать, начнем с простого - реализация push:

```
template <typename T>
void Stack<T>::push(T *value)
{
    StackNode *node = new StackNode(value);
    StackNode *expected;

    do {
        expected = this->head.load(std::memory_order_relaxed);
        node->next = expected;
    } while (!this->head.compare_exchange_strong(expected, node));
}
```

3 4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14 15 16

17

18 19

21

22

23

Тепрь реаизация рор:

```
template \langle typename T \rangle
    T *Stack<T>::pop()
             HazardPtr < StackNode > hp(acquireRawHazardPtr(0));
             StackNode *node:
             StackNode * next:
             do {
                      node = head.load();
                      do {
                               if (!node)
                                        return nullptr;
                               hp.set(node):
                      } while ((node = head.load()) != hp.get());
                      next = node \rightarrow next:
             } while (!head.compare exchange strong(node, next));
             hp.set(nullptr);
20
             T *data = node->data:
             releasePtr(node);
             return data;
```

Наша реализация будет очень простой потому что мы допустим несколько упрощений:

- максимальное количество потоков нам известно заранее;
 - полноценная реализация должна учитывать, что потоки могут создаваться и завершаться;
- максимальное количество Hazard Pointer-ов на один поток нам известно заранее
 - обычно потокам не нужно много Hazard Pointer-ов одновременно (3-4), поэтому это довольно слабое ограничение;
- другими словами, мы можем статически алоцировать все Hazard Pointer-ы.



```
static const std::size t MAX THREAD COUNT = 1024:
    static const std::size t MAX THREADPTR COUNT = 16;
    static const std::size_t MAX_HAZARD_COUNT = MAX_THREAD COUNT *
          \hookrightarrow MAX THREADPTR \overline{\mathsf{C}}\mathsf{OUNT};
4
    typedef void * raw ptr t;
    static std::atomic < raw ptr t > hazard [MAX HAZARD COUNT];
7
8
    std::atomic<raw ptr t> *acquireRawHazardPtr(int idx)
10
         assert(idx < MAX THREADPTR COUNT);
         const int tid = \overline{getThreadId}();
11
         return &hazard[tid * MAX THREADPTR COUNT + idx];
12
13
```

- Hazard Pointer глобальный атомарный указатель
 - каждый поток может получить один из своих Hazard Pointer-ов по индексу (спасибо нашему упрощению);
 - чтобы обезопасить указатель нужно сохранить его в атомарный указатель;
 - когда вы закончите работать с указателем запишите туда 0;

```
void releaseRawPtr(raw_ptr_t ptr, std::function<void(raw_ptr_t)> deleter

color of the static thread_local std::vector<RetireNode> retireList;
static const size_t RETIRE_THRESHOLD = 10; // should be much bigger

RetireNode node = { deleter, ptr };
retireList.push_back(node);
if (retireList.size() > RETIRE_THRESHOLD)
collectGarbage(retireList);

retireList.size() > RETIRE_THRESHOLD)
```

- Каждый поток поддерживает список ожидающих удаления элементов;
- Если список стал слишком большим запускаем сборку "мусора";

2

6 7

8

9 10 11

12

13

14

15

16

17

```
static void collectGarbage(std::vector<RetireNode> &retireList)
        std::set<raw ptr t> plist;
        for (std::size\ ti=0;\ i != MAX\ HAZARD\ COUNT;\ ++i) {
                raw ptr t ptr = hazard[i].load();
                if (ptr != nullptr)
                         plist . insert (ptr):
        std::vector<RetireNode> retire:
        retire.swap(retireList);
        for (std::size t i = 0; i != retire.size(); ++i) {
                if (plist.count(retire[i].ptr))
                         retireList.push back(retire[i]);
                else
                         retire[i]. deleter(retire[i].ptr);
```

- Для каждого элемента в списке проверим, защищен ли он Hazard Pointer-ом:
 - если да, то вернем указатель назад в список ожидания;
 - если нет, то его можно безопасно удалять;

Финальные замечания

- Lockless алгоритмы не редко трудны для реализации и понимания
 - используйте Lock-и по умолчанию, и Lockless, когда Lock-и стали проблемой;
- Lockless алгоритмы не производительнее и не масштабируются лучше чем Lock-based:
 - Lockless алгоритмы предоставляют гарантии прогресса, а не производительности;
 - на производительности и масштабируемости в первую очередь сказывается конкуренция за общие ресурсы;