# Программирование на видеокартах

# Начало

# Как всё это компилировать

# Хост-код

.h файлы для C/C++ есть на официальном сайте, правда, там есть задепрекейченные полезные функции. Придётся задефайнить версию. Достаточно хедера <CL/cl.h>. Можно — <CL/opencl.h>

Чтобы слиноваться, надо где-то взять либы. Под линуксом— некий магический package. Под виндоусом— откуда-то взять. На официальном сайте Кроноса есть. Обратите внимание на битность!

# **Девайс-код**Само разберётся. Обычно.

### **API** Большинство функций возвращают код ошибки (как обычно 0 — успешно, не 0 — не успешно).

Надо проверять! Во всяком случае, в дебаге, в учебных целях. Написать макрос? Какой ужас. Это за исключением функций типа create, которые возвращают то, что они create. Тогда код

ошибки, если нужен, по ссылке, передаваемой в аргумент... Такой типичный С.
• clGetPlatformIDs — API для получения списка доступных платформ. Принимает...

сколько. Понятное дело, память она не выделяет. Так как надо, чтобы освобождал тот, кто выделил. Такой типичный С...

Так, а какого размера выделять буффер? Для этого есть специальный вариант вызова: (nullptr, 0, &x) — тогда в x нам запишут то, сколько на самом деле вариантов. Такой

Указатель, размер, и указатель на размер... Буффер, размер буффера, и то, куда записывать,

типичный С...
Правда, в отличие от типичного С, если буфера мало, то это не ошибка "буфера мало", а нам запишут, сколько есть места.

Можно сказать, "возвращает" эта функция список id платформ, где можно запустить opencl.

TODO! show rule 'типичный С'

пояснения к коду

TODO!

# getDeviceIDs

TODO!

# Теперь нам нужно создать контекст.

Делаем что-то полезное

• clCreateContext

Допустим, мы выбрали девайс, который нам нравится, с которым мы хотим работать.

Контекст— это своего рода globalThis от мира OpenCL. Он инкапсулирует в себе всё, что мы

хотим из хост-кода делать с девайс-кодом.

Теперь нужно в этом контексте создать тот код, который мы будем запускать в этом контексте:

• clCreateProgramWithSource

"Принимает" массив указателей на source.

TODO! Наебаться на сто дурных

# Обычно мы хотим не извращаться с C-style строчками, а иметь отдельный файл с исходным

кодом (обычно расширение .cl). То есть, надо открыть файл, прочитать и скормить (компиляция девайс-кода будет уже в рантайме). Предлагается использовать обычные

Эта функция не делает ничего особенного. Если мы тут зафейлились, мы где-то конкретно налажали — передали кривой буфер или ещё что-нибудь. Ошибки внутри девайс-кода будут обнаруживаться уже потом.

• clBuildProgram

С'шные функции fread и прочее. Открыть в binary, seek до конца и так далее. Типичный С...

который мы по'create'или, и девайс, под который надо скомпилиться. Или передать null, и тогда будет скомпилированно под все девайсы, привязанные к контексту.

Компиляция может занимать продолжительное время! Имеет смысл локально

закэшировать. Но так как результат сильно зависит от драйверов, девайсов, версий, погоды,

Если в девайс-коде есть какая-нибудь синтаксическая (или ещё что-нибудь) ошибка, то она вылезет здесь. Обязательно проверять результат здесь! Можно сделать clGetBuildInfo, чтобы получить билд-лог (своего рода compilation error), ему нужно давать честный id

фазы луны; распространять прекомпилированную версию не имеет смысла.

Вот это уже серьёзно: компиляция нашего исходника. Передаём сюда id нашего program'a,

девайса.
build-options — не должен быть null! Некоторые платформы могут его не пережить.
Передайте пустую строчку. Или, лучше, используйте по назначению! Например, можно с помощью -D передавать дефайнами переменными.

kernel void add(global const int \*a, global const int \*b, global int \*c) {
 \*c = \*a + \*b;
}
Здесь немного нового по сравнению с С.

kernel означает, что это точка входа в программу. Их может быть несколько — это не совсем

• clCreateKernel — создаёт идентификатор, через который мы сможем вызывать kernel.

память, что вы думаете, сработает? Ха. Где память? На девайсе. Мы её выделили? Нет. Очень

• Выделяем память на девайсе: clCreateBuffer. Нам надо только передать размер буфера, и то, как мы хотим к нему обращаться из кернела (read only, write only, read-write). В данном случае, мы хотим три буфера: под а и под b — read-only, под с — write-only. Ну, мы можем оба

Наконец, девайс-код

Передаём туда имя. Теперь мы хотим передать ему аргументы и запустить его! Проблемы? Э-э-э....... Указатели на

что кернелам просто запрещено принимать size t.

то же, что main.

- жаль. Давайте выделять... **H**ERE WE GO AGAIN
- подписать read-write, но лучше так так что-нибудь оптимизировать (не надо про протокол когерентности, кэши, всё остальное думать).

  Понятно, что доступ распространяется только на кернел, с хоста-то мы и так записать/
- арифметику с ним делать нельзя.

   А мы написали int... а что это? Понятное дело, что int на девайсе и int на хосте могут отличаться. Ну так для этого может быть cl\_int. На самом деле, они даже фиксированы, не

зависят от девайса. Так что это всегда 32 бита. Лучше, чем в С! А вот size\_t девайса мы не знаем. Точнее, можем спросить, но это будет уже в рантайме и у конкретного девайса. Так

clCreateBuffer возвращает cl\_mem, это своего рода указатель, но не указатель. Это хендл,

- Наконец, можем накормить кернел аргументами: clSetKernelArg, указываем туда идентификатор кернела, номер аргумента, значение аргумента (оно как адрес + количество байтов).
- Чувствуется в названии подвох.
   clCreateCommandQueue очередь команд, чего мы хотим. Принимает контекст и девайс. А ещё принимает флажки. Один из них полезный profiling info (или как-то так), причём

почти ничего не стоит. Рассказывает, сколько времени уходит на процессы. Второй — out of

• В наших буферах лежит какой-то мусор, надо его наполнить. clEnqueueWriteBuffer.

- order executionary order. Не влезай, убьёт.

   clEnqueueWriteBuffer, да. Принимает cl\_mem, указатель наш (откуда брать данные), флажок blocking write (позже). Про блокирующее чтение. Мы ставим задание на постановку в очередь. Если мы не поставим флажок, то оно вернётся мгновенно! И ничего не
- дождётся. Имеет смысл делать передачу данных **на** девайс не блокирующей, а **c** девайса блокирующей. Очередь ленивая, не будет ничего исполнять, пока мы не пнём её. Ну, или можно пнуть через "подождать выполнения всех функций". Или спросить "а не в омах ли измеряется сопротивление а не закончилось ли исполнение".

   Спойлер: В конце захотим clenqueueReadBuffer.

   clenqueueNDRangeKernel урааа! Запуск кернела. Передаём туда, очевидно, очередь и кернел. Принимает также dimensions (who? пока передаём 1); global work size, причём через
- указатель (пока тоже 1); local work size смело кормим null'ами, так же поступаем с even-

поднимает через пару секунд, остальные — ... поэкспериментируйте!

- t'ами.

   Наконец, делаем clEnqueueReadBuffer, и читаем нашу замечательную сумму двух чисел. Будем на это, во всяком случае, надеяться.
- Замечание к окончанию: всё, что мы create, хорошо бы потом release. А то может быть грустно.
  А если что-нибудь криво работает на девайсе... Ну, упадёт видео-драйвер. Винда его обычно