ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ВИДЕОКАРТАХ

Начало

Как всё это компилировать

Хост-код

. h файлы для С/С++ есть на официальном сайте, правда, там есть задепрекейченные полезные функции. Придётся задефайнить версию. Достаточно хедера <CL/cl.h>. Можно — <CL/opencl.h>

Чтобы слиноваться, надо где-то взять либы. Под линуксом — некий магический package. Под виндоусом — откуда-то взять. На официальном сайте Кроноса есть. Обратите внимание на битность!

Девайс-код Само разберётся. Обычно.

запишут, сколько есть места.

API Большинство функций возвращают код ошибки (как обычно 0 — успешно, не 0 — не успешно).

Надо проверять! Во всяком случае, в дебаге, в учебных целях. Написать макрос? Какой ужас. Это за исключением функций типа create, которые возвращают то, что они create. Тогда код

ошибки, если нужен, по ссылке, передаваемой в аргумент... Такой типичный С. • clGetPlatformIDs — API для получения списка доступных платформ. Принимает...

сколько. Понятное дело, память она не выделяет. Так как надо, чтобы освобождал тот, кто выделил. Такой типичный С...

Указатель, размер, и указатель на размер... Буффер, размер буффера, и то, куда записывать,

(nullptr, 0, &x) — тогда в x нам запишут то, сколько на самом деле вариантов. Такой типичный С... Правда, в отличие от типичного С, если буфера мало, то это не ошибка "буфера мало", а нам

Так, а какого размера выделять буффер? Для этого есть специальный вариант вызова:

Можно сказать, "возвращает" эта функция список id платформ, где можно запустить opencl.

TODO! show rule 'типичный С'

пояснения к коду

TODO! getDeviceIDs

TODO!

Делаем что-то полезное

Допустим, мы выбрали девайс, который нам нравится, с которым мы хотим работать.

Теперь нам нужно создать контекст. clCreateContext

Контекст — это своего рода globalThis от мира OpenCL. Он инкапсулирует в себе вс \ddot{e} , что мы

хотим из хост-кода делать с девайс-кодом.

clBuildProgram

то же, что main.

Передаём туда имя.

Теперь нужно в этом контексте создать тот код, который мы будем запускать в этом контексте: • clCreateProgramWithSource

"Принимает" массив указателей на source.

TODO! Наебаться на сто дурных

Обычно мы хотим не извращаться с C-style строчками, а иметь отдельный файл с исходным кодом (обычно расширение .cl). То есть, надо открыть файл, прочитать и скормить

(компиляция девайс-кода будет уже в рантайме). Предлагается использовать обычные С'шные функции fread и прочее. Открыть в binary, seek до конца и так далее. Типичный С...

Эта функция не делает ничего особенного. Если мы тут зафейлились, мы где-то конкретно налажали — передали кривой буфер или ещё что-нибудь. Ошибки внутри девайс-кода будут обнаруживаться уже потом.

Вот это уже серьёзно: компиляция нашего исходника. Передаём сюда id нашего program'a, который мы по'create'или, и девайс, под который надо скомпилиться. Или передать null, и тогда будет скомпилированно под все девайсы, привязанные к контексту. Компиляция может занимать продолжительное время! Имеет смысл локально

закэшировать. Но так как результат сильно зависит от драйверов, девайсов, версий, погоды,

Если в девайс-коде есть какая-нибудь синтаксическая (или ещё что-нибудь) ошибка, то она вылезет здесь. Обязательно проверять результат здесь! Можно сделать clGetBuildInfo, чтобы получить билд-лог (своего рода compilation error), ему нужно давать честный id

фазы луны; распространять прекомпилированную версию не имеет смысла.

девайса. build-options — не должен быть null! Некоторые платформы могут его не пережить. Передайте пустую строчку. Или, лучше, используйте по назначению! Например, можно с помощью - В передавать дефайнами переменными.

kernel void add(global const int *a, global const int *b, global int *c) { *c = *a + *b;Здесь немного нового по сравнению с С.

• kernel означает, что это точка входа в программу. Их может быть несколько — это не совсем

• clCreateKernel — создаёт идентификатор, через который мы сможем вызывать kernel.

Наконец, девайс-код

Теперь мы хотим передать ему аргументы и запустить его! Проблемы? Э-э-э....... Указатели на память, что вы думаете, сработает? Ха. Где память? На девайсе. Мы её выделили? Нет. Очень жаль. Давайте выделять...

арифметику с ним делать нельзя.

что кернелам просто запрещено принимать size_t.

- HERE WE GO AGAIN
- когерентности, кэши, всё остальное думать). Понятно, что доступ распространяется только на кернел, с хоста-то мы и так записать/ прочитать сможем.

• Выделяем память на девайсе: clCreateBuffer. Нам надо только передать размер буфера, и то, как мы хотим к нему обращаться из кернела (read only, write only, read-write). В данном случае, мы хотим три буфера: под a и под b — read-only, под c — write-only. Hy, мы можем оба подписать read-write, но лучше так — так что-нибудь оптимизировать (не надо про протокол

• A мы написали int... a что это? Понятное дело, что int на девайсе и int на хосте могут отличаться. Ну так для этого может быть cl_int. На самом деле, они даже фиксированы, не зависят от девайса. Так что это всегда 32 бита. Лучше, чем в С! А вот size t девайса мы не

знаем. Точнее, можем спросить, но это будет уже в рантайме и у конкретного девайса. Так

• Наконец, можем накормить кернел аргументами: clSetKernelArg, указываем туда идентификатор кернела, номер аргумента, значение аргумента (оно - как адрес +

clCreateBuffer возвращает cl_mem, это своего рода указатель, но не указатель. Это хендл,

количество байтов). • В наших буферах лежит какой-то мусор, надо его наполнить. clEnqueueWriteBuffer. Чувствуется в названии подвох.

• clCreateCommandQueue — очередь команд, чего мы хотим. Принимает контекст и девайс. А

ещё принимает ϕ лажки. Один из них полезный — profiling info (или как-то так), причём почти ничего не стоит. Рассказывает, сколько времени уходит на процессы. Второй — out of order executionary order. Не влезай, убъёт. • clEnqueueWriteBuffer, да. Принимает cl mem, указатель наш (откуда брать данные), флажок

blocking write (позже). Про блокирующее чтение. Мы ставим задание на постановку

- в очередь. Если мы не поставим флажок, то оно вернётся мгновенно! И ничего не дождётся. Имеет смысл делать передачу данных **на** девайс не блокирующей, а ${f c}$ девайса блокирующей. Очередь ленивая, не будет ничего исполнять, пока мы не пнём её. Ну, или можно пнуть через "подождать выполнения всех функций". Или спросить "а не в омах ли измеряется сопротивление а не закончилось ли исполнение".
- clEnqueueNDRangeKernel урааа! Запуск кернела. Передаём туда, очевидно, очередь и

• Спойлер: В конце захотим clEnqueueReadBuffer.

- кернел. Принимает также dimensions (who? пока передаём 1); global work size, причём через указатель (пока тоже 1); local work size — смело кормим null'ами, так же поступаем с even-
- Наконец, делаем clEnqueueReadBuffer, и читаем нашу замечательную сумму двух чисел. Будем на это, во всяком случае, надеяться.
- Замечание к окончанию: всё, что мы create, хорошо бы потом release. А то может быть
- грустно. • А если что-нибудь криво работает на девайсе... Ну, упадёт видео-драйвер. Винда его обычно

поднимает через пару секунд, остальные — ... поэкспериментируйте!