VTP (OU COMMENT SE SIMPLIFIER LA VIE AVEC LES VLAN)

A quoi sert ce protocole? Imaginons que vous devez configurer plusieurs VLANs dans votre réseau:

- Créer 3 VLANs sur un switch est une opération de configuration rapide
- Créer 5 VLANs sur 4 switchs devient une opération de configuration plus longue
- Créer 70 VLANs sur 100 switchs est alors une opération de configuration fastidieuse avec une probabilité d'erreur/oubli très élevée!

Et c'est là que le VTP prend toute son importance. Il sert à la propagation de création/suppression/modification de VLAN sur tous les switchs de votre réseau à partir d'un seul switch.

Propriétés

C'est un protocole propriétaire Cisco de niveau 2. De par sa simplicité et sa puissance, l'IEEE a sorti un protocole similaire afin de permettre cette fonctionnalité entre switchs de constructeurs différents: GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). La norme est IEEE 802.1ak

Fonctionnement

Les messages VTP diffuse des annonces de création, de suppression ou de modification de VLAN. Cette diffusion s'effectue à travers tous les switchs grâce à une trame niveau 2 avec une adresse de destination MAC multicast bien particulière qui est 01-00-0C-CC-CC.


Architecture du VTP

Le switch possède 3 modes VTP: client, transparent ou server (actif par défaut):

- VTP Server: switch qui crée les annonces VTP
- VTP Client: switch qui reçoit, se synchronise et propage les annonces VTP
- VTP Transparent: switch qui ne traite pas les annonces VTP

Switch en mode VTP Server

Le switch en mode <u>Server</u> permet à l'administrateur de faire toute modification sur les VLANs et de propager automatiquement ses modifications vers tous les switchs du réseau.




Switch en mode VTP Client

Le switch en mode <u>Client</u> **ne permet pas** à l'administrateur de faire des modifications sur les VLANs. Vous recevez un message d'erreur quand vous essayez de créer un VLAN.



Switch en mode VTP Transparent

Le switch en mode <u>Transparent</u> permet à l'administrateur de faire toute modification sur les VLANs en **local uniquement** et donc **ne propage pas** ses modifications vers tous les switchs du réseau. Très pratique pour des maquettes!



Synchronisation

A chaque création/suppression/modification de VLAN, une variable appelée RN – Revision Number - s'incrémente (initialement 0 puis 1 puis puis 3...). chaque création/suppression/modification de VLAN, le switch Server envoi un message VTP avec la nouvelle valeur du RN. Les autres switchs comparent le RN recu du switch Server avec le RN qu'ils stocke en local, si ce dernier est plus petit (logiquement) alors les switchs se synchronisent avec le Server et récupère la nouvelle base de données des VLANs. Par défaut, le RN est envoyé automatiquement

dès une création/suppression/modification de

VLAN puis envoyé toutes les 5 minutes.

- Ajout vlan n°2
- RN33 → RN34

- Réception RN34
- Synchronisation
- Propagation

VTP Client

- Réception RN34
- Synchronisation

- Réception RN34
- Synchronisation

VTP Client


- Réception RN34
- Synchronisation

VTP Pruning

Cette commande optionnelle permet de faire des économies de bande passante.

Explication: imaginons qu'un switch reçoit les VLANs 1 et 2 mais qu'aucune de ses interfaces n'appartienne au VLAN 2. Lorsque le switch voisin lui enverra des trames du VLAN 2, ce switch les supprimera car aucune de ses interfaces n'appartient à ce VLAN. Il est donc inutile que le switch voisin lui envoie du trafic pour le VLAN 2.

On active alors la fonction VTP pruning pour avertir le switch voisin de ne pas lui envoyer de trafic pour ce VLAN. La fonction s'active à partir du switch Server.



Important: si un switch client possède un RN plus élevé que le switch Server (imaginons qu'il était dans un autre réseau puis branché au notre), contrairement à ce qu'on peut penser, le client ne va pas récupérer la base de données de VLAN du Server mais l'inverse! Pourquoi? Parce que quel que soit le mode du switch, Server ou Client, il se synchronise toujours sur celui qui a le RN le plus élevé. Dans notre cas, c'est le Server qui va se synchroniser et récupérer la base de données de VLAN du Client. Il est donc très important de remettre le RN à zéro. Pour cela, effectuer un simple basculement en mode Transparent puis en mode Client (exemple plus bas)

Remarques importantes

- Les messages VTP se propagent sur les liens configurés en Trunk (norme <u>802.10</u>) et pas en Access
- VTP ne gère que la plage de VLAN comprise entre 1 et 1005. La plage étendue 1006 à 4096 n'est pas supportée. Pour cela, il faut basculer en mode Transparent sur tous les switchs et créer ses VLANS étendus à la mano
- Il existe 3 versions de VTP, bien vérifier qu'une et une seule version est active sur son réseau pour éviter les surprises (v1 et v2 incompatibles entre elles)
- La configuration VTP n'est pas visualisable dans la running-config mais est stockée dans le fichier *vlan.dat* situé dans la flash (faites un *show flash:* pour voir le fichier)

Configuration

Pour configurer le VTP, voici les étapes:

- 1. obligatoire: configurer un domaine VTP qui permet à tous les switchs d'être dans le même "groupe d'amis"
- 2. obligatoire: configurer le mode de votre switch (client, transparent ou server)
- 3. optionnel: activer la fonction pruning
- 4. optionnel: configurer un mot de passe pour sécuriser les messages VTP
- 5. optionnel: activer la version 2 ou 3 de VTP (version 1 active par défaut)



1. configuration domaine VTP qu'on appelle TEST:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#vtp domain TEST

Changing VTP domain name from NULL to TEST

2. configuration du mode Server:

Switch(config)#**vtp mode server**

Device mode already VTP SERVER.

On remarque que le switch est déjà en mode Server par défaut, ce qui est pratique car on peut créer des VLANs une fois le switch sorti du carton.

3. activation de la fonction pruning (à partir du switch Server):

Switch(config)#vtp pruning

Pruning switched on

4. configuration d'un mot de passe VTP (cisco123):

Switch(config)#vtp password cisco123

Setting device VLAN database password to cisco123

5. activation de la version 2 de VTP (à faire sur tous les switchs!):

Switch(config)#vtp version 2

Vérification

Pour vérifier que le VTP est bien configuré, voici les étapes:

- 1. visualiser si le mot de passe a bien été tapé
- 2. vérifier si on envoi et on reçoit bien des messages VTP avec les switchs voisins
- 3. vérifier la configuration globale du VTP (commande la plus utilisée)

1. visualisation du mot de passe configuré

Switch#show vtp password VTP Password: cisco123

2. vérification des compteurs des messages VTP envoyés et reçus:

Switch#show vtp counters

VTP statistics:

Summary advertisements received : 0
Subset advertisements received : 0
Request advertisements received : 0
Summary advertisements transmitted : 0
Subset advertisements transmitted : 0
Request advertisements transmitted : 0
Number of config revision errors : 0
Number of config digest errors : 0
Number of V1 summary errors : 0

VTP pruning statistics:

Trunk Join Transmitted Join Received Summary advts received from

non-pruning-capable device

On remarque que tous les compteurs sont à 0, ce qui est logique car pour le moment, je n'ai pas encore créer/supprimer/modifier des VLANs. On revérifiera ces compteurs un peu plus tard.

3. vérification de la configuration globale du VTP:

Switch#show vtp status

VTP Version : 2 Configuration Revision : 1

Maximum VLANs supported locally: 255
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : TEST
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0xCD 0x24 0x5F 0xE3 0xF2 0x01 0xFF 0x6B

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-11 00:15:36

Explication de chaque ligne:

- **VTP Version**: affiche quelle est la version maximum supportée par le switch (ici le switch supporte les versions 1 et 2). Attention, ce n'est pas forcément celle active!
- **Configuration Revision**: en mode server, elle débute à 1. En mode transparent, elle ne sert pas et donc mise à 0.
- **Maximum VLANs supported locally**: nombre maximum de VLAN que le switch supporte. Dépend du type de switch (ici un 2960)
- **Number of existing VLANs**: nombre de VLANs présents dans le switch (par défaut, les VLANs 1, 1002 à 1005 sont présents donc = 5)

- VTP Operating Mode: Server, Client ou Transparent
- VTP Domain Name: nom de votre "groupe" d'amis
- VTP Pruning Mode: activation/désactivation de la fontion de pruning
- **VTP V2 Mode**: c'est ici qu'on peut vérifier si la version 2 est bien activée (ou la version 3 si le switch la supporte)
- VTP Traps Generation: permet d'envoyer des traps SNMP vers un serveur pour prévenir les administrateurs lorsqu'il y a un changement au niveau VTP (par exemple lors de la création d'un VLAN)
- MD5 digest: affiche le hash du mot de passe précédent (cisco123 dans notre exemple)
- **Configuration last modified by**: affiche quel est le dernier switch qui a fait une modification de VLANs (on peut avoir plusieurs switch Server dans un réseau)

Exemple

On veut effectuer les actions suivantes:

- 1. activer le mode Server sur switch A et le mode client sur switch B
- 2. activer la version 2 sur switch_A et switch_B
- 3. définir le domaine VTP = TEST
- 4. créer les VLAN 3 et 4 sur switch A
- 5. vérifier que tout est bon

configuration de switch_A:

```
switch_A(config)#vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
switch_A(config)#vtp version 2
switch_A(config)#vtp domain TEST
Changing VTP domain name from NULL to TEST
switch_A(config)#vlan 3
switch_A(config-vlan)#exit
switch_A(config)#vlan 4
switch_A(config-vlan)#exit
switch_A(config)#
switch_A(config)#
```

configuration de switch_B:

Avant de brancher physiquement switch_B avec swich_A, je bascule en mode Transparent pour mettre son RN à zéro avant de le rebasculer en mode Client

```
switch B(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
switch_B(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
switch B#show vtp status
VTP Version
                        : 2
Configuration Revision
                          : 0 Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
                            : 5
VTP Operating Mode
                           : Client VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
                          : Disabled
VTP V2 Mode
                         : Disabled
VTP Traps Generation
                           : Disabled
MD5 digest
                        : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
```

Maintenant, je peux configurer mon switch_B avec les paramètres VTP demandés:

```
switch_B(config)#vtp domain TEST
Changing VTP domain name from NULL to TEST
```

Vérification de la configuration VTP sur les deux switchs:

Sur switch_A:

```
switch A#show vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 3 Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
VTP Domain Name : TEST

3 Maximum VLANs supported locally : 255
: 7 VTP Operating Mode : Server
: TEST
Number of existing

VTP Domain Name
: TES1
: Disabled
                         : Disabled
VTP V2 Mode
VTP Traps Generation : Disabled 
MD5 digest : 0xA0 0x0E 0x63 0xE1 0xB0 0xAE 0xDF 0x2C
Configuration last modified by 10.1.1.1 at 1-22-12 16:29:28
Local updater ID is 10.1.1.1 on interface VI1 (lowest numbered VLAN interface found)
switch A#
switch_A#show vlan brief
VLAN Name
                               Status Ports
____ ______
1 default
                             active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                  Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                  Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                  Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                  Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                  Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
                                  Giq1/2
3 VLAN0003
                                active
4 VLAN0004
                               active
1002 fddi-default
                               active
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
                                active
                                active
1005 trnet-default
                              active
```

```
Sur switch_B:
switch B#show vtp status
VTP Version
Configuration Revision
                       : 3
Maximum VLANs supported locally: 255
VTP Domain Name : TES : Disabled
Number of existing VLANs : 7 VTP Operating Mode : Client
                     : Enabled
VTP V2 Mode
VTP Traps Generation
: Disabled
: 0xA0 0x0E 0x63 0xE1 0xB0 0xAE 0xDF 0x2C
VTP V2 Mode
switch B#
switch B#show vlan brief
VLAN Name
                          Status Ports
_____
1 default
                        active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                           Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                           Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                           Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                           Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                           Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
                           Gig1/2
```

3 VLAN0003 active
4 VLAN0004 active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
switch_B#

Vous pouvez visualiser les messages envoyés/reçus avec la commande suivante:

switch_A#show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received : 9
Subset advertisements received : 5
Request advertisements received : 1
Summary advertisements transmitted : 10
Subset advertisements transmitted : 7
Request advertisements transmitted : 1
Number of config revision errors : 3
Number of config digest errors : 1
Number of V1 summary errors : 0

Attention le protocole VTP sert à la déclaration (création, suppression, modification) des VLAN dans le switch. Mais il n'intervient pas dans l'attribution des ports du switch dans les VLANs souhaités.