

Installationsanleitung

IntelliDoc Software

Belbaraka, Ayoub

Bouaasria, Farah

Dablaq, Ilyass

Kilic, Miray-Eren

Moeller, Lennart

Neumann, Luca

Inhaltsverzeichnis

Installationsanleitung	. 1
Inhaltsverzeichnis	. 2
Systemvoraussetzungen	. 3
Minimale Hardwareanforderungen	. 3
Software-Voraussetzungen	. 3
Ports und Netzwerk	. 3
Verwalter Voraussetzungen	. 3
Installation	. 4
Disclaimer	. 4
Installation auf Linux (Ubuntu)	. 4
Programmverwaltung nach Installation	. 5
Löschen/Deinstallation	. 5
Verwendung der Software	. 6
Nutzerrechte	. 6
Adminverwaltung	. 7
Dateien/Dateivorlagen	. 8
.env:	. 8
docker-compose.prod.yml:	. 9

Systemvoraussetzungen

Minimale Hardwareanforderungen

CPU	4 CPU-Kerne, x86_64 Arch.
RAM	Mind. 16 GB
Verfügbarer Speicherplatz	Mind. 20 GB, Zusätzlicher Speicherplatz für Nutzersateien
Netzwerk	Stabile Internetverbindung

Software-Voraussetzungen

Betriebssystem	Unabhängig, empfohlen Linux (Ubuntu)
Docker	Version 25.x.x
Docker Compose	Version 2.24.x

Ports und Netzwerk

Externe Ports	3000 für http Zugriff
Interne Ports	5432 für PostgreSQL

Verwalter Voraussetzungen

Nutzer mit ,sudo' Rechten	
---------------------------	--

Installation

Disclaimer

Die Anleitung beschränkt sich auf die Installation auf einem Linux (Ubuntu) Server. Da das Programm durch Docker aber theoretisch auf allen Docker-fähigen Servern laufen kann, sind andere Betriebssysteme und Konfigurationen nicht ausgeschlossen, werden hier aber nicht aufgezählt.

Wir übernehmen keine Garantie für eine erfolgreiche Installation auf einem anderen Betriebssystem als Linux (Ubuntu).

Installation auf Linux (Ubuntu)

Wir empfehlen standard-cleanups durchzuführen, wie z.B. das System vorher zu updaten und vorige Docker Installationen ggf. zu löschen, um Versionskonflikte zu vermeiden.

1. Docker, sowie Docker Compose über offizielle Anleitung installieren

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

https://docs.docker.com/compose/install/

2. Basis-Setup für IntelliDoc

Für einige Befehle wird evtl. ein 'sudo' prefix vorausgesetzt, das hier zur besseren Lesbarkeit weggelassen wird.

```
# Hauptverzeichnis für IntelliDoc erstellen

mkdir intellidoc

d intellidoc

# Basisdateien erstellen

touch .env

touch docker-compose.prod.yml

# Dateiinhalt bearbeiten (z.B. mit 'vi')

# Inhalte zum einfügen am Ende des Dokuments

vi .env

vi docker-compose.prod.yml
```

3. IntelliDoc via Docker installieren und starten

```
# Das IntelliDoc Docker image ziehen
docker pull ghcr.io/lemmiix/intellidoc:<VERSION>

# IntelliDoc starten
docker compose -f docker-compose.prod.yml up
# ggf. docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d
# falls der Prozess nicht im Vordergrund laufen und angezeigt werden soll
```

Versionen unter: https://github.com/users/LEMMIIX/packages/container/package/intellidoc

Programmverwaltung nach Installation

Der Container kann mit den standard Docker Befehlen gesteuert werden. Als Referenz dazu bitte Onlineressourcen verwenden.

Löschen/Deinstallation

IntelliDoc spezifische Container entfernen

```
# 1. Container und deren zugehörige Volumes stoppen und entfernen
docker compose -f docker-compose.prod.yml down -v

# 2. Das spezifische Image entfernen
docker rmi ghcr.io/lemmiix/intellidoc:<VERSION>

# 3. Nicht mehr benötigte Volumes manuell entfernen (falls noch vorhanden)
docker volume rm postgres_data pip_cache venv_data

# 4. Aufräumen von ungenutzten Netzwerken (optional)
docker network prune -f

# 5. Lokale Build-Cache bereinigen (optional)
docker builder prune -f
```

Für das Entfernen von Docker/Docker Compose an sich, oder fremden Docker Containern, als Referenz dazu bitte Onlineressourcen verwenden.

Verwendung der Software

Zugriff auf die Webseite geschieht über

http://<public_server_ip>:3000

Bei der Erstellung werden bereits zwei Testnutzer angelegt:

E-Mail	Passwort	Rechte
admin@idoc.de	aaa	Adminrechte
user@idoc.de	aaa	Userrechte

Nutzerrechte

Jeder Nutzer der sich registriert hat die Standardnutzerrechte, um sich einzuloggen und eigene Dateien und Dokumente zu verwalten.

Die Adminrolle hat zusätzlich Zugriff auf das Admin-Dashboard, um DB-Transaktionen und Statistiken zu überwachen und andere Nutzer zum Admin zu befördern.

Ausschließlich der Serveradministrator/Docker Container-Verwalter kann in der PostgreSQL Shell Nutzern die Adminrolle entziehen (mehr dazu im folgenden Punkt).

Im Terminal während der Containerlaufzeit ausführen:

```
docker exec -it intellidoc-postgres-1 psql -U postgres
```

Dann, in der sich öffnenden Shell:

```
- Nutzer zum 'Admin' befördern
INSERT INTO main.user_roles_mapping (user_id, role_id)
SELECT [user id], role id
FROM main.user roles
WHERE role_name = 'admin';
DELETE FROM main.user_roles_mapping
WHERE user_id = [user_id]
AND role_id = (SELECT role_id FROM main.user_roles WHERE role_name = 'admin');
INSERT INTO main.user_roles_mapping (user_id, role_id)
SELECT 1, role_id FROM main.user_roles WHERE role_name = 'admin';
 - Admin-Rolle entfernen
DELETE FROM main.user_roles_mapping
WHERE user_id = 1
AND role_id = (SELECT role_id FROM main.user_roles WHERE role_name = 'admin');
-- Query-Erfolg überprüfen
SELECT u.user name, r.role name
FROM main.users u
JOIN main.user_roles_mapping m ON u.user_id = m.user_id
JOIN main.user_roles r ON m.role_id = r.role_id
WHERE u.user_id = [user_id];
SELECT u.user name, u.email
FROM main.users u
JOIN main.user_roles_mapping m ON u.user_id = m.user_id
JOIN main.user_roles r ON m.role_id = r.role_id
WHERE r.role name = 'admin';
```

Dateien/Dateivorlagen

```
.env:
(Werte ersetzen)
```

```
VITE_BACKEND_URL=http://<public_ip>:3000
HF_TOKEN= # huggingface_token (OPTIONAL)
GMAIL_USER= # host@gmail.com
GMAIL_APP_PASSKEY= # gmail passkey
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
```

docker-compose.prod.yml:

Zeile image: ghcr.io/lemmiix/intellidoc:<VERSION> mit entsprechender Version ersetzen.

Versionen unter: https://github.com/users/LEMMIIX/packages/container/package/intellidoc

```
version: '3.8'
services:
 postgres:
   image: pgvector/pgvector:pg16
     POSTGRES_USER: postgres
     POSTGRES_PASSWORD: pgres
     POSTGRES_DB: postgres
     - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
     test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
     interval: 5s
     retries: 10
   networks:
     - default
   image: ghcr.io/lemmiix/intellidoc:<VERSION>
   depends_on:
     postgres:
       condition: service_healthy
   environment:
     POSTGRES SCHEMA: main
     NODE ENV: production
     BACKEND_URL: ${BACKEND_URL:-http://localhost:3000}
./node_modules/@xenova/transformers/models:/app/node_modules/@xenova/transform
ers/models
     - pip_cache:/pip_cache
     - venv_data:/app/venv
     - "3000:3000"
     - default
         memory: 2G
   restart: unless-stopped
networks:
   driver: bridge
volumes:
 postgres_data:
```



Belbaraka, Ayoub Bouaasria, Farah Dablaq, Ilyass Kilic, Miray-Eren Moeller, Lennart Neumann, Luca