# Kommunikationssysteme

(Modulcode 941306)

Prof. Dr. Andreas Terstegge




# Arbeitsweise der Transportschicht

# **Transport- und Vermittlungsschicht**

- Vermittlungsschicht: logische Kommunikation zwischen Rechnern in einem Netz aus Netzen
  - Anbindung von Rechnern in die Netze
  - Regelung des netzübergreifenden Verkehrs:
    - > Kopplung von lokalen Netzen
    - > Globale Adressierung
    - > Routing (Weiterleitung über Zwischenstationen) von Datenpaketen
- Transportschicht: logische Kommunikation zwischen Prozessen
  - Benutzt und erweitert die Dienste der Vermittlungsschicht
  - Das erzielbare Dienstangebot wird daher von den Fähigkeiten der Vermittlungsschicht beeinflusst!

# **Transport- und Vermittlungsschicht**




Im Internet wird eine zuverlässige Kommunikation zwischen Prozessen entweder auf Transport- oder auf Anwendungsebene realisiert

Viele heute besprochene Sicherungsmechanismen können Sie in anderen Netzen aber auch in der Sicherungsschicht finden!

#### Internet-Protokolle - TCP und UDP

- Transport- und Vermittlungsschicht im Internet
  - Verbindungsorientierte Kommunikation
  - Verbindungslose Kommunikation
- Transmission Control Protocol (TCP) -> zuverlässig
  - Kommunikationsprimitive, Sockets, Ports
  - Virtuelle Verbindungsorientierung: Modell zweier Streams die die Prozesse miteinander verbinden; "Open"-"Close" der Streams sind die virtuellen Verbindungen
  - Flusskontrolle, Staukontrolle
- User Datagram Protocol (UDP) -> unzuverlässig
  - Kommunikationsprimitive, Sockets, Ports
  - Postkartenmodell: Ein Empfangspunkt (Port) für alle Nachrichten, versenden ohne Absprache mit dem Empfänger

# Zuverlässiges Transportprotokoll



# Ausgangspunkt

- Wie können eigentlich zuverlässige Protokolle über dem unsicheren IP implementiert werden?
  - Pakete können verloren gehen
  - Die Reihenfolge der Pakete kann sich ändern
  - Pakete können fehlerhaft empfangen werden
- Anmerkung
  - Im folgenden gehen wir von einer existierenden "Verbindung" zwischen Sender und Empfänger aus
  - Sender und Empfänger haben also bereits Nachrichten ausgetauscht und wissen voneinander
  - Es gibt keine Verzögerung bei der Beschaffung oder dem Zustellen neuer Nachrichten an höhere Schichten

# Zuverlässige Transportprotokolle


#### Ausgangspunkt:

- Übertragung eines kontinuierlichen Datenstroms in Nachrichteneinheiten (Segmente), die identifizierbar sind
- Sender und Empfänger wissen voneinander (verbindungsorientiert)
- Erforderliche Mechanismen
  - 1. Fehlererkennung und ggf. -behebung
    - > Der Empfänger muss Bitfehler in der Übertragung erkennen
    - Der Empfänger muss das Fehlen (kann aber ggf. später noch ankommen) eines Segmentes erkennen und darauf geeignet reagieren
  - 2. Empfänger-Feedback
    - > Quittierungsnachrichten zwischen Empfänger und Sender
    - > Positive ACKnowledgment (ACK)
      - Empfänger bestätigt den korrekten Erhalt eines Segments mit einem ACK
    - > Optional: Negative AcKnowledgment (NAK)
      - Empfänger informiert Sender über "Lücken" oder Fehler
  - 3. Neuübertragung
    - > Sender überträgt fehlerhafte Segmente erneut
    - > Timer- und/oder NAK-gesteuert

#### Das "Send and Wait"-Protokoll

(gelegentlich auch als "Stop-and-Wait" bezeichnet)

- Automatic Repeat-reQuest (ARQ)
  - Empfänger verschickt Bestätigungen (ACKs) bei korrektem Empfang
  - Fehlerhafte Übertragungen werden durch ausbleiben der Bestätigung erkannt und vom Sender durch Wiederholung behoben
- Einfachstes ARQ-Protokoll
  - Segmentweises Vorgehen
  - Timer zur Fehleridentifikation
    - Verschicke ein Segment und warte auf den Empfang des ACKs
    - Bei Empfang eines ACKs wird das nächste Segment verschickt, andernfalls wird die Übertragung wiederholt




**Ist dieses Protokoll sicher?** 

- Jeder Datenstrom wird in Segmente unterteilt, z.B. 1460 Bytes Nutzdaten
   Nach jedem gesendeten Segment wird auf eine Bestätigung gewartet;
- Nach jedem gesendeten Segment wird auf eine Bestätigung gewartet; während der Wartezeit werden keine weiteren Segmente übertragen
  - Begrenzung auf ein Paket pro Zyklus (Round-Trip)!!!!
- Nutzungsgrad: Verhältnis von genutzter Übertragungszeit zu gesamter Übertragungsdauer (inkl. der Wartezeit)

ρ = (genutzte Übertragungszeit) / (genutzte Übertragungszeit + Wartezeit)

Sei L die Länge eines Segmentes [bits] Sei R die Übertragungsrate des Kanals [bits/s]

→ L/R Zeit zur Übertragung des Segments [s]



Beispiel: FastEthernet im LAN

R = 100 Mbit/s

$$L = 1460 \text{ Byte}$$
  $L/R = 116.8 \mu \text{s}$ 

RTT = 3 ms


$$\rho = (L/R) / (L/R + RTT) = 0.03747 = 3.74\%$$

Beispiel: Kommunikation mit Kalifornien

R = 100 Mbit/s


$$L = 1460 \text{ Byte}$$
  $L/R = 116.8 \mu \text{s}$ 

RTT = 200 ms 
$$\rho$$
 = (L/R) / (L/R + RTT) = 0,05837%



#### Eins nach dem anderen: Send-and-Wait

- Sender überträgt ein Segment und startet einen Timer
  - Trifft eine Quittung ein: sende das nächste Segment
  - Tritt ein Timeout ein (d.h. läuft der Timer ab): wiederhole das vorherige Segment
- Lange Wartezeiten zwischen den Segmenten! Dadurch Verschwendung von Übertragungskapazität!



#### Verfahren bei Fehler/Sonderfällen

# Welche Ereignisse können den geschilderten Ablauf stören?

#### Verfahren bei Fehler/Sonderfällen

Sender Empfänger Segment **Timeout** Segment . Zeit

Welche Bestätigung haben wir hier empfangen?

Welches Segment haben wir hier empfangen?

#### Konsequenz

- Wir benötigen eine eindeutige <u>Identifikation</u> der Nachricht
- Damit müssen wir die <u>Segmente</u> und die dazugehörigen Bestätigungen mit einer eindeutigen Nummer versehen


#### Lösungsansätze:

- Wir verwenden den Byte-Offset im Stream in der Art, dass für das aktuelle Segment angezeigt wird, an welcher Position das 1. Byte liegt, oder wir nummerieren die Nachrichten durch
- Zyklisch, da Zahlenraum begrenzt
- Bestätigungen verweisen entweder auf das nächste zu erwartende Byte oder auf die empfangene oder als nächste zu erwatende Nummer


#### Wie kann man das Netz besser auslasten?


### **Pipelining:**

- Senden ohne vorheriges ACK
- Fensterbreite beim Sender: Anzahl der Segmente, die ohne Bestätigung gesendet werden
- Fensterbreite beim Empfänger: Anzahl der Segmente, die auch bei Lücken oder Fehlern zwischengespeichert werden



# Flusskontrolle folgt dem Pipelining-Prinzip






Wir erhöhen hier aber die Komplexität im Fehlerfall

Einfachste Lösung: Go-Back-N

#### Go-Back-N



- Der Empfänger sendet nach dem Fehler kein ACK mehr
- Der Sender läuft dadurch in ein Timeout und fängt wieder ein Segment nach dem letzten bestätigten Segment wieder an
- Alle direkt nach dem Fehler versendeten Segmente werden verworfen
- → Der Sender hat eine "Fensterbreite" > 1
- → Der Empfänger hat eine "Fensterbreite" von 1

FH Aachen
Fachbereich 9 Medizintechnik und Technomathematik
Prof. Dr.-Ing. Andreas Terstegge
Straße Nr.
PLZ Ort
T +49. 241. 6009 53813
F +49. 241. 6009 53119
Terstegge@fh-aachen.de
www.fh-aachen.de