

# 1.Ipc 原理



每个Android进程,只能运行在自己的进程所拥有的虚拟地址空间

Client进程与Service进程通信,利用进程间可共享的内核内空间来完成底层通信工作


## 2.Android C/S通信机制



1.Server是service的提供者,提供的service需要在service manager进行注册。

Server可以注册一个或者多个service

- 2.Client是Service的使用者,使用前需要向Service manager申请服务
- 3.Client 获取到service后,可以调用Server服务了



#### binder机制的关键概念:

binder实体对象: binder服务的提供者,类型是bbinder,也称bbinder对象。(BNbinder)


binder引用对象: binder实体对象在客户端进程的代表,类型是bpbinder,也称bpbinder对象

binder代理对象: 代理对象也称接口对象, 主要是为客户端的上层应用提供接口服务, 类型是 IInterface;

Android将binder引用对象和代理对象分开的好处是一个binder引用对象可以有多个代理对象,方便应用层使用


Ibinder对象:实体对象和引用对象的统称,因为bbinder和bpbinder都继承自Ibinder

#### 1.注册服务



- 1.首先server在自己的进程向binder驱动申请创建service的binder实体
- 2.binder驱动为这个Service创建位于内核的binder实体节点和binder引用
- 3.server通过binder驱动将Service名字和Service的binder引用打包发送给service manager。
- 4.service manager收到数据包之后,取出service的名字和binder引用,填入一张表内。

#### 2. 获取服务




- 1.Client通过hanler值为0的引用找到service manager
- 2.向service manager发送xxxservice的访问请求

3.Service manager从请求包中获取到xxx service的名称, 通过表取出binder 引用,

4service manager返回binder引用。

### 3.使用服务



- 1.client 和service既是发送方也是接收方
- 2.发送方通过自身的binder实体进行发送操作,把数据通过接收方binder引用发送给接收方
- 3.binder驱动会处理这个发送请求,利用内核空间进程共享的机制:
  - 1.把发送方的数据放入写缓存(binder\_wirte\_read.wirte\_buffer)(对于接收方来讲为读缓存区)
  - 2.接收方之前一直在阻塞状态中, 当写缓存有数据, 则会读取数据执行命令。
  - 3.接收方执行完成之后,会把返回结果同样采取写入缓存区(对于发送方,为读缓存区)