Linux Básico

Segunda Clase











Personalizar el entorno de trabajo

Ajuste inicial del sistema

→ Tomar en cuenta los **componentes** de nuestra PC para **optimizar** nuestro entorno de trabajo

Swappiness

Propiedad del Kernel de linux para el intercambio de memoria RAM →Tiene valores entre 0 y 100

```
[root@workstation ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness 60
[root@workstation ~]# cat /etc/sysctl.conf
...output omitted...
#El valor por defecto es 60, reduciéndolo a 10
parameter vm.swappiness=10
```

Personalizar escritorio

→ El menú de actividades se encuentra en la esquina superior izquierda


Podemos realiza una búsqueda de **programas** o **elementos** disponibles



Es una herramienta poderosa...

...Pero a veces puede consumir muchos recursos

Afortunadamente podemos limitarla



[root@workstation ~]# dnf remove tracker

Gnome Tweaks

Esta herramienta se puede instalar [root@workstation ~]# dnf install gnome-tweaks


Esta herramienta nos permite personalizar:

- Apariencia
- Fuentes
- Teclado y ratòn
- Aplicaciones de inicio
- Ventanas

Optimización del almacenamiento

Sistema de archivos

Permite al sistema operativo encontrar y gestionar la información



Device	Size	Used as:
/dev/vda	50 GiB	OS
/dev/vdb	50 GiB	Btrfs, Stratis
/dev/vdc	10 GiB	Stratis
/dev/vdd	20 GiB	Stratis

Bloque (4096 bytes) e inode

BTRFS - COW

Creando un sistema de archivos BTFS

Paso 1: Cambiar al super usuario sudo

```
[user@workstation ~]$ sudo -i
[sudo] password for user: [password]
[user@workstation ~]$ mkdir /btrfs
```

Paso 2 identificar el dispositivo a usar

Chunk

El sistema de archivos reserva espacio de almacenamiento en bruto el cual se el denomina chunk, contiene datos de archivos, metadatos, volumen.

En ocasiones es necesario crear una aprtición nueva manejada por "Logical Volume Manager"

Psv -a

Creando un sistema de archivos BTFS

Paso 3: Crear un pool de almacenamiento

mkfs.btrfs -L testbtrfs /dev/vdb

Paso 4 Montar el dispositivo de almacenamiento donde se crearán los subvolúmenes

[root@workstation ~]# mount /dev/vdb /btrfs

Paso 5: Para mostrar la estructura del sistema de archivos:

[root@workstation ~]# btrfs filesystem show /btrfs

Label: 'testbtrfs' uuid: def9423d-8684-487f-bd11-4829937752b6

Total devices 1 FS bytes used 144.00KiB

devid 1 size 50.00GiB used 1.56GiB path /dev/vdb

Paso 6: Medir el espacio disponible en el sistema de archivos

[root@workstation ~]# btrfs
filesystem df /btrfs
Data, single: total=1.00GiB,
used=0.00B
System, DUP: total=32.00MiB,
used=16.00KiB
Metadata, DUP: total=256.00MiB,
used=128.00KiB
GlobalReserve, single:
total=3.50MiB, used=0.00B

Desmenuzado lo anterior

```
[root@workstation ~]# btrfs
filesystem df /btrfs
Data, single: total=1.00GiB,
used=0.00B
System, DUP: total=32.00MiB,
used=16.00KiB
Metadata, DUP:
total=256.00MiB,
used=128.00KiB
GlobalReserve, single:
total=3.50MiB, used=0.00B
```

Data, System y Metadata son tipos de grupos de bloques

- Single: Es el perfil de asignación
- DUP: Significa Duplicado.
- Total: Es la suma de asignación de todos los perfiles
- Used: Es la cantidad total de espacio utilizada

Global reserve es un espacio artificial de emergencia


Noe està asignado y se utiliza cuando el sistema de archivos se agota

btfs-usage-report


Se puede obtener un reporte del estado y demàs aspectos de btrfs instalando la herramienta de generación de reportes

El reporte muestra la siguiente información


- La ID del sistema de archivos
- El espacio fisico utilizado
- Los perfiles




El ciclo de vida de un LVM



Capas de un subvolumen





Componentes de almacenamiento stratis