# 408计算机组成原理导学和概论

# 导学

2023年更新

# 增加部分

- 计算机性能指标增加了EFLOPS和ZFLOPS
- 微指令格式

#### 改动部分

• "微指令编码方式"改为"微命令的编码方式"

#### 删除部分

- 计算机发展历程, BCD码, 校验码
- 总线仲裁
- 集中仲裁方式,分布仲裁方式
- 光盘存储器

## 课程内容

- 1. 计算机系统概论
- 2. 数据的表示和运算
- 3. 存储器层次结构
- 4. 指令系统
- 5. 中央处理器
- 6. 总线系统
- 7. 输入输出系统

**重点**: 2, 3, 4, 5 **次重点**: 6, 7

# 概论 > 基本组成

计算机系统由软硬件共同构成。

计算机的4个基本功能包括:数据的加工、保存、传送,操作控制。

电子计算机分为: 电子模拟计算机 (数值由连续量表示, 计算过程连续), 电子数字计算机 (用数目字表示数量大小, 按位运算, 不连续地跳动计算)。

数字计算机分为: 专用计算机, 通用计算机。

通用计算机分类,体积、功耗、性能、数据存储量、指令系统、价格、复杂性由低到高:

单片机,微型机,工作站,服务器,大型机,超级计算机

# 早期冯诺依曼机

冯诺依曼提出了"存储程序"的概念。

将指令实现以二进制代码输入主存储器,随后在存储器中的首地址执行第一条,规定程序按地址顺序地执行其它指令,直到程序执行结束。

### 冯诺依曼机特点:

- 1. 计算机由运算器、控制器、存储器、输入、输出组成
- 2. 指令和数据以同等地位放入存储器,可按地址寻访
- 3. 指令和数据用二进制数表示
- 4. 指令由操作码和地址码组成,操作码用来表示操作性质,地址码用来表示操作数在存储器重点位置
- 5. 指令在存储器内按顺序存放
- 6. 机器以运算器为中心,输入输出设备与存储器间数据通过运算器完成。

### 现代计算机的组织结构

控制器ALU、控制器CU构成CPU,主存、辅存构成存储器, CPU、主存构成主机,主机、辅存、I/O设备共同组成一台计算机硬件。

# 计算机的功能组件

#### I/O设备

(输入设备、输出设备) 计计算机能够与外界联系

#### 存储器

存放程序和数据,分为主存储器(简称主存,包括缓存、内存)和辅助存储器(辅存,也称外存)。 CPU能够直接访问主存,辅存必须讲信息调入主存,才能被CPU访问。

#### 存储器特点:

- 主存包括存储体、地址MAR、数据MDR,数据在存储体内存地址存储,MAR位数反应存储单元个数, MDR位数=存储字长
  - MAR = 4位: 总共有2^4个存储单元
  - MDR = 16位:每个存储单元可存放16bit
  - 1个字word = 16bit
  - 1个字节Byte = 1B = 8bit = 8b
- 由存储体、存储单元、存储元件(0/1)组成 (大楼-房间-床位(无人/有人))
- 存储单元存放一串二进制代码
- 存储字是存储单元的二进制代码组合
- 存储字长是存储单元中二进制代码的位数,每个存储单元赋予一个地址号
- 按地址寻访

2^12	2^11	2^10	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2

#### 存储容量:

 $1K = 2^10, 1M = 2^20, 1G = 2^30$ 

1TB = 1024GB

1PB = 1024TB

EB, ZB, YB, BB依此类推1024数量级换算

#### 运算器ALU

运算器的核心是算术逻辑存储单元,用于暂存操作数和中间结果,**累加器ACC、乘商寄存器MQ、操作数寄存器X**,变址寄存器IX、基址寄存器BR等,前三个寄存器是必须的

程序状态寄存器PSW(标志寄存器),存放ALU运算得到的一些标志信息或处理及的状态信息,包括结果是否 溢出、有无产生仅为或错位、结果是否为负等。

X -> ALU <-> ACC <-> MQ

1. ACC: 累加器,用于存放操作数,或运算结果

2. MQ: 乘商寄存器, 乘除运算时, 存放操作数和运算结果

3. X: 通用的操作数寄存器,用于存放操作数

4. ALU: 算术逻辑单元, 通过内部复杂电路实现算数运算、逻辑运算

_	加	减	乘	<b>除</b>		
ACC	被加数、和	被减数、差	乘积高位	被除数、余数		
MQ			乘数、乘积高位	商		
Х	加数	减数	被乘数	余数		

#### 控制器

向计算机提供每一时刻协同运行所需的控制信号:

- 1. 正确分析与执行每条指令: 取指令 -> 分析指令 -> 执行指令 (指令周期)
- 2. 保证指令按规定序列自动连续地执行
- 3. 对各种异常情况和请求及时响应和处理

控制器由PC、IR、CU组成:

PC存放当前欲执行行指令的地址,具有计数功能: (PC) + 1 -> PC;

IR存放当前欲执行指令;

CU执行指令。

# 概论 > 计算机软件

软件分为**系统软件**(操作系统、标准程序库、语言处理、服务程序、数据库管理系统、软件)、**应用软件**(面向用户根据特殊需求编制的应用程序)。

软件与硬件具有**逻辑等价性**。任何操作、指令都可以由软件或硬件实现。

# 计算机的工作过程

1. 把程序和数据装入主存储器;

- 2. 将源程序转换成可执行文件:
- 3. 从可执行文件的首地址开始逐条执行指令。

# 计算机系统层次结构

```
软件:
```

虚拟机器M4(高级语言机器,用编译程序返程汇编语言程序)↓ 虚拟机M3(汇编语言及其,用汇编程序翻译成机器语言程序)↓ 虚拟机M2(用机器语言解释操作系统)↓

### 硬件:

实际机器M1 (用机器语言的机器,用微指令解释机器指令)↓

微程序机器M0 (由硬件直接执行微指令)

# 计算机性能指标

**存储器**: 总容量 = 存储单元个数 × 存储字长bit = 存储单元个数 × 存储字长/8bit 1Byte = 8bit

存储器容量:存储器中所有存储单元的总数目,单位: KB、MB、GB、TB

**吞吐量**: 计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量,单位:字节/秒(B/S)

响应时间: 有效输入到系统产生响应之间的时间, 单位: 秒

利用率:给定时间间隔内,系统被实际使用的事件所占比率,用%表示

处理机字长:处理机运算器中一次能完成的二进制位数,字长越长,精度越高

总线宽度: CPU中运算器与存储器间进行互联的总线二进制位数

存储器带宽: 单位时间内从存储器读出的二进制数信息量, 单位: 字节/秒 (B/S)

主频: 主时钟的频率f, 主时钟不断产生固定频率的时钟, CPU工作节拍受主时钟控制, 单位: MHz、GHz

**时钟周期**: 主频的倒数是时钟周期T, T = 1/f, 单位: 微秒, 纳秒

CPU执行时间: CPU执行一段程序所占用CPU的时间 tcpu,

CPU执行时间 = CPU时钟周期数 × CPU时钟周期 tcpu = Nc × T

**CPI**: 每条指令的平均周期数,执行一条指令所需的平均始终周期数,

CPI = Nc / In // In是指令的数量

执行一条指令的耗时 = CPI × CPU时钟周期 CPU执行时间 = CPU时钟周期数 / 主频 = (指令条数 × CPI) / 主频

**IPS**: 每秒指令条数, IPS = 主频 / 平均CPI

FLOPS:每秒执行的浮点运算次数

MIPS: 每秒执行百万条的指令数, MIPS = 指令条数 / (程序执行时间 × 10^6)

MFLOPS: 每秒百万次浮点操作次数, MFLOPS = 程序中浮点操作次数 / (程序执行时间 × 10^6)

# 补充知识点

速度比较: 寄存器 > Cache > 内存

硬件描述语言用于设计大规模电路

MAR的位数决定了地址码长度, MDR位数 (存储单元的二进制位数) 决定了存储字长

8位的计算机系统以16位表示地址, 意味着处理机字长8位、MAR有16位, 它有2<sup>16</sup> = 65536个地址空间

指令和数据都用二进制表示,形式上无差别,所以需要指令周期来区分。数据不一定在指令中直接给出。

CPU是依据指令周期的不同阶段,来区分存储器中的指令和数据

计算机硬件能够直接执行的只有机器语言 汇编语言还需要翻译为机器语言才能被硬件执行

位数一定与机器字长相同的是ALU、通用寄存器

1G = 10^9, 1M = 10^6