控制器

指令

指令(机器指令)是计算机执行某种操作的命令。

- 一条指令由操作码OP和地址码A构成。
- 一台计算机所有的指令集合构成该计算机的指令系统(指令集)。

字长:

- 指令字长: 一条指令的总长度 (可能会变)
 - 。 指令字长会直接影响取指令的时间
 - 。 按字长分类有:
 - 定长指令字结构
 - 变长指令字结构
- 机器字长: CPU进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数 (通常和ALU直接相关)
- 存储字长: 一个存储单元中的二进制代码位数 (通常和MDR位数相同)

按操作码长度分类:

- 定长操作码: n位 -> 2^n条指令
 - 。 控制器的译码电路设计简单,但灵活性低
- 可变长操作码
 - 。 控制器的译码电路设计复杂, 但灵活性高
- 定长指令字解构+可变长操作码 -> 扩展操作码指令格式

按操作类型分类:

- 数据传送
 - 。 LOAD: 把存储器的数据放到寄存器
 - 。 STORE: 把计算器的数据放到存储器
- 算数逻辑操作
 - 算数:加减乘除、±1、求补、福鼎运算、十进制运算
 - 逻辑:与或非、亦或、未操作、微测试、未清除、位求反
- 转移操作
 - 。 无条件转移: JMP
 - 。 条件转移: JZ (结果为0) , JO (结果溢出) , JC (结果有进位)
 - 调用和返回: CALL, RETURN
 - 。 陷阱Trap和陷阱指令
- 输入输出操作
 - 。 CPU寄存器与IO端口之间的数据传送 (端口即IO接口中低寄存器)

零地址指令

| OP |

- 不要操作数的指令(空操作、停机、关中断等)
- 堆栈计算(基于后缀表达式,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶)

一地址指令

| OP | A1 |

- 只需要单操作数(±1、取反、求补等)
 - 指令含义OP(A1) -> A1
 - 完成一次指令需要3次访存: 取址 -> 读A1 -> 写A1
- 需要两个操作数,但其中一个操作数隐含在某个寄存器 (ACC)
 - 指令含义(ACC)OP(A1) -> ACC

注:A1指某个主存地址(类似指针),(A1)表示A1所指向地址中的内容(类似指针所指位置的内容)

二地址指令

|OP|A1 (目的操作数) | A2 (源操作数) |

- 常用于两操作数的算术运算、逻辑运算
 - 指令含义: (A1)OP(A2) -> A1
 - 完成一条指令需要访存4次: 取址 -> 读A1 -> 读A1 -> 写A1

三地址指令

|OP|A1|A2|A3(结果)|

- 常用干需要两个操作数的算数运算、逻辑运算
 - 指令含义: (A1)OP(A2) -> A3
 - 完成一条指令需要访存4次: 取址 -> 读A1 -> 读A1 -> 写A3

四地址指令

|OP|A1|A2|A3 (结果) |A4 (下址) |

- 指令含义: (A1)OP(A2) -> A3, A4 = 下一条将要指令指令的地址
- 完成一条指令需要访存4次: 取址 -> 读A1 -> 读A1 -> 写A3

通常取指令后PC+1, 指向下一条指令。

对于四地址指令,执行后PC直接修改为A4所指地址。

n位地址码的直接寻址范围 = 2^n

拓展操作码

定长指令字结构 + 可变长操作码 = 扩展操作码

通常对使用频率高的指令,分配较短操作码(类似哈夫曼编码),尽可能减少指令译码和分析的时间。 设计扩展码时需要注意:

- 1. 不允许短码是长码的前缀: 即操作码不能与长操作码的前面部分的代码相同。
- 2. 各指令的操作码一定不能重复。
- E.G. 设指令字长固定16位,设计一套指令系统满足下表左侧:

-	-	-	-	-	-
有15条三地址 指令		0000- 1110	A1	A2	A3
有12条二地址 指令	1111 XXXX XXXX XXXX	1111	0000-1011	A1	A2
有62条一地址 指令	1111 11XX XXXX XXXX	1111	1100- 1110,1111	0000-1111,0000- 1101	A1
 有32条零地址 指令	1111 1111 111X XXXX	1111	1110-1111	1110-1111	0000- 1111

设地址长度为n,上一层留出m种状态,下一层可扩展出m*2^n中状态

指令寻址

确定下一条欲执行指令的存放地址(始终由程序计数器PC给出)。 分为顺序寻址、跳跃寻址。

顺序寻址

对于定长指令字解构: PC按照指令地址的间隔d, 在执行完成指令后(PC)+d -> PC

对于变长指令字结构:根据操作码判断指令的总字节数n,修改PC的值(PC)+n -> PC;根据指令类型,CPU还要进行多次访存,每次读入一个字。

跳跃寻址

若执行到JMP指令,将会改变程序执行流,执行转移指令,直接修改PC值。

数据寻址

确定本条指令的地址码指明的真实地址。

例如对于指令JMP n, 根据实际情况, 它可以有以下情形:

- 直接跳转到地址为n的指令
- 跳转到相对起始地址+n的指令
- 跳转到相对于当前PC+n的指令(PC)+n -> PC

所以在原有的指令解构上增加若干比特位,用于表示数据寻址的特征(简写为EA)

| 操作码OP | 寻址特征 | 形式地址A |

二地址指令则有

| 操作码OP | 寻址特征 | 形式地址A1 | 寻址特征 | 形式地址A2

寻址方式	有效地址	访存次数 (指令执行期间)
隐含寻址	程序指定	0
立即寻址	A即是操作数	0

寻址方式	有效地址	访存次数 (指令执行期间)
直接寻址	EA=A	1
一次间接寻址	EA=(A)	2
寄存器寻址	EA=Ri	0
寄存器间接一次寻址	EA=(Ri)	1
相对寻址	EA=(PC)+A	1
基址寻址	EA=(BR)+A	1
变址寻址	EA=(IX)+A	1
	入栈/出栈时EA的确定方式不同	

直接寻址

指令中的形式地址A就是操作数的真实地址EA, 即EA = A

简单, 旦指令执行阶段仅访问一次主存, 不用撰文计算操作数的地址。 但A的位数决定了该指令操作数的寻址范围, 操作数的地址不易修改(灵活性较差)。

间接寻址

指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址,而是操作数有效地址所在的存储单元地址,也就是操作数地址的地址。

即EA = (A)

可扩大寻址范围(有效地址EA的位数大于形式地址A的位数)。 (对于多次寻址)便于编制程序(用间接寻址可以方便地完成子程序的返回)。

但指令在执行阶段需要多次访存(一次间接寻址需要两次访存,多次寻址需要根据存储字的最高位确定访存次数)。

寄存器寻址

在指令自重直接给出操作数所在的寄存器编号,即EA = Ri, 其操作数在由Ri所指的寄存器内。

这样只需要在取指令时访存一次,执行指令时只要访问寄存器,而不需要缓存。

指令在执行阶段不访问驻村,只访问寄存器,指令字短旦执行速度快,执行向量/矩阵运算。 但寄存器昂贵,计算机的寄存器个数有限。

寄存器间接寻址

寄存器Ri中给出的是操作数所在贮存的单元地址,即EA = (Ri)。

这样取指令和执行指令各需访存一次(共2次)。

与一般间接寻址相比速度快。

但指令的执行阶段需要访问主存(因为操作数在主存中)。

隐含寻址

在指令中隐含着操作数的地址(不明显给出操作数的地址)。

有助于缩短指令字长。

但需要增加存储操作数或隐含地址的硬件。

立即寻址

形式地址A就是操作数本身(又称为立即数),一般用补码形式,#表示立即寻址特征。

取指令时访存一次(执行指令不需要访问)。

指令执行阶段不访问驻村,指令执行时间最短。

但A的位数限制了立即数的范围。比如A的位数为n,且立即数采用补码时,可表示的数据范围为 $-2^{(n-1)} \sim 2^{(n-1)-1}$ 。

偏移寻址(数据寻址的一种)

根据形式地址作为偏移量来得到实际地址。主要有如下几种:

堆栈选址

基址寻址EA = (BR) + A, 用于转移指令, BR是基址寄存器

变址寻址EA = (IX) + A, 用于多道程序, IX是变址寻址器

相对选址EA = (PC) + A, 用于循环程序、数组, PC是地址计数器

基址寻址

将CPU中的基址寄存器BR的内容加上指令格式中的形式地址A, 而形成操作数的有效地址EA = (BR) + A

有时会使用通用寄存器作为基址寄存器

基址寄存器面向操作系统,其内容有操作系统或管理程序确定(程序员无法接触到)。

便于程序"浮动",方便多道程序并发运行。

变址寻址

有效地址EA等与指令字中的形式地址A与变址寄存器IX的内容相加之和EA = (IX) + A, IX可以是变址寄存器 (专用), 也可以用通用寄存器作为变址寄存器。

变址寄存器面向用户,IX的内容可由用户改变,形式地址A不变。

实际使用中往往会需要多种寻址方式符合使用,例如先基址后变址寻址: EA = (IX) + ((BR)+A)

相对寻址

把程序计数器PC的内容加上指令格式中的形式地址A而形成操作数的有效地址,即EA = (PC)+A, A是相对于PC所指地址(正在执行指令的下一条指令的位移量),补码表示,可正可负。

操作数的地址会随着PC的变化而变化,与指令地址间总是相差一个固定值,便于程序浮动(一段代码内部的活动)。

广泛应用于转移指令。

堆栈寻址

操作数存放在对战中,隐含使用堆栈指针SP作为操作数地址。

对战是存储器(或专用寄存器组)中的一块特定的按LIFO的原则管理的存储区,区中悲读/写单元的地址是用一个特定的计算器给出,该寄存器称为堆栈指针SP。

有寄存器中的硬堆栈 (成本高) , 和主存中的软堆栈

对战可用于函数调用时保存当前函数相关信息。