大学基础物理学

University Fundamental Physics

电子工程系@华东师范大学

李波

2019年





目 录

- 5.1 带电粒子在磁场中的运动
- 5.2 霍尔效应
- 5.3 载流导线在磁场中受的力
- 5.4 载流导线在磁场中受的力矩
- 5.5 平行载流导线间的相互作用力



5.1 带电粒子在磁场中的运动

$$\vec{f}_m = \vec{qv} \times \vec{B}$$

① 0与百平行


$$\vec{f} = 0$$
 $\vec{v} = 恒量$

② 心与 的垂直

$$f = qvB$$

$$qvB = m\frac{v^{2}}{R} \quad R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{aB}$$




粒子做匀速直线运动

粒子做匀速圆周运动




•圆周半径
$$R = \frac{mv_0}{qB}$$

由上式可知 圆周运动半径与 垂直磁场的速度有关



•粒子运动的周期
$$T = \frac{2\pi R}{\upsilon_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$
 与速度无关



如两个质子v和2v同时回 到原出发点



③ \overline{v} 与 \overline{B} 成 θ 角

$$v_{//} = v \cos \theta$$


$$v_{\parallel} = v \sin \theta$$


$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv\sin\theta}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$$

螺距 h:

$$h = v_{//}T = v\cos\theta \cdot T$$
$$2\pi m v\cos\theta$$








* 磁聚焦magnetic focusing

一束发散角不大的带电粒子束,若这些粒子沿磁场方向的速度大小又一样,它们有相同的螺距,经过一个周期它们将重新会聚在另一点这种发散粒子束会聚到一点的现象叫磁聚焦。



它广泛应用与电真空器件中如电子显微镜electron microscope中。它起了光学仪器中的透镜类似的作用。




• 带电粒子在非均匀磁场中的运动

一个带电粒子进入轴对称会聚磁场,如图所示,在YZ平面内的速度分量与磁场的X分量的洛仑兹力,使其在YZ平面内做圆周运动。


$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv \sin \theta}{qB}$$

$$h = \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$$



由于磁场的不均匀,洛仑兹力 的大小要变化,所以不是匀速 圆周运动。且半径逐渐变小。






最后使沿强磁场的运动被抑制,而被迫 反转。象被"反射"回来一样。这称之 为磁镜magnetic lens.



带电粒子进入轴对称的会聚磁场,它便被约束在一根磁力线附近的很小范围内,它只有纵向沿磁力线的运动,而无横向跨越。或说在横向输运过程中它受到很大的限制。



用于受控热核反应中



Rotational

Imer

Radiation

Belt

Outer

Radiation

Belt

Axis


Inner

Radiation Belt

> Magnetic Axis

Outer Radiation

Belt



范艾仑辐射带








5.2 霍尔效应

厚度b宽为a的导电薄片,沿x轴通有电流强度I,当在y轴方向加以匀强磁场B时,在导电薄片两侧 (A,A')产生一电位差 U_{H} 这一现象称为霍耳效应。






霍耳效应原理:

带电粒子在磁场中运动受到洛仑兹力。

$$q > 0$$
 $\vec{f}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$





$$\vec{f_e} = q\vec{E_{\scriptscriptstyle H}}$$

$$f_e = f_m$$
 $F_{range} = 0$ $\therefore E_H = vB$

此时载流子将作匀速直线运动,同时A,A'两侧停止电荷的继续堆积,从而在A,A'两侧建立一个稳定的电势差。

$$E_{H} = \frac{U_{H}}{a} \qquad U_{H} = avB$$

$$I = nqvab$$

$$U_{H} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{b}$$



$$q < 0$$
 $\vec{f_m} = -|q|\vec{v} \times \vec{B}$

$$ec{f}_e = -|q|ec{E}_{\scriptscriptstyle H}$$

$$f_e = f_m$$
: $E_H = v'B$ $F_{\rightleftharpoons} = 0$

$$E_{H} = \frac{U_{H}}{a} \quad U_{H} = av'B$$

$$I = nqv'ab$$

$$U_{H} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{b}$$

总结:

①
$$q > 0$$
时, $R_H > 0$,

$$U_{\scriptscriptstyle H} > 0$$

②
$$q<0$$
时, $R_H<0$,

$$U_{\scriptscriptstyle H} < 0$$



霍耳效应的应用

1、确定半导体的类型

$$U_{H} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{b}$$

n型半导体载流子为电子;

p型半导体载流子为带正电的空穴。

- 2、根据霍耳系数大小的测定,可以确定载流子的浓度
- 3、磁场B

霍耳效应已在测量技术、电子技术、计算技术等 各个领域中得到普遍的应用。

