大学基础物理学

University Fundamental Physics

华东师范大学

李波 2019年



华东师范大学

• 电子工程系 & 极化材料与器件教育部重点实验室

・信息学院 351

E-Mail: bli@ee.ecnu.edu.cn



1、理想气体状态方程:

$$pV = vRT = \frac{M}{M_{mol}}RT$$
 $\frac{pV}{T} = 常量$

2、理想气体压强公式:

$$P = n kT$$

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\overline{\omega}$$

3、理想气体温度公式:


$$\overline{\varepsilon} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$


4、理想气体内能:

$$E = \frac{M}{M_{mol}} \frac{i}{2} RT$$












热力学系统状态变化时 能量 所遵循的规律



能量守恒定律



焦耳 James Prescott Joule (1818-1889年) 英国物理学家





0	
\mathbf{X}	177
8.1	功

- 8.2 热量、热力学第一定律
- 8.3 准静态过程
- 8.4 热容量
- 8.5 绝热过程
- 8.6 循环过程
- 8.7 卡诺循环
- 8.8 致冷循环

8.1 内能



机械能守恒定律 $A_{ext} + A_{int, n-cons} = E_B - E_A$

热力学系统由**分子**组成,分子间相互作用力为保守力 ===》 热力学系统是保守系统。

E = 无规则运动动能 + 分子间势能 (所有分子) 这个由系统状态决定的状态量称之为系统的 -----内能

理想气体 E = ikNT/2



外力做功

系统边界宏观位移

燃料喷 射器 排气门 进气口 活塞 曲轴箱 汽油

系统边界无宏观位移



8.1 功



系统边界宏观位移

气缸中活塞的**宏观**移动使得气体的**体积**发生**变化**,将**做功**。气体压缩时,活塞做正功,气体膨胀时,活塞做负功。改变气体的内能。

微观上看, 外界分子有规则运动的动能和系统分子无规则运动能量的**传递和转化**过程。

外界对系统做的功称为**宏观功** A'

8.1 热量



系统边界无宏观位移

冷水倒入热锅,作为外界的热锅会向冷水(系统)传递能量。

微观上看,水分子和锅分子发生碰撞,两种分子间的作用力做微观功,宏观上总效果表现为内能传递。该过程叫做热传递,所传递的能量叫热量 Q

只有平均动能不同,或者说温度不同

8.1 热力学第一定律



外力做功

外力对系统做的功

$$A_{ext} = A' + Q = \Delta E$$

系统对外界做功 A

$$Q = \Delta E + A$$

在一个给定过程中,外界对系统做的功和传递给系统的热量之和等于系统的内能增量,这也

就是热力学第一定律



平衡态: (P,V,T)在不受外界影响的条件下(与外界无任何形式的物质与能量交换),系统的宏观性质不随时间变化的状态(动平衡)。

热力学系统从一个状态变化到另一个状态,称为热力学过程(简称"过程")。过程进行的任一时刻系统的状态并**非平衡态**。






缓慢

为利用平衡态的性质,引入准静态过程。

系统的每一状态都**无限接近**于平衡态的过程。 即准静态过程是由一系列平衡态组成的过程。

准静态过程是一个理想化的过程,是实际过程的近似。






平衡即不变



过程即变化



无限缓慢

只有过程进行得无限缓慢,每个中间态才可看作是平衡态。

如何判断 "无限缓慢" Yes or No ???

弛豫时间 (relaxation time): 平衡态刚刚被破坏形成的

平衡态恢复到平衡态所需要的时间。

过程变化的时间 >> 弛豫时间 就可以看作为准静态过程,无限缓慢是一个相对的概念。



举个例子, 内燃机气缸内的气体经历的过程

气体压强的弛豫时间:

$$au_p = rac{L}{\overline{v}}$$
 — 容器的线度 — 分子热运动平均速率


气缸线度: 10-1 m & 分子平均速率: 102 m/s

弛豫时间 = 10⁻³ s VS 内燃机活塞运动周期 10⁻² s

10倍----> 气缸的压缩过程为准静态过程!



准静态过程可以用过程曲线来表示:



平衡态组成的准静态过程, 非平衡态无法做出过程曲线

改变系统状态的方法: 作功 & 传热




通过作功可以改变系统的状态

在忽略摩擦力的情况下, 气体对外界做的

体积功: dA = psdl = pdV

膨胀,dV > 0,则系统对外做功 外做功 缩小,dV < 0,则外界对 系统做功




系统经历准静态过程,体积由V₁变化到V₂时,系统对外界做

的总功为
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p \, \mathrm{d} V$$



过程曲线下的面积 = 功

初态,终态相同功也不一定一样,和过程有关。因此,功是过程量



 $Q = \Delta E + A$


内能E由系统状态决定,和过程无关,是**状态量**

热量Q也是 过程量



例. v摩尔理想气体从状态1→状态2,设经历等温过程。 求气体对外所作的功和它从外界吸收的热。


[解]





例. v摩尔理想气体从状态1→状态2,设经历等温过程。 求气体对外所作的功和它从外界吸收的热。

[解]




p-v图上过程曲线下的面积即功A的大小.



例. v摩尔理想气体从状态1→状态2,设经历等温过程。 求气体对外所作的功和它从外界吸收的热。

[解]



p-v图上过程曲线下的面积即功A的大小.

$$Q = \Delta E + A = A$$



一般情况
$$E_1$$
 Q E_2

$$Q = (E_2 - E_1) + A = \Delta E + A \quad -- 热力学第一定律$$

A > 0 系统对外界作功 Q > 0 系统吸热

A < 0 外界对系统作功 Q < 0 系统放热



过程量与状态量

过程量 A, Q

状态量 E

$$Q = \Delta E + A$$



定义系统温度升高1度所吸收的热量为系统的

热容量

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

定体热容量

$$C_V = (\frac{\overline{\mathrm{d}Q}}{\mathrm{d}T})_V$$

(体积不变)

定压热容量

$$C_p = \left(\frac{d Q}{d T}\right)_p$$

(压强不变)



一摩尔物质温度升高1度所吸收的热量叫

摩尔热容量, 即:

$$C_{\rm m} = \frac{1}{\nu} (\frac{\overline{\mathrm{d}} Q}{\mathrm{d} T})$$

定体摩尔热容量

$$C_{V, m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\overline{d}Q}{dT} \right)_{V}$$

定压摩尔热容量

$$C_{p, m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{d Q}{d T} \right)_{p}$$



定体摩尔热容量

$$C_{V, m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\overline{d}Q}{dT} \right)_{V}$$

体积不变 $dA_V = 0$

做功为 0

$$C_{V, \text{m}} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT}\right)_V \longrightarrow C_{V, \text{m}} = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT}$$



$$C_{V, \text{m}} = \frac{i}{2}R$$
 \longleftarrow $E = \frac{i}{2}vRT$



定压摩尔热容量

$$C_{p, m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{d Q}{d T} \right)_{p}$$

$$\left(\overline{d}Q\right)_p = dE + pdV$$

$$C_{p, m} = \frac{1}{\nu} (\frac{dQ}{dT}) p \qquad = \qquad C_{p, m} = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT} + \frac{p}{\nu} (\frac{dV}{dT}) p$$

$$C_{p, m} = \frac{i}{2}R + R \qquad \longleftarrow \qquad E = \frac{i}{2}vRT \qquad \& \qquad pV = vRT$$



$$C_{p, m} = \frac{i}{2}R + R$$

$$C_{V, m} = \frac{i}{2}R$$



$$C_{p, m} - C_{v, m} = R$$

迈耶公式

$$C_{p, m} = \frac{i}{2}R + R$$

$$C_{V, m} = \frac{i}{2}R$$

$$\gamma = \frac{C_{p, m}}{C_{V, m}} = \frac{i + 2}{i}$$

比热比



理想气体分子:




热容量是可以实验测量的, γ 的理论值可以与 γ 的实验值比较 (见书P251 表8.1)。

▲ 常温下:

对单原子分子气体理论值与实验值符合得相当好; 对双、多原子分子气体符合稍差

在大的温度范围上看,热容与温度有关,即 $C_{\nu,m}$, $C_{\rho,m}$ 和 γ 都并非常量。

量子理论才能完美的解释





绝热过程: 系统和外界没有热量交换的过程。 下列条件下的过程可视为绝热过程:

- ▲ 良好绝热材料包围的系统发生的过程;
- ▲进行得较快而来不及和外界发生热交换的过程。

特点: $\overline{d}Q = 0$

由
$$dQ = dE + dA \rightarrow ?$$
?



一. 理想气体的准静态绝热过程

热一:
$$0 = p dV + v C_{V,m} dT$$
 ①
$$\overline{dQ} \overline{dA} \overline{dE}$$
 ①

$$pV = \nu RT \rightarrow pdV + Vdp = \nu RdT$$
 (2)

$$R = C_{p,m} - C_{V,m}$$

1 2 3:
$$\frac{d p}{p} = -\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} \frac{dV}{V} = -\gamma \frac{dV}{V}$$



常温下
$$\gamma = \text{const.}$$

$$\int \frac{\mathrm{d} p}{p} = \int -\gamma \frac{\mathrm{d} V}{V} \to \ln p = -\gamma \ln V + C'$$

$$\ln(pV^{\gamma}) = C' = \ln C$$

$$pV^{\gamma} = C$$
 — 绝热过程方程

或


$$p_1V_1^{\gamma}=p_2V_2^{\gamma}$$

另有

$$TV^{\gamma-1} = \text{const.}$$


$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=\mathrm{const}$$







二.绝热自由膨胀(非准静态绝热过程)



器壁绝热: Q=0 热一律 $E_1=E_2$ 向真空膨胀: A=0

对理想气体: $T_1 = T_2$

$$V_2 = 2V_1$$
 $p_2 = 0.5p_1$