

四、 磁场对载流线圈的作用

均匀磁场对载流线圈的作用

(1) 当磁场方向 \vec{B} 和载流线圈面元方向 \vec{S} 平行




(2) 当磁场方向 \vec{B} 和载流线圈面元方向 \vec{S} 垂直




合力为零,合力矩不为零

载流线圈面元方向 \vec{S} 和电流满足右手螺旋定则

磁场对载流线圈的作用



例: 如图所示均匀磁场,载有电流I的圆形线圈与磁场方向垂直, 求该载流线圈对z轴的力矩。



合力为零,合力矩不为零

在磁场中, dl段载流导线受到的作用力

$$dF = B_{\perp} Idl \sin \beta$$

dl段载流导线对z轴的力矩

$$dM = rdF = rB_{\perp}Idl\sin\beta$$


$$dl = Rd\beta, r = R\sin\beta$$

因此得到

$$dM = B_{\perp} I R^2 \sin^2 \beta d\beta$$

$$M = \int dM = \int_{-1}^{2\pi} B_{\perp} I R^{2} \sin^{2} \beta d\beta = \pi B_{\perp} I R^{2}$$
$$M = \pi B_{\perp} I R^{2} = \pi B I R^{2} \sin \theta$$

磁场对载流线圈的作用



$$M = \pi B_{\perp} IR^2 = \pi B IR^2 \sin \theta$$

旋转方向:?

$$M = \pi BIR^2 \sin \theta = SBI \sin \theta$$

$$\overrightarrow{M} = IS\overrightarrow{e_n} \times \overrightarrow{B}$$

力矩
$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{m} \times \overrightarrow{B}$$

$$\vec{m} = IS\vec{e_n}$$
 载流线圈的磁偶极矩(磁矩)

对圆电流圈(或任意平面电流线圈):

$$\vec{M} = \vec{IS} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$\vec{m} = IS\vec{e_n}$$
 载流线圈的磁偶极矩(磁矩)

不只是载流线圈有磁矩,原子、电子、质子等微观粒子也有磁矩。磁矩是粒子本身的特征之一。


电子的自旋磁矩: 1.60×10-23J/T

作业1:

如图所示,一半径R=0.1m的半圆形闭合线圈,载有电流I=10A,放在均匀磁场中,磁场方向和线圈平行,磁感应强度大小B=0.5T,求线圈受到力矩的大小和方向。

力矩
$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{m} \times \overrightarrow{B}$$

$$\overrightarrow{m} = IS\overrightarrow{e_n}$$




§ 13.6 磁场与物质的相互作用

磁介质(magnetic medium)是能影响磁场分布的物质。

均匀各向同性介质<mark>充满</mark>磁场 所在空间时,有:

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$$

均匀各向同性磁介质



 μ_r —相对磁导率(relative permeability)

磁介质的分类:

• 抗磁质(diamagnetic substance) $\mu_r < 1$

如: Cu, Ag, Cl₂, H₂... Cu: μ_r =1-1×10⁻⁵

• 顺磁质(paramagnetic substance) $\mu_r > 1$

如: Mn, Al, O₂, N₂... O₂: μ_r =1+767×10⁻⁵

A 供職 f (ferromagnetic substance) $\mu_r >> 1$


如: Fe, Co, Ni... Fe: μ_r=5000


磁介质的分类:

- ▲ 弱磁质 $\mu_r \approx 1$
 - 顺磁质(paramagnetic substance) $\mu_r > 1$ 如: Mn, Al, O₂, N₂...
 - 抗磁质(diamagnetic substance) $\mu_r < 1$ 如: Cu, Ag, Cl₂, H₂...
- **鉄磁质(ferromagnetic substance)** $\mu_r >> 1$ 如: Fe, Co, Ni ...

一、原子的磁矩

1. 电子的磁矩





电子轨道运动的角动量 $L = r \times p = m_e vr$

电子轨道磁矩与轨道角动量的关系: $m = \frac{e}{2m_e}L$

1. 电子的磁矩

电子轨道磁矩与轨道角动量的关系: $\vec{m} = \frac{e}{2m_o}\vec{L}$

电子自旋磁矩和自旋角动量 \vec{S} 的关系: $\vec{m} = \frac{e}{m_o} \vec{S}$

2. 质子和中子的磁矩

质子轨道磁矩 $\vec{m} = \frac{e}{2m_p}\vec{L}$, 中子无轨道磁矩。

质子和中子都有自旋磁矩: $\vec{m} = g \frac{e}{2m_p} \vec{S}$

g 称为 g 因子,质子g = 5.5857,中子g = -3.8261。

$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$
 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

3. 分子磁矩和分子电流

电子轨道磁矩 电子自旋磁矩 分子磁矩 $\overrightarrow{m_{f}}$ 等效 分子电流 i_{f} 原子核的磁矩 (molecular magnetic moment)

分子磁矩
$$\vec{m}_{\beta}$$
 $=0$ i_{β} \vec{m}_{β} $\neq 0$ 固有磁距 S_{β}

二、磁介质的磁化


1、磁化: 在磁场作用下,介质出现磁性或磁性发生变化的现象。

顺磁质的磁化

顺磁质分子有固有的分子磁矩 (主要是电子轨道和自旋磁矩的贡献), $m_{\text{ch}} \sim 10^{-23} \text{A·m}^2$ 。

$$\vec{B}_0 = 0$$

热运动使 \vec{m} 完全 混乱,不显磁性。




 \vec{B}_0 使 \vec{m} 排列趋于 \vec{B}_0 方向,显现磁性。

抗磁质的磁化

抗磁质的分子固有磁矩为0。


$$\vec{B}_0 = 0$$



$$\vec{m}_{\mathcal{G}}=0$$
 ,

不显磁性

$$\vec{B}_0 \longrightarrow$$




附加磁矩 $\Delta \vec{m}_{\beta} \parallel \vec{B}_0$

显示抗磁性


铁磁质的磁化

铁磁质中起主要作用的是电子的自旋磁矩。

在没有外磁场时,各电子的自旋磁矩靠交换耦合作用使 磁矩方向一致,从而形成自发的均匀磁化小区域 — 磁畴。




未加磁场



在磁场B中

磁化饱和

磁化电流 (束缚电流)




顺磁质: $\mu > 1$ j'>0 面束缚电流方向和自由电流方向相同;


抗磁质: μ <1 j'<0 面束缚电流方向和自由电流方向相反;

铁磁质: μ>>1 j'>0 面束缚电流方向和自由电流方向相同,

而且面束缚电流比自由电流大很多。

例1: 直螺线管,单位长度有 n 匝,管内充满磁导率 μ_r 的均匀磁介质,求导线电流为 I 时磁介质表面单位长度的面束缚电流 j"(也称为束缚电流密度)。






对于抗磁质和顺磁质, $\mu_r \sim 1$, j'很小对于铁磁质, Fe $\mu_r \sim 5000$, j'很大

三、有磁介质时磁场的规律

真空中的规律
$$\begin{cases} \oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{i} I_{in} \quad (1) \\ \oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (2) \end{cases}$$

考虑到磁化电流,(1)式则需要修改。

$1. \overrightarrow{H}$ 的环路定理



设: I_0 一传导电流,I'一磁化电流。

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i} (I_{0,in} + I'_{in})$$

各向同性磁介质:

磁场强度
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$$
 磁感应强度 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

令
$$\mu = \mu_0 \mu_r$$
 一磁导率 ,则有 $\vec{B} = \mu \vec{H}$

真空: $\mu = \mu_0$

$$\oint_{L} \overrightarrow{H} \bullet d\overrightarrow{l} = \oint_{L} \frac{\overrightarrow{B}}{\mu_{0}\mu_{r}} \bullet d\overrightarrow{l} = \oint_{L} \frac{\overrightarrow{B}_{0}}{\mu_{0}} \bullet d\overrightarrow{l} = \frac{1}{\mu_{0}} \oint_{L} \overrightarrow{B}_{0} \bullet d\overrightarrow{l} = \sum I_{0}$$

----- 的环路定理

例2: 长直单芯电缆的芯是一根半径为R的金属导体,它与外壁之间充满均匀磁介质,电流I从芯流过再沿外壁流回。求介质中磁场分布。

解: 取如图所示安培回路

$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu_{0}\mu_{r}H = \frac{\mu_{0}\mu_{r}I}{2\pi r}$$

方向沿圆的切线方向

