Sistemas Operacionais

Prof. Rafael Obelheiro rafael.obelheiro@udesc.br



Gerência de Entrada e Saída

Sumário

- Introdução
- Princípios de hardware de E/S
- 3 Princípios do software de E/S
- Camadas do software de E/S
- Discos
- 6 E/S no Linux

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

P 1/76

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

. - - -

0./70

Introdução

- O controle dos dispositivos de E/S é uma das principais funções do SO
- O SO deve oferecer ao usuário uma interface simples e fácil de usar, ocultando na medida do possível as particularidades de dispositivos específicos
- O gerenciamento de E/S responde por uma fração significativa do código em um SO
 - variedade de dispositivos que necessitam de suporte

exemplo: conta drivers disponíveis como módulos de kernel
\$ find /lib/modules/'uname -r'/kernel/drivers -name *.ko | wc -1
4307

Sumário

- Introdução
- 2 Princípios de hardware de E/S
- 3 Princípios do software de E/S
- 4 Camadas do software de E/S
- Discos
- 6 E/S no Linux

Dispositivos de E/S

- Lembrete: o ponto de vista é o da programação do dispositivo, não da sua construção física
- Existem duas grandes classes de dispositivos
- Orientados a blocos: transferem dados em unidades de tamanho fixo (blocos)
 - blocos variam de 512 bytes a 32 KB (tipicamente)
 - endereçamento também é por bloco (ler o bloco n)
- Orientados a caracteres: transferem dados em sequências (fluxos) de caracteres
 - não podem ser endereçados
- Nem todos os dispositivos se encaixam nessas classes
 - um relógio só gera interrupções a intervalos periódicos

Velocidade dos dispositivos

As velocidades dos dispositivos variam bastante

Dispositivo	Taxa de dados
Teclado	10 bytes/s
Mouse	100 bytes/s
Modem 56 K	7 KB/s
Canal telefônico	8 KB/s
Linhas ISDN dual	16 KB/s
Impressora a laser	100 KB/s
Scanner	400 KB/s
Ethernet clássica	1,25 MB/s
USB (universal serial bus — barramento serial universal)	1,5 MB/s
Câmara de vídeo digital	4 MB/s
Disco IDE	5 MB/s
CD-ROM 40x	6 MB/s
Ethernet rápida	12,5 MB/s
Barramento ISA	16,7 MB/s
Disco EIDE (ATA-2)	16,7 MB/s
FireWire (IEEE 1394)	50 MB/s
Monitor XGA	60 MB/s
Rede SONET OC-12	78 MB/s
Disco SCSI Ultra 2	80 MB/s
Ethernet Gigabit	125 MB/s
Dispositivo de Fita Ultrium	320 MB/s
Barramento PCI	528 MB/s
Barramento da Sun Gigaplane XB	20 GB/s

< □ ▶ ◀♬ ▶ ◀불 ▶ ◀불 ▶ 출 · ∽ Q @

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

SOP

6/76 © 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC

Gerência de E/S

, <u>=</u> ,,

0.170


Controladores de dispositivos


- Dispositivos tipicamente têm dois grandes componentes
 - eletrônico: programação
 - mecânico: dispositivo propriamente dito
- O componente eletrônico é o controlador
 - o mesmo controlador pode tratar vários dispositivos idênticos
- Tarefas do controlador
 - leitura e escrita serial de bits
 - conversão entre fluxos de bits e blocos fixos
 - verificação e correção de erros
 - tornar um bloco ou caracter disponível para ser copiado para a memória

E/S mapeada em memória (1)

- Os controladores de dispositivos precisam ser endereçados de alguma maneira
 - registradores de dados, status e controle
- Existem duas formas básicas de endereçamento de E/S
- Portas de E/S: endereços separados para E/S
 - exigem instruções específicas de máquina (IN, OUT)
- E/S mapeada em memória: endereços de E/S são os mesmos endereços de memória
 - ocupam faixas distintas no espaço de endereçamento
 - utilizam as mesmas instruções de máquina que referenciam a memória

E/S mapeada em memória (2)





- Espaços de memória e E/S separados
- (b) E/S mapeada em memória
- (c) Endereçamento híbrido (memória para dados, portas para controle/status)



E/S mapeada em memória (3)

Exemplo de E/S com portas: leitura do setor 0x123456 de um disco ATA (modo LBA com endereços de 28 bits)

- 1. Escreve um byte na porta 0x1f6 para escolher drive e endereçamento LBA
- 2. Escreve 1 (número de setores) na porta 0x1f2
- 3. Envia o número do setor a prestações:
 - 3.1 Escreve 0x56 (byte menos significativo) na porta 0x1f3
 - 3.2 Escreve 0x34 na porta 0x1f4
 - 3.3 Escreve 0x12 (byte mais significativo) na porta 0x1f5
- 4. Escreve 0x20 (comando READ SECTORS) na porta 0x1f7
- 5. Espera uma interrupção ou lê a porta 0x1f7 em loop até que o controlador sinalize o fim da operação
- 6. Copia 256 valores de 16 bits da porta 0x1f0 para um buffer
 - em loop, um valor por vez

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

E/S mapeada em memória (4)


Vantagens de E/S mapeada em memória:

- Registradores do controlador são posições de memória e podem ser referenciados como variáveis em C
 - dispensa o uso de Assembly para escrever drivers
- Dispensa o uso de mecanismos especiais de proteção para impedir o acesso de processos de usuário aos dispositivos
 - mecanismos de proteção de memória são suficientes
- Qualquer instrução que referencie memória pode ser usada para manipular os registradores do controlador
 - torna a programação mais flexível e (possivelmente) eficiente

E/S mapeada em memória (5)

Desvantagens de E/S mapeada em memória:

- Complica o gerenciamento do cache de memória
 - o cache deve ser desabilitado para endereços referentes aos registradores de dispositivos
- Adiciona complexidade quando existem múltiplos barramentos de memória
 - ▶ todos os endereços têm de ser inspecionados pela memória e pelos controladores de dispositivo



Acesso direto à memória (DMA)

- Controladores de dispositivos trabalham com unidades de blocos ou bytes
 - o controlador precisa ser continuamente atendido pelo SO para realizar uma transferência de dados
 - o desperdício de CPU é muito grande
- Uma solução alternativa é o uso de acesso direto à memória (DMA, direct memory access)
 - as transferências de dados são feitas diretamente entre controlador e memória, sem passar pela CPU
 - requer um controlador específico (controlador de DMA)
 - o controlador de DMA tem acesso direto ao barramento.

Leitura de dados sem DMA

- 1. O controlador efetua a leitura do bloco de dados (serialmente, bit a bit)
- 2. O controlador faz a verificação e correção de erros
- 3. O controlador causa uma interrupção
- 4. O SO lê o bloco do buffer do controlador, um byte ou bloco por vez
- 5. O SO armazena os dados lidos na memória
- 6. Repete até que a leitura esteja concluída

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

OP 13/7

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC

Gerência de E/S


= 7

14/76

Leitura de dados com DMA

- 1. A CPU programa o controlador de DMA, indicando
 - quais os blocos que devem ser lidos
 - o endereço inicial na memória
 - o total de bytes/blocos a transferir
- O controlador de DMA solicita a leitura do próximo bloco ao controlador de disco
- 3. O controlador de disco interrompe o controlador de DMA quando tiver lido um bloco
- 4. O controlador de DMA comanda a transferência dos dados do buffer do controlador de disco para a memória
- 5. Se houver mais dados a ler, volta ao passo 2; senão, interrompe a CPU sinalizando o final da transferência

Transferência de dados com DMA




Interrupções revisitadas (1)

Funcionamento de interrupções:

- Quando um dispositivo de E/S finaliza seu trabalho, ele gera uma interrupção
- Isso é feito através do envio de um sinal pela linha de barramento à qual o dispositivo está associado
- O sinal é detectado pelo chip controlador de interrupções localizado na placa-mãe
- O sinal de interrupção faz com que a CPU pare de executar a tarefa atual e vá tratar a interrupção

Interrupções revisitadas (2)



- A confirmação (3) sinaliza ao controlador que a interrupção foi atendida
 - o controlador de interrupção avisa ao dispositivo e pode liberar outra interrupção pendente

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S


© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Interrupções precisas e imprecisas (1)

- Em arquiteturas pipelined e superescalares, várias instruções podem estar sendo executadas quando ocorre uma interrupção
 - qual o estado da CPU guando a interrupção acontece?
- Interrupções precisas deixam o sistema em um estado bem definido
 - 1. O PC é salvo em um lugar conhecido
 - 2. Todas as instruções antes do PC foram completamente executadas
 - 3. Nenhum instrução depois do PC foi executada
 - 4. O estado de execução da instrução apontada pelo PC é conhecido
- Interrupções imprecisas não atendem a esses requisitos
- Interrupções precisas complicam o hardware e simplificam o SO
 - abordagem adotada pela maioria das arquiteturas atuais

Interrupções precisas e imprecisas (2)



- interrupção precisa
- (b) interrupção imprecisa

Sumário

- Introdução
- Princípios de hardware de E/S
- Princípios do software de E/S
- Camadas do software de E/S
- **Discos**
- E/S no Linux

Objetivos do software de E/S (1)

- Independência do dispositivo: programas de usuário devem funcionar com quaisquer dispositivos, sem se preocupar com as diferenças entre eles
 - o SO é responsável por tratar as diferenças
- Nomeação uniforme: todos os dispositivos devem ser nomeados da mesma maneira, sem distinções
 - exemplo: montagem de sistemas de arquivos no UNIX
- Tratamento de erros: muitos erros de E/S podem ser tratados em baixo nível, sem chegar até o usuário
 - erros transientes
 - ideal é tratar o mais próximo possível do hardware

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Objetivos do software de E/S (2)

- Transferência síncrona vs assíncrona: SO precisa implementar chamadas de sistema síncronas (bloqueantes) usando operações de E/S assíncronas
 - operações assíncronas: o chamador não espera pelo resultado, ele solicita a operação e mais tarde recupera o resultado
- Buffers: operações de E/S exigem que o SO gerencie buffers de armazenamento temporário de dados
 - transferências de dados entre buffers podem ter um impacto significativo no desempenho


Técnicas para realizar E/S

- E/S programada
- E/S orientada a interrupções
- E/S usando DMA

E/S programada (1)

- A CPU faz todo o trabalho
 - forma mais simples
- Exemplo: impressão de uma string
 - SO copia string para um buffer
 - dados do buffer são enviados, caractere a caractere, para a impressora (usando E/S mapeada em memória, p.ex.)
- Espera ocupada ou polling
- CPU fica muito tempo ociosa
 - solução adequada para sistemas embarcados ou se E/S é muito rápida (e ociosidade é pequena)

E/S programada (2)



```
copy_from_user(buffer, p, cont);
                                                           /* p é o buffer do núcleo */
for (i=0; i < count; i++) {
                                                           /* executa o laço para cada caractere */
   while (*printer_status_reg !=READY);
                                                           /* executa o laço até PRONTO */
   *printer_data_register = p[i];
                                                           /* envia um caractere para a saída */
return_to_user();
```

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

25/76

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

E/S orientada a interrupções (1)

- Em vez da CPU esperar pelo dispositivo, ela inicia a operação de E/S e espera por uma interrupção para continuar
 - enquanto isso, outros processos podem ser executados

```
copy_from_user(buffer, p, count);
                                             if (count == 0) {
enable_interrupts();
                                                 unblock_user();
while (*printer_status_reg != READY);
                                             } else {
*printer_data_register = p[0];
                                                 *printer_data_register = p[i];
scheduler():
                                                 count = count - 1;
                                                 i = i + 1;
                                             acknowledge_interrupt();
                                             return_from_interrupt();
          (a)
                                                         (b)
```

(a) início da operação

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

(b) tratamento da interrupção

E/S orientada a interrupções (2)

- Mais eficiente que E/S programada
- CPU ainda é interrompida para cada caractere impresso

E/S usando DMA

- CPU programa o controlador de DMA e é interrompida somente no final da operação
 - por exemplo, depois de todo o buffer impresso
- Em geral é mais eficiente
 - ► CPU é menos interrompida e fica livre para outros processos
 - controlador de DMA pode ser mais lento que a CPU

```
copy_from_user(buffer, p, count);
set_up_DMA_controller();
scheduler();

(a)

acknowledge_interrupt();
unblock_user();
return_from_interrupt();
```

Sumário

- 1 Introdução
- Princípios de hardware de E/S
- 3 Princípios do software de E/S
- Camadas do software de E/S
- Discos
- 6 E/S no Linux

ロトオ団トオミトオミト ヨーの久で

|ロト 4回 ト 4 至 ト 4 至 ト | 至 | 夕 Q C

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

OP 29/76

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

. / = '/'

30/76

Camadas do software de E/S

- Software de E/S é organizado em quatro camadas
 - cada camada tem uma função bem definida

Software de E/S no nível do usuário

Software do sistema operacional independente do dispositivo

Drivers do dispositivo

Tratadores de interrupções

Hardware

Tratadores de interrupções

- As interrupções devem ser escondidas o máximo possível
 - uma forma de fazer isso é bloqueando o driver que iniciou uma operação de E/S até que uma interrupção notifique que a E/S foi completada
- Rotina de tratamento de interrupção cumpre sua tarefa
 - e então desbloqueia o driver que a chamou
- Tratamento de interrupções em software envolve
 - trocar de contexto (processo corrente → tratador)
 - tratar a interrupção
 - escolher um novo processo para executar (escalonador)
 - trocar de contexto (tratador → novo processo)

Drivers de dispositivos (1)

- Cada controlador possui registradores para comandos e status
- O número de registradores varia de dispositivo para dispositivo
- Cada dispositivo de E/S precisa de um código específico de tratamento (driver do dispositivo)
- Em geral, os drivers são escritos pelo fabricante
 - questões de confiabilidade/segurança
- É desejável que um driver trate de uma classe de dispositivos

Drivers de dispositivos (2)

- Duas grandes categorias:
 - dispositivos de bloco: disco, fita, ...
 - dispositivos de caractere: mouse, teclado, impressora, . . .
- Em geral, os sistemas operacionais definem uma interface padrão para cada categoria
- Algumas funções de um driver:
 - tratar requisições abstratas de leitura ou gravação independente do dispositivo
 - ▶ inicializar o dispositivo
 - tratar necessidade de energia
 - tratar eventos

←□ → ←□ → ← □ → ← □

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

OP 33/76


© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC

Gerência de E/S

-/ - //

34/76

Drivers de dispositivos (3)




comunicação entre drivers e controladores é feita pelo barramento


E/S independente de dispositivo

Funções do software de E/S independente de dispositivo:

- 1. Interface uniforme para os drivers de dispositivos
- 2. Uso de buffers de E/S
- 3. Relatório de erros
- 4. Alocação e liberação de dispositivos dedicados
- 5. Tamanho de bloco independente de dispositivo

Interface uniforme para os drivers de dispositivos





- Sem uma interface padrão do driver
- Com uma interface padrão do driver



© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S


© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Relatórios de erros

- Erros de programação
 - escrita em um dispositivo de entrada (teclado)
 - fornecimento de endereços inválidos
 - atitude a ser tomada: retornar o código (tipo) de erro ocorrido ao processo envolvido
- Erros reais de E/S
 - tentativa de escrita em um bloco danificado
 - podem ser irrecuperáveis
 - ★ leitura do MBR do disco de boot, por exemplo
 - atitude deve ser decidida pelo driver

Uso de buffers de E/S



- (a) Entrada sem uso de buffer
- (b) Uso de buffer no espaço do usuário
- (c) Uso de buffer no núcleo seguido de cópia para o espaço do usuário
- (d) Uso de buffer duplo no núcleo


Alocação/liberação de dispositivos

- Alguns dispositivos, tais como gravadores de CD/DVD, podem ser usados por apenas um único processo por vez
- Associar chamadas de sistema diretamente ao dispositivo (open)
 - caso o dispositivo não possa ser alocado, a chamada pode falhar ou o chamador ser bloqueado
 - * decisão de projeto

Software de E/S no espaço de usuário

- Chamadas de sistema e funções de biblioteca que permitem ao usuário fazer E/S
 - ▶ read, write, printf, scanf, ...
- Spooling

Camadas do sistema de E/S: resumo



© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

OP 41/76

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

42/7

Sumário

- Introdução
- 2 Princípios de hardware de E/S
- Princípios do software de E/S
- Camadas do software de E/S
- Discos
- 6 E/S no Linux


Discos magnéticos

- O disco é um dos dispositivos de E/S mais importantes
- Serve não apenas como memória secundária (de massa) como também oferece suporte a outras funções do SO
 - swapping
 - memória virtual
- Consideraremos aqui discos magnéticos (hard disks)
 - princípios de funcionamento similares aos de outros dispositivos como CD e DVD

Organização dos discos (1)

- Um disco é formado por um conjunto de pratos
 - superfícies cobertas por material ferromagnético
- A superfície do disco é magnetizada para armazenar os bits desejados
 - cabeça (cabeçote) de leitura e escrita converte bits de/para padrões magnéticos registrados na superfície do disco
 - há uma ou duas cabeças por superfície
- Cada disco é organizado em trilhas concêntricas
- Cada trilha é dividida em setores de tamanho fixo
 - trilhas e setores são definidos por formatação física pelo fabricante
- Um cilindro representa uma trilha em todas as superfícies

Organização dos discos (2)





© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Formato dos setores

- Cada setor possui o seguinte formato
 - preâmbulo: marca o início do setor
 - dados: geralmente em blocos de 512 bytes
 - ► ECC: um código de correção de erros (Reed-Solomon)
 - ★ permite corrigir erros de leitura em alguns bits de dados

Preâmbulo	Dados	ECC
-----------	-------	-----

Exemplos de parâmetros de disco

Parâmetro	Disco flexível IBM 360 KB	Disco rígido WD 18300	
Número de cilindros	40		
Trilhas por cilindro	2	12	
Setores por trilha	9	281 (avg)	
Setores por disco	720	35 742 000	
Bytes por setor	512	512	
Capacidade do disco	360 KB	18,3 GB	
Tempo de posicionamento (cilindros adjacentes)	6 ms	0,8 ms	
Tempo de posicionamento (caso médio)	77 ms	6,9 ms	
Tempo de rotação	200 ms	8,33 ms	
Tempo de pára/inicia do motor	250 ms	20 s	
Tempo de transferência para um setor	22 ms	17 u.s	

- tempo de posicionamento diminuiu 7 vezes
- taxa de transferência aumentou 1300 vezes
- capacidade aumentou 50 mil vezes



Acesso a dados

- Para acessar dados, é preciso localizar o bloco desejado
 - superfície, trilha, setor
- Existem dois métodos básicos de endereçamento
 - ▶ CHS (*Cylinder*, *Head*, *Sector*): usando as componentes
 - ► LBA (Linear Block Addressing): usando um no. de bloco
- O método mais usado atualmente é LBA
 - controlador é responsável por converter um número de bloco lógico nos parâmetros físicos adequados
 - permite mascarar detalhes como
 - ★ variações no número de setores por trilha: zonas
 - setores defeituosos

Desempenho do disco

- Para ler ou escrever dados é necessário posicionar corretamente a cabeça de leitura e gravação
- O tempo da operação é dado por três componentes
 - tempo de posicionamento (seek): tempo necessário para levar o braço até a trilha desejada
 - latência rotacional: tempo necessário para que o setor desejado passe sob o cabeçote
 - tempo de transferência: tempo necessário para transferir efetivamente os dados



© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

OP 49/7


© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC

Gerência de E/S

000 50/5

50/

Desempenho do disco



Fonte: http://gudok.xyz/sspar/

Tempo de posicionamento domina

$$t_{acesso} = t_{seek} + t_{lat} + t_{transf}$$

Como determinar os componentes? (1)

- O tempo de seek é uma característica do disco, e tipicamente é fornecido pelo fabricante
 - muitas vezes se trabalha com um valor médio
- A latência rotacional depende da velocidade de rotação e de qual setor está passando embaixo do cabeçote quando o braço chega à trilha desejada
 - no melhor caso o setor desejado é o próximo
 - no pior caso, o setor desejado acabou de passar
 - na média, a latência é dada pelo tempo de meia rotação

Como determinar os componentes? (2)

• O tempo de transferência depende da velocidade de rotação e do tamanho e densidade dos setores

$$t_{transf} = \frac{b}{r \cdot N}$$

- b é a quantidade de bytes em um setor
- r é a velocidade de rotação (rps)
- N é a quantidade de bytes em uma trilha

Tempo médio de acesso

O tempo médio de acesso é dado então por

$$t_{acesso} = t_{seek} + \frac{1}{2r} + \frac{b}{r \cdot N}$$

Gerência de E/S

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Cálculo do tempo médio (1)

- Qual o tempo médio necessário para ler um setor de um disco com os seguintes parâmetros?
 - ▶ tempo de seek médio: 10 ms
 - velocidade de rotação: 10.000 rpm
 - bytes/setor: 512 bytes/trilha: 32.768

$$t_{acesso} = 0.01 + \frac{1}{2 \times \frac{10000}{60}} + \frac{512}{\frac{10000}{60} \times 32768} = 13,09 \,\text{ms}$$

Cálculo do tempo médio (2)

- Qual o tempo médio necessário para ler cinco setores consecutivos do disco usado como exemplo? (slide 48)
- Parâmetros:

tempo de seek médio: 6,9 ms

tempo de rotação: 8,33 ms


bytes/setor: 512 setores/trilha: 281


$$t_{acesso} = 6.9 + \frac{8.33}{2} + 8.33 \times \frac{5 \times 512}{281 \times 512} = 11.21 \text{ ms}$$


Entrelaçamento (1)

- Alguns discos n\u00e3o conseguem ler setores adjacentes de forma consecutiva
 - devido à transferência do bloco de dados do buffer do controlador. para a memória, o próximo setor passa sob o cabeçote antes que a leitura possa iniciar
 - isso implica uma rotação adicional para cada setor
- Uma solução é introduzir setores entre setores logicamente adjacentes
 - dá tempo para que o próximo setor seja lido

Entrelaçamento (2)







- sem entrelaçamento
- entrelaçamento simples
- entrelaçamento duplo

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Escalonamento de disco

- Como o tempo de posicionamento domina o tempo de acesso, reduções nesse tempo melhoram o desempenho dos acessos a disco
- Embora o tempo de posicionamento seja uma característica do disco, é possível mudar a ordem em que as requisições de leitura e escrita são atendidas para minimizar os deslocamentos do braço
- Essa é a função dos algoritmos de escalonamento de disco
 - ▶ FCFS
 - SSF
 - elevador


FCFS (First Come, First Served)

- As requisições são atendidas na ordem de chegada
- Consideremos um exemplo
 - disco tem 40 cilindros
 - está sendo atendida uma requisição no cilindro 11
 - ► chegam requisições para os cilindros 1, 36, 16, 34, 9 e 12 (nessa ordem)
 - a distância total percorrida para atender o conjunto de requisições é de 111 cilindros

SSF (Shortest Seek First)

- A requisição seguinte a ser atendida é aquela que estiver mais próxima do cilindro atual
- Algumas requisições podem levar muito tempo para serem atendidas
 - concentração de requisições em uma região do disco
- Exemplo


© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)



Gerência de E/S

Algoritmo do elevador

- Atende a todas as requisições em uma direção
- Quando chega ao final, muda a direção e atende às demais requisições
- Exemplo (inicialmente subindo)



Diferença entre os algoritmos

F	FCFS		SSF		ador (†)
cilindro	distância	cilindro	distância	cilindro	distância
11	_	11	_	11	_
1	10	12	1	12	1
36	35	9	3	16	4
16	20	16	7	34	18
34	18	1	15	36	2
9	25	34	33	9	27
12	3	36	2	1	8
total	111 cil	total	61 cil	total	60 cil
média	18,5 cil/req	média	10,2 cil/req	média	10 cil/req

- SSF e elevador reduzem em quase 50% a distância total percorrida em relação ao FCFS
 - para esse conjunto de requisições

Sumário

61/76

Introdução

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

- Princípios de hardware de E/S
- Princípios do software de E/S
- Camadas do software de E/S
- **Discos**
- E/S no Linux

Acesso a dispositivos de E/S

- No UNIX/Linux, cada dispositivo de E/S pode ser acessado por um arquivo especial
 - ► geralmente em /dev
 - ★ /dev/sda: primeiro disco SCSI/SATA
 - ★ /dev/psaux: porta de mouse PS/2
 - uma aplicação pode usar as mesmas chamadas de sistema válidas para arquivos
 - ★ open(), read(), write(), close(), ...
- Existem duas grandes categorias de arquivos especiais
 - ▶ de bloco: disco, fita
 - **de caracter**: teclado, mouse, impressora, rede
- Cada arquivo especial possui dois números de dispositivo
 - principal (major): identifica o driver
 - secundário (minor): identifica o dispositivo (dentre vários)

Exemplos de arquivos especiais

- Disco rígido SATA com duas partições
 - b indica dispositivo de bloco
 - número principal de dispositivo 8
 - os números secundários de dispositivo indicam o disco inteiro (sda, 0) ou cada partição (sda1, sda2)

```
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Ago 28 15:01 sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Ago 28 15:01 sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Ago 28 15:01 sda2
```

- Pseudoterminais (três janelas abertas em um emulador de terminal)
 - c indica dispositivo de caracter
 - número principal de dispositivo 136
 - os números secundários de dispositivo indicam cada janela

```
crw--w--- 1 rro tty 136, 0 Ago 28 15:01 /dev/pts/0
crw----- 1 rro tty 136, 1 Ago 28 15:01 /dev/pts/1
crw----- 1 rro tty 136, 2 Ago 28 15:01 /dev/pts/2
```

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Escalonamento de disco no Linux

- Funções do escalonador de disco
 - fundir requisições: quando uma requisição é recebida, o escalonador verifica se existe uma requisição adjacente; se houver, as duas requisições são combinadas em uma
 - ★ request coalescing
 - minimiza seeks
 - ordenar requisições: ordena as requisições com o propósito de minimizar o tempo de seek e evitar inanição
- Princípios gerais
 - cada dispositivo de bloco tem uma (ou várias) filas de requisições pendentes
 - cada dispositivo tem uma fila de despacho (dispatch), que contém as requisições enviadas ao dispositivo
 - ▶ um escalonador de disco manipula fila(s) de requisições pendentes para alimentar a fila de despacho
 - ★ em algoritmos simples, a fila de requisições pendentes e a fila de despacho são uma só

Escalonadores de disco no Linux

- Elevador do Linus
- Escalonador com deadlines
- Escalonador antecipatório
- Escalonador com enfileiramento completamente justo
- Escalonador noop
- O escalonador em uso no dispositivo DEV pode ser examinado ou modificado via /sys/block/DEV/queue/scheduler

Exemplo

\$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler noop deadline [cfq]

echo deadline >/sys/block/sda/queue/scheduler

O elevador do Linus

- Usado no kernel 2.4
- Realiza ordenação e fusão de requisições, da seguinte forma:
 - 1. Se uma requisição para um setor adjacente já se encontra na fila, a requisição existente e a nova são fundidas
 - ★ fusão pode ser recursiva, até um limite de blocos por requisição
 - 2. Se uma requisição na fila for suficientemente antiga, a nova requisição entra no final da fila
 - ★ tenta evitar inanição de requisições, mas não funciona muito bem
 - 3. Caso contrário, insere a requisição na fila seguindo o algoritmo do elevador

Inanição de requisições

- O elevador do Linus está sujeito a inanição
- Concentração de requisições em uma região do disco
- Escritas causando inanição de leituras
 - operações de escrita são geralmente assíncronas
 - ★ dados são copiados para um buffer no kernel antes de serem gravados no disco
 - ★ a aplicação não fica esperando o resultado
 - ★ leituras podem usar o buffer
 - operações de leitura são geralmente síncronas
 - aplicação fica bloqueada esperando os dados do disco
 - requisições de leitura tendem a ser encadeadas
 - ★ uma requisição precisa esperar a anterior
 - latência de leitura afeta mais perceptivelmente o desempenho do que latência de escrita



© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

69/76


© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

O escalonador com deadlines

- Introduzido no kernel 2.6
- Objetivo é reduzir os problemas de inanição do elevador do Linus
- Cada requisição possui um tempo de expiração
 - default: 500 ms para leituras, 5 s para escritas
- Mantém três filas de requisições
 - fila ordenada (como no elevador)
 - fila FIFO de leituras
 - fila FIFO de escritas
- Uma requisição é inserida na fila ordenada e no final da fila FIFO correspondente
- Geralmente, requisições são passadas da fila ordenada para a fila de despacho
 - se a requisição no início de uma das filas FIFO tiver expirado, ela é colocada na fila de despacho

O escalonador com deadlines



O escalonador antecipatório

- O escalonador com deadlines pode incorrer em seeks longos devido à expiração de requisições
 - > se o sistema está num ciclo de escritas em uma região do disco e uma requisição de leitura expira, é necessário levar o braço até a trilha da leitura e depois retornar para as escritas
 - se as requisições de leitura forem encadeadas, isso pode ocorrer diversas vezes
 - vazão global do sistema é prejudicada
- O escalonador antecipatório adiciona uma heurística para minimizar o problema
 - quando uma requisição de leitura é atendida, o escalonador espera um tempo (default: 6 ms) antes de retornar à ordem normal de atendimento
 - se outra requisição de leitura para uma região adjacente chegar durante o tempo de espera, ela é atendida imediatamente
- Requer estatísticas por processo para antecipação funcionar bem

Escalonador com enfileiramento completamente justo

- Completely fair queueing (CFQ)
- Cada processo tem uma fila de requisições pendentes
 - ▶ uma nova requisição é ordenada e fundida com as requisições pendentes do mesmo processo
- O escalonador atende as filas em round-robin
 - um número de requisições de um processo (default: 4) são atendidas, e depois o escalonador escolhe a fila de outro processo
- Cada processo obtém uma fatia justa do disco
- Escalonador default no kernel 2.6

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

© 2022 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC)

Gerência de E/S

Escalonador noop

- Noop → No operation
- Realiza apenas fusão de requisições adjacentes
- Usado em dispositivos de acesso realmente direto ($t_{seek} \rightarrow 0$)
 - pendrives e outros "discos" de estado sólido

Bibliografia Básica

Andrew S. Tanenbaum.

Sistemas Operacionais Modernos, 4ª Edição. Capítulos 5 e 10. Pearson Prentice Hall. 2016.

Carlos A. Maziero.

Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Capítulos 19 a 21.

Editora da UFPR, 2019.

http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=socm:start

Robert Love.

Linux Kernel Development, 3rd Edition. Capítulo 14.

Pearson, 2010. (Cópia local disponível no Moodle)