


Procédure de création VPN SSL (forti)

Activer le module VPN SSL

Pour commencer, nous allons donc aller dans « System », « Feature Visibility » et activer l'option « SSL-VPN » et valider avec le bouton « Apply ».



Configuration d'un VPN SSL Fortigate

Sommaire

- [Introduction](#)
- [Activer le module VPN SSL](#)
- [Configuration du VPN](#)
- [Configuration du portail](#)
- [Politique de filtrage](#)


Introduction

« Dans cet article, nous allons explorer en détail le processus de configuration d'un VPN SSL sur un pare-feu Fortigate. Nous aborderons les étapes nécessaires pour créer un tunnel sécurisé entre les utilisateurs distants et le réseau interne, en utilisant le protocole SSL pour garantir la confidentialité des communications. Nous verrons

également comment configurer les paramètres de sécurité et configurer les politiques de pare-feu appropriées pour contrôler l'accès aux ressources internes.

Activer le module VPN SSL

Pour commencer, nous allons donc aller dans « System », « Feature Visibility » et activer l'option « SSL-VPN » et valider avec le bouton « Apply ».



Configuration du VPN


Nous allons dans « VPN » puis « SSL-VPN Settings »

Nous devons mettre le « SSL-VPN Status » sur « Enable ».

Sélectionner l'interface d'écoute qui servira à se connecter au VPN dans le champ « Listen on Interface »

Choisir le port de vous souhaitez utiliser dans le champ « Listen on Interface »


Dans notre exemple nous utiliserons donc le certificat par défaut du Fortigate




Activer la redirection de HTTP vers le SSL en validant l'option « Reduction HTTP to SSL-VPN »

Dans « Address Range » vous pouvez garder le plan d'adresse du tunnel VPN ou le personnaliser avec « Specify custom IP ranges »

Vous avez la possibilité de renseigner vos DNS avec l'option « DNS Server »




Avec le bouton « Create New » nous allons créer un nouveau utilisateur.



Il faut cliquer sur le + pour ajouter l'utilisateur, la liste s'affiche à droite. Maintenant il faut faire « Create ».



Choisir « User » un nouveau menu d'affiche.



Dans le wizard ci-dessous nous allons donc pouvoir créer l'utilisateur.

Sélectionner « Local User » et faire « Next ».

Users/Groups Creation Wizard

1 User Type > 2 Login Credentials > 3 Contact Info > 4 Extra Info

Local User

Remote RADIUS User

Remote TACACS+ User

Remote LDAP User

FSSO

FortiNAC User

< Back Next Cancel

Renseigner le champ « Username » et « Password » et faire « Next ».

Users/Groups Creation Wizard

The interface displays a four-step wizard process at the top: 1. User Type (completed with a checkmark), 2. Login Credentials (active step, highlighted in green), 3. Contact Info, and 4. Extra Info. Below the steps, the 'Username' field contains the text 'mack' and the 'Password' field contains ten black dots. A red rectangular box highlights both the 'Username' and 'Password' input fields. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. At the bottom, there are three buttons: '< Back' (disabled), 'Next' (active, highlighted in green), and 'Cancel'.

Nous avons la possibilité d'activer l'authentification à deux facteurs. Pour cela il faut activer l'option « Two-factor Authentication » choisir « FortiToken », sélectionner un « Token » dans le menu déroulant et renseigner l'adresse mail associé et faire « Next »

Vous avez par défaut 2 licences pour le FortiToken.

Users/Groups Creation Wizard

✓ User Type > ✓ Login Credentials > **3 Contact Info**
4 Extra Info

☒ Two-factor Authentication

Authentication Type FortiToken Cloud **FortiToken**

Token

Email Address

SMS ☐

< Back **Next** Cancel

Activer l'utilisateur avec « Enabled » puis faire « Submit ».

Users/Groups Creation Wizard

✓ User Type > ✓ Login Credentials > ✓ Contact Info
4 Extra Info

User Account Status **Enabled** Disabled

User Group ☐

< Back **Submit** Cancel

Sélectionner l'utilisateur dans la liste et dans le menu déroulant « Portal » indiquer « tunnel-acces » puis faire « OK ».

New Authentication/Portal Mapping

Users/Groups

mack

+

Portal

tunnel-access

OK

Cancel

Close

Select Entries

QSearch

USER (2)

Local (2)

guest

mack

USER GROUP (1)

Guest-group


Nous sommes de nouveau sur la page « SSL-VPN Setting.

Nous avons bien l'utilisateur et le profil que nous avons choisi. Faire « Apply pour appliqué les paramètres.

+ Create New Edit Delete Send SSL-VPN Configuration	
Users/Groups	Portal
mack	tunnel-access
All Other Users/Groups	tunnel-access
2	


Apply

Configuration du portail



Dans cette section, configurer le « Split tunneling » en « Disabled » pour que tout le trafic passe obligatoirement par le tunnel.

Dans « Source IP Pools » il faut indiquer le plan d'adresse IP qui a été configuré précédemment dans le menu « SSL-VPN Settings ».




Ici nous avons la possibilité d'autoriser certaine action dans « Tunnel Mode Client Option ».

Il est également possible de vérifier la conformité du poste à l'aide des option « Host Check » qui va vérifier que le firewall et/ou l'antivirus de la machine est activé .

Nous avons également la possibilité de faire des restrictions sur le type d'OS dans l'option « Restrict to Specific OS Version ».


Valider la configuration avec le bouton « OK ».



Politique de filtrage

Il faut maintenant ouvrir les flux entrants et sortant pour les clients VPN.

Dans le menu « Policy & Objects » puis « Firewall Policy » et faire « Create new ».



Nous allons créer une règle pour autoriser les connexions VPN depuis l'extérieur vers le réseau interne « LAN ».

Il faut renseigner les champs suivants:

- Name
- Incoming interface
- Outgoing interface
- adresse source et utilisateur autoriser
- les services (ports) de destination
- Déactivation du NAT
- « Log allowed traffic » pour activer tous les logs
- « Enable this policy » pour activé la régler

Il est possible de mettre des profils de sécurité. nous verrons cela dans une autre article.

Vous pouvez valider avec « OK ».

FortiGate-61E

Dashboard

Network

Policy & Objects

Firewall Policy

Addresses

Internet Service Database

Services

Schedules

Virtual IPs

IP Pools

Protocol Options

Traffic Shaping

Security Profiles

VPN

User & Authentication

WiFi & Switch Controller

System

Security Fabric

Log & Report

Create New Policy

Name

Access VPN-SSL

Incoming interface

SSL-VPN tunnel interface (ssl.root)

Outgoing interface

LAN (internal)

Source

all

mack

Security posture tag

Destination

NET_192.168.10.0/24

Schedule

always

Service

ALL

Action

ACCEPT

DENY

Firewall/Network Options

NAT

Protocol options

default

Security Profiles

AntiVirus

Web filter

DNS filter

Application control

File filter

SSL inspection

no-inspection

Logging Options

Log allowed traffic

Security events

All sessions

Capture packets

Comments

Enable this policy

OK

Cancel

FortiNET

v7.4.3

Il ne reste plus qu'à installer le Forticlient sur vos machines et le configurer avec les informations de connexion.

Lors de la connexion il faudra renseigner le token, celui-ci vous sera envoyé par mail. Il faudra l'enregistrer dans l'application « FortiToken ».