# 2-01

# 物理层解决的问题:

- 1. 物理层要尽可能地屏蔽掉物理设备和传输媒体,通信手段的不同,使数据链路层感觉不 到这些差异,只考虑完成本层的协议和服务。
- 2. 给其服务用户(数据链路层)在一条物理的传输媒体上传送和接收比特流(一般为串行按顺序传输的比特流)的能力,为此,物理层应该解决物理连接的建立、维持和释放问题 3. 在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路。

# 物理层的主要特点:

- 4. 由于在 OSI 之前,许多物理规程或协议已经制定出来了,而且在数据通信领域中,这些物理规程已被许多商品化的设备所采用,加之,物理层协议涉及的范围广泛,所以至今没有按 OSI 的抽象模型制定一套新的物理层协议,而是沿用已存在的物理规程,将物理层确定为描述与传输媒体接口的机械、电气、功能和规程特性。
- 5. 由于物理连接的方式很多,传输媒体的种类也很多,因此,具体的物理协议相当复杂。

#### 2-05

# 接口的特性及内容如下:

1. 机械特性: 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等等

2. 电气特性: 指明接口电缆上各条线上出现的电压范围

3. 功能特性: 指明出现的各种电压代表的意义(0或者 1)

4. 过程特性: 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

### 2-09

В°

可解(系)=214128.3678
(3=3120×1092(叶(系)以1)
则是=1.1917 数程20%

#### 2-13

为什么要用信道复用技术:如果不复用信道就需要在每两个通信双方之间建立一个信道,但实际上这两个通信双方使用信道频率并不高,会造成资源浪费、信道利用率下降。如果使用信道复用技术,则可以通过共享信道、最大限度提高信道利用率,降低网络成本。

# 常用的信道复用技术:

- 1. 频分复用 FDM: 将这个带宽分为多份, 用户在分配到一定频带后, 在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- 2. 时分复用 TDM: 将时间划分为一段段等长的时分复用帧, 用户在不同时间占用同样的频带宽度。
- 3. 统计时分复用 STDM: 各用户有了数据就随时发往 集中器的输入缓存, 然后集中器按照 一定顺序 依次扫描用户是否输入, 把缓存中的输入数据放到 STDM 帧中, 没有数据的缓存就跳过去, 当一个帧的数据放满了才发送出去。
- 4. 波分复用 WDM: 光的频分复用, 使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
- 5. 码分复用 CDM:每个用户可以在同样的时间用同样的频带进行通信,但使用的是不同的码型。

### 2-16

A.(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)

B(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

C.(-1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1)

D.(-1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 + 1 - 1)

收到码片序列:S(-1+1-3+1-1-3+1+1) 问哪个站发送了数据? 发送的数据是1还是0?

S与A正交=(+1-1+3+1-1+3+1+1)/8=1 A发送了1

S与B正交=(+1-1-3-1-1-3+1-1)/8=-1 B发送了0

S与C正交=(+1+1+3+1-1-3-1-1)/8=0 С未发送数据

S与D正交=(+1+1+3-1+1+3+3-1)/8=1 D发送了1