Puntatori e allocazione dinamica

PASSAGGIO PER RIFERIMENTO: RIFLESSIONI


- Il passaggio per riferimento consente di superare i limiti della semantica per copia.
- Quando un parametro è passato per riferimento, la procedura (o funzione) riceve non una copia del valore del parametro attuale, ma un riferimento a esso.
- Nella corrispondente cella di memoria viene perciò inserito l'indirizzo della variabile che costituisce il parametro attuale, non il suo valore.

Gestire il passaggio per riferimento implica la capacità di accedere direttamente agli indirizzi delle variabili!

ACCESSO agli INDIRIZZI delle VARIABILI

Il C prevede meccanismi per:

- ricavare l'indirizzo di una variabile
 - operatore di estrazione di indirizzo: &
- dereferenziare un indirizzo di variabile, ossia "recuperare" la variabile dato il suo indirizzo.
 - operatore di dereferenziamento:



PUNTATORI

Un **puntatore** è il costrutto linguistico introdotto dal C (e da molti altri linguaggi) come forma di accesso alla macchina sottostante.

VARIABILI PUNTATORE (a un TIPO)

Un PUNTATORE (a T) è una variabile di tipo puntatore (a T) che può contenere l'indirizzo di una variabile (di tipo T).

```
<tipo> *
                   <nomeVariabile>
ESEMPIO
 int *p;
 int* p;
oppure
 typedef int* puntint;
 puntint
             p ;
```

PUNTATORI (cont.)

- Un puntatore è una variabile destinata a contenere l'indirizzo di un'altra variabile.
- Un puntatore *non può contenere un indirizzo qualunque*: esiste un vincolo di tipo.
- La sintassi traduce tale vincolo consentendo di definire non un "puntatore qualunque", ma un puntatore a un certo tipo T.

ESEMPIO

Da questo momento, *p e x sono due modi diversi di denotare *la stessa variabile*. Quindi si potrà, ad esempio, scrivere:

```
*p = 51; x--;
Il valore di *p alias x è ora 50.
```

Puntatori e allocazione dinamica

5

Operatore di deferenziamento "*"

Applicato ad una variabile puntatore fa riferimento all'oggetto puntato Esempio:

- N.B. Se pi è di tipo int *, allora *pi è di tipo int
- Non confondere le due occorrenze di "*":

"*" in una dichiarazione serve per dichiarare una variabile di tipo puntatore

```
Es.: int *pi;
```

"*" in una espressione è l'operatore di dereferenziamento

```
Es.: b = *pi;
```

Operatori di deferenziamento ed indirizzo

- hanno priorità più elevata degli operatori binari
- "*" è associativo a destra
 - Es.: **p è equivalente a * (*p)
- "&" può essere applicato solo ad una variabile
 - &a non è una variabile ⇒ "&" non è associativo
 - "*" e "&" sono uno l'inverso dell'altro
- data la dichiarazione int a;
 - *&a è un modo alternativo per denotare a (sono entrambi variabili)
- data la dichiarazione int *pi;
 - &*pi ha valore (un indirizzo) uguale al valore di pi
 - però: pi è una variabile

&*pi non lo è (ad esempio, non può essere usato a sinistra di "=")

Puntatori e allocazione dinamica

7

Inizializzazione di puntatori

- I puntatori (come tutte le altre variabili) devono essere inizializzati prima di poter essere usati
 - ⇒ E' un errore dereferenziare una variabile puntatore non inizializzata

```
Esempio:

int a;

int *pi;

A00E

A010

R010

A012

F802

pi

F802

F804

A012

F804

A012

F802

F804

A012

F804

A012

F804

A012

F802

F804

A012

F804

A012

F804

A012

F804

A012

F804

A012

F802

F804

A012

F804

A012

F802

F804

A012

F805

F806

A012

F807

A012

F808

A012

F808

F808

F808

A012

F808

F808

F808

A012

F808

F808

A012

F808

F808

A012

F808

F808

F808

A012

F808

F808

F808

F808

A012

F808

F808

F808

A012

F808

F808

F808

A012

F808

F808
```

Non sappiamo a cosa corrisponde questa cella di memoria!!!

⇒ la memoria può venire corrotta

PUNTATORI e COMPATIBILITA' DI TIPO

Un puntatore a T può contenere solo indirizzi di variabili di tipo T:

tipi di puntatori diversi sono incompatibili fra loro!

ESEMPIO

MOTIVO: l'informazione sul tipo *del puntatore* serve a dedurre il tipo *dell'oggetto puntato*, che è *indispensabile* per effettuare correttamente il dereferenziamento.

Puntatori e allocazione dinamica

9

Operazioni sui puntatori

Sui puntatori si possono effettuare diverse operazioni

di dereferenziamento

- Il valore della variabile intera i è ora lo stesso del valore dell'intero puntato da p
- di assegnamento

- N.B. p e q devono essere dello stesso tipo (altrimenti bisogna usare l'operatore di cast)
- Dopo l'assegnamento precedente, p punta allo stesso intero a cui punta q.
- di confronto

```
Esempio: if (p == q) \cdots
Esempio: if (p > q) \cdots
```

■ Ha senso? Finora no. Vedremo tra poco che ci sono situazioni in cui ha senso

Aritmetica dei puntatori

- Sui puntatori si possono anche effettuare operazioni aritmetiche, con opportune limitazioni
 - somma o sottrazione di un intero
 - sottrazione di un puntatore da un altro

Somma e sottrazione di un intero

Se p è un puntatore a tipo e il suo valore è un certo indirizzo ind, il significato di p+1 è il primo indirizzo utile dopo ind per l'accesso e la corretta memorizzazione di una variabile di tipo tipo

```
Esempio:

int *p, *q;

....

q = p+1;
```

 Se il valore di p è l'indirizzo 100, il valore di q dopo l'assegnamento è 104 (assumendo che un intero occupi 4 byte)

Puntatori e allocazione dinamica

11

Aritmetica dei puntatori

Quindi il valore calcolato in corrispondenza di un'operazione del tipo p+i dipende dal tipo di p (analogamente per un'operazione del tipo p-i)

```
Esempio:
                int *pi;
                *pi = 15;
               pi=pi+1; ⇒ pi punta al prossimo int (4 byte dopo)
                *pi = 20;
Esempio:
                double *pd;
                *pd = 12.2;
                pd = pd+3; \Rightarrow pd punta a 3 double dopo (24 byte dopo)
Esempio:
                char *pc;
                *pc = 'A';
               pc = pc - 5; \Rightarrow pc punta a 5 char prima (5 byte prima)
Si può anche scrivere:
                               pi++;
                               pd += 3;
```

pc -= 5;

Relazione fra vettori e puntatori

- In generale non sappiamo cosa contengono le celle di memoria adiacenti ad una data cella
 - L'unico caso in cui sappiamo quali sono le locazioni di memoria successive e cosa contengono è quando utilizziamo dei vettori
- In C il nome di un vettore è in realtà un puntatore, inizializzato all'indirizzo dell'elemento di indice 0

```
Esempio: int vet[10];
    vet e &vet[0] hanno lo stesso valore (un indirizzo)
    printf("%p %p", vet, &vet[0]); stampa 2 volte lo stesso indirizzo
```

Possiamo far puntare un puntatore al primo elemento di un vettore

Puntatori e allocazione dinamica

13

Accesso agli elementi di un vettore

```
Esempio:
                 int vet[5];
                 int *pi = vet;
                 *(pi + 3) = 28; pi+3 punta all'elemento di indice 3
                                            del vettore (il quarto elemento)
    ■ 3 viene detto offset (o scostamento) del puntatore
N.B. Servono le "()" perchè "*" ha priorità maggiore di "+"
    ■ Che cosa denota *pi + 3 ?
Osservazione:
                 equivale a
                                           equivale a
    &vet[3]
                                 pi+3
                                                            vet+3
    *&vet[3] equivale a
                                 * (pi+3) equivale a
                                                            * (vet+3)
Inoltre, *&vet[3] equivale a vet[3]
    ■ In C, vet [3] è semplicemente un modo alternativo di scrivere * (vet+3)
Notazioni per gli elementi di un vettore:
    ■ vet [3] .... notazione con puntatore e indice
    ■ * (vet+3) .... notazione con puntatore e offset
```

Accesso agli elementi di un vettore

Riassumendo, si può accedere agli elementi di un vettore nei modi seguenti:

Esempio:

```
int vet[5] = {11, 22, 33, 44, 55};
int *pi = vet;
int offset = 3;

vet[offset] = 88;
*(vet + offset) = 88;
pi[offset] = 88;
*(pi + offset) = 88;
```

■ A differenza di un normale puntatore, il nome di un vettore è un puntatore costante ⇒ il suo valore non può essere modificato!

```
int vet[10];
int *pi;
pi = vet; /* OK: pi assume l'indirizzo del primo elemento di vet */
pi++; /* OK: pi assume l'indirizzo del secondo elemento di vet */
vet++; /* NO: vet e' un puntatore costante! */
```

Puntatori e allocazione dinamica

15

Modi alternativi per percorrere un vettore

```
int a[LUNG] = { . . . . . . };
int i, *p=a;
```

■ I seguenti sono tutti modi equivalenti per stampare i valori di a

```
for (i=0; i<LUNG; i++)
    printf("%d", a[i]);
for (i=0; i<LUNG; i++)
    printf("%d", *(a+i));
for (p=a; p<a+LUNG; p++)
    printf("%d", *p);</pre>
```

Non è invece lecito un ciclo del tipo

perchè a non può essere modificato

Differenza fra puntatori

■ Il parallelo tra vettori e puntatori ci consente di capire il senso di un'operazione del tipo p-q dove p e q sono puntatori allo stesso tipo

Esempio:

```
int *p, *q;
int a[10]={0};
int x;
...
x=p-q;
```

- Il valore di x è il numero di interi compresi tra l'indirizzo p e l'indirizzo q
- Quindi se nel codice precedente . . . ci sono le istruzioni:

```
q = a;
p = &a[5];
```

■ il valore di x dopo l'assegnamento è 5

Puntatori e allocazione dinamica

17

PUNTATORI e STRUTTURE

Per le strutture, l'accesso all'indirizzo avviene nella maniera consueta.

ESEMPIO

```
typedef struct {
      char nome[20], cognome[20];
      int eta;} persona;

persona *pp;

persona p;

pp = &p;
```

Puntatori e allocazione dinamica

PUNTATORI e STRUTTURE

È quindi possibile accedere a un singolo membro di un puntatore p a struttura attraverso gli operatori di dereferenziamento:

```
(*p).membro
```

dove le parentesi sono necessarie perché la precedenza di . è superiore a quella di *

```
p->membro
```

ESEMPIO

```
++ pp->eta; /* incrementa il val. di età */
pp->nome[0] /* accede al primo carattere */
NOTA ++pp->eta = ++(pp->eta), in quanto la precedenza
di -> è superiore a quella di ++.
```

Puntatori e allocazione dinamica

19

DICHIARAZIONI STATICHE e VETTORI

- In C, le variabili fin qui viste devono essere dichiarate staticamente, ossia la loro esistenza e il loro nome devono essere previsti a priori.
- Mentre per le variabili di tipo scalare ciò non costituisce di norma un problema, può esserlo per variabili di tipo vettore.
- Infatti, in C la dimensione di un vettore deve essere dichiarata come costante nota a priori:

```
int v[4];
char nome[20];
```

• Ciò rappresenta un limite in quei casi in cui è impossibile sapere a priori la quantità di dati in ingresso.

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA

PIU' IN GENERALE per superare la rigidità della dichiarazione statica, occorre un modo per "chiedere al sistema nuova memoria" *al bisogno*.

Questo è possibile grazie al concetto di allocazione dinamica!

Come molti altri linguaggi, anche il C consente di "chiedere nuova memoria" *al momento del bisogno*, tramite una *primitiva di sistema*:

La funzione malloc():

- chiede al sistema di allocare un'area di memoria della dimensione specificata
- restituisce l'indirizzo dell'area di memoria allocata
- Se l'allocazione non è stata possibile, malloc() restituisce un **puntatore NULL (0)**, *che segnala l'errore*.

Puntatori e allocazione dinamica

21

22

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA

Problema: Leggere e memorizzare N elementi interi positivi, ed in seguito calcolarne il massimo

```
Soluzione con vettori (l)
#include <stdio.h>
#define DIM 10
main()
{
   int a[DIM], i, max;
   for (i = 0; i < DIM; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
   max = a[0];
   for (i = 1; i < DIM; i++)
        if (a[i] > max) max = a[i];
   printf("%d", max);
}
```

Limiti: il numero di interi in input deve essere pari al valore di DIM

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA

Problema: Leggere e memorizzare N elementi interi positivi, ed in seguito calcolarne il massimo

```
Soluzione con vettori (II)
#include <stdio.h>
#define DIM 1000
main()
{
   int a[DIM], i=0, max;
   scanf("%d", &a[0]); i++;
   while ((i < DIM) || (a[i-1]<=0)){
       scanf("%d", &a[i]);i++;
   }
   max = a[0];
   for (j = 1; j < i; j++)
       if (a[j] > max) max = a[j];
   printf("%d", max);
}
```

Limiti: il numero di interi in input deve essere minore od uguale al valore di DIM

Puntatori e allocazione dinamica

23

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA

Problema: Leggere e memorizzare N elementi interi positivi, ed in seguito calcolarne il massimo



Limiti: nessun limite, se non quello della memoria del computer

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA (cont.)

Nel codice del programma C occorre quindi:

- specificare la dimensione dell'area desiderata (in byte)
- mettere in un puntatore l'indirizzo restituito da malloc ()

Inoltre, poiché malloc () restituisce *un puro indirizzo*, senza informazioni di tipo, **è indispensabile un cast** per "etichettare" l'area di memoria come contenente dati di un certo tipo.

ESEMPIO

Ad esempio, per allocare spazio per cinque interi:

```
int *p;
p = (int*) malloc (5*sizeof(int));
```

NOTA

Per specificare la dimensione, è opportuno *non inserire mai valori numerici direttamente*, ma utilizzare invece l'apposito **operatore** sizeof().

Puntatori e allocazione dinamica

25

Funzione "sizeof"

- La funzione sizeof restituisce l'occupazione in memoria in byte di una variabile o di un tipo.
 - Può essere applicata anche ad un tipo puntatore
 - Tutti i puntatori sono indirizzi ⇒ occupano lo spazio di memoria di un indirizzo
 - L'oggetto puntato ha invece la dimensione del tipo puntato

Esempio:

```
char *pc;
int *pi;
double *pd;
printf("%d %d %d ", sizeof(pc), sizeof(pi), sizeof(pd));
printf("%d %d %d\n", sizeof(char *), sizeof(int *), sizeof(double *));
printf("%d %d %d ", sizeof(*pc), sizeof(*pi), sizeof(*pd));
printf("%d %d %d\n", sizeof(char), sizeof(int), sizeof(double));
```

```
4 4 4 4 4 4
1 2 8 1 2 8
```

Puntatori e allocazione dinamica

26

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA (cont.)

Attraverso l'istruzione

```
p = (<type>*) malloc(N*sizeof(<type>));

si ottiene un vettore dinamico di
N elementi di tipo <type>!
```

- L'area di memoria allocata è usabile tramite il puntatore.
 Le due notazioni equivalenti sono:
 - o tramite la notazione *p
 - o tramite la notazione p [i]

Puntatori e allocazione dinamica

27

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA (cont.)

 Nel caso in cui N=1, si alloca spazio per una singola variabile.

```
int *p = (int*) malloc (sizeof(int));
```

 Quando non è più necessaria, l'area allocata dovrà essere esplicitamente liberata tramite la funzione free () della libreria stdlib.h:

```
free(p);
```

ALLOCAZIONE DINAMICA DELLA MEMORIA e STRUTTURE

 L'allocazione dinamica di una variabile di tipo struttura avviene nel modo consueto.

ESEMPIO

```
Dato typedef struct {
    char nome[20], cognome[20];
    int eta;
    long stipendio;} persona;
```

All'interno di una qualsiasi funzione posso allocare dinamicamente un vettore di tipo persona

```
persona *p;
p = (persona*) malloc (2*sizeof(persona));
```

 L'area allocata è utilizzabile tramite uno degli operatori di dereferenziamento (*, [] o, ->)

Puntatori e allocazione dinamica

29


Esempio 1

Mostrare la differenza fra un vettore di interi *definito staticamente* e un vettore di interi *allocato dinamicamente*.

Puntatori e allocazione dinamica

L'area Heap

- La memoria allocata dinamicamente viene allocata in un'apposita area, distinta da tutte le altre fin qui viste: l'area heap.
- La memoria allocata nello heap con malloc() resta riservata fino a che non viene esplicitamente deallocata con free().
- In particolare, un'area allocata dentro a una funzione sopravvive alla funzione che l'ha allocata, ed è disponibile in tutto il programma (fino a quando non viene distrutta).



Puntatori e allocazione dinamica

31

Esempio 2

Scrivere una funzione che inserisce in un vettore un numero n (non fissato a priori) di valori e restituisca al main il puntatore al vettore creato e la sua dimensione.

L'INTESTAZIONE DELLA FUNZIONE

La funzione può restituire il vettore creato *come risultato* e la dimensione come parametro passato per riferimento.

```
int* creaVett(int* pnum);
```

L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONE

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int* creaVett(int* pnum) {
  int i;
  int *v;

printf("Quanti valori? ");
  scanf("%d", pnum);
  v = (int*) malloc(*pnum * sizeof(int));
  for (i=0; i< *pnum; i++) {
     printf("v[%d] = ", i);
     scanf("%d", v+i); }
  return v; }</pre>
```

Puntatori e allocazione dinamica

32

Esempio 3

Scrivere una procedura per visualizzare un vettore di interi e aggiungerla al main () in modo da vedere il vettore creato.

L'INTESTAZIONE DELLA FUNZIONE

```
void mostraVett(int* v, int dim);
```

L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONE


Puntatori e allocazione dinamica

33

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA (matrice bidimensionale)

Problema: Allocare correttamente una matrice bidimensionale

- Una matrice bidimensionale può essere vista come un vettore di vettori
 - in altre parole, come un vettore di puntatori, che puntano ognuno ad un vettore



Puntatori e allocazione dinamica

ALLOCAZIONE DINAMICA della MEMORIA (matrice bidimensionale)

Problema: Allocare correttamente una matrice bidimensionale

- Una matrice bidimensionale può essere vista come un vettore di vettori
 - in altre parole, come un vettore di puntatori, che puntano ognuno ad un vettore

Puntatori e allocazione dinamica

35