

사탐 한국지리 · 국토 인식과 지도 · 개념요약

사탐 · 한국지리 · 국토 인식과 지도 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 국토관의 변천 — '어떤 시선으로 국토를 보았는가'

핵심 논지: 국토 인식은 **자연에 대한 인간의 태도 변화**와 맞물려 진화했다. 시대별 국토관을 '풍수·유교·실학·근대'라는 사상적 배경과 연결해 이해해야 자료 해석형 문항을 뚫는다.

국토관	배경·특징	대표 사례
풍수지리적 국토관	배산임수·명당 사상, 국토를 유기적 생명체로 인식(地氣). 도읍·묘지·촌락 입지 결정	도참사상, 한양 정도(定都)
유교적 국토관	중화사상 영향, 자연을 도덕적 수양의 대상으로. 관념적·중국 중심 세계관	혼일강리역대국도지도(중국 과대 표현)
실학적 국토관	국토를 실증적·경험적으로 파악. 국방·경제 실용 목적, 지리지·지도 편찬 활발	택리지, 대동여지도, 동국지도
생태·환경 국토관	현대. 지속가능성·환경 수용력 중시, 개발과 보전의 조화	국토종합계획, 환경영향평가

함정 주의: '자연과 인간의 조화'는 풍수·생태 국토관 모두에서 등장하나, **풍수는 지기(地氣)라는 관념적 원리**, **생태는 환경 수용력·과학적 지속가능성**이 근거라는 점이 결정적으로 다르다.

2. 고문헌·고지도 — 자료 판별의 결정적 단서

자료	핵심 특징(변별 포인트)
혼일강리역대국도지도(1402)	현존 동양 최고(最古) 세계지도 . 중국 과대·유럽/아프리카 포함, 조선 상대적 크게. 중화적 세계관
천하도	조선 중기 이후 민간 관념도 . 원형, 중앙에 중국, 상상의 국가·지명 다수. 도교적 세계관
동국지도(정상기)	백리척(百里尺) 최초 사용 → 축척 개념 도입, 정확성 향상
대동여지도(김정호, 1861)	목판본 (대량 인쇄), 분첩절첩식 (22첩), 10리마다 방점 , 기호(지도표) 사용. 산줄기(연속)·물줄기 구분, 도로 직선

지리지 이원 구분(빈출):

- ▶**관찬(국가) 지리지** — 세종실록지리지, 신증동국여지승람: **백과사전식 나열**(항목별 통치자료), 국가 통치 목적.
- ▶**사찬(개인) 지리지** — 이중한 **택리지**: **설명·서술식**, 가거지(可居地) 조건 = **지리·생리·인심·산수**. 주관적 해석·비판 포함.

3. 대동여지도 — 계산·해석 통합

축척 계산의 핵심: 방점 사이 = 10리. 조선시대 **1리 ≈ 0.4km**로 환산(문항에서 제시된 값 우선). 두 지점 간 방점 개수로 실거리 산출.

$$\text{실거리} = (\text{방점 구간 수}) \times 10\text{리} \times (1\text{리의 km값})$$

한계: 목판 특성상 등고선(정확한 해발고도) 없음 → 산줄기의 **연속·굵기**로 험준함만 표현. 하천은 배 운항 가능 여부를 단선·쌍선으로 구분.

4. 지도의 종류·축척·도법

구분	내용
대축척 지도	분모 작음(예 1 : 25,000). 좁은 지역 상세 . 등고선 간격 조밀
소축척 지도	분모 큼(예 1 : 250,000). 넓은 지역 개략
통계지도	점묘도·등치선도·단계구분도·도형표현도·유선도 — 자료 성격에 맞는 표현법 선택 이 핵심

등고선 판독 원리: 간격 좁으면 급경사, 넓으면 완경사. 계곡선은 등고선이 **높은 쪽으로 볼록(V자)**, 능선은 **낮은 쪽으로 볼록**. 실제 지표 거리는 축척뿐 아니라 **경사(사면 길이)**도 반영해야 함 → $\text{사면거리} = \sqrt{(\text{수평거리})^2 + (\text{고도차})^2}$.

5. 위치의 표현 — 수리적·지리적·관계적

위치	내용
수리적 위치	위도·경도. 우리나라 위도 33°~43°N(기후·계절), 경도 124°~132°E(시간·표준시 135°E)
지리적 위치	지형지물 기준. 반도국·유라시아 동안·태평양 접합
관계적(상대적) 위치	주변국과의 정치·경제 관계 → 시대에 따라 가변 . 대륙-해양 교량, 지정학적 요충

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com