3 分配器 allocators

1 C++ 内存配置操作和释放操作

```
1 class F00{};
2 F00 *pf = new F00;
3 delete pf;
```

对于上述代码, 其在底层执行内容为:

line 2: new操作,首先调用::operator new分配内存 (2)调用Foo::Foo() 构造对象内容; ::operator new底层调用malloc分配内存。

line 3:delete操作,首先调用Foo::~Foo()将对象析构 (2)调用::operator delete释放内存; ::operator delete底 层调用free释放内存。

出于分工的考量, STL 的allocators决定将这两个阶段分开。分别用 4 个函数来实现:

1. 内存的配置: alloc::allocate();

2. 对象的构造: ::construct();

3. 对象的析构: ::destroy();

4. 内存的释放: alloc::deallocate();

2 construct()和destroy()

construct()和destroy()主要负责对象的构造与析构。

construct()的源码为:

destory()的源码为:

```
1 template <class T>
2 inline void destroy(T* pointer) {
```

```
pointer->~T();
                                                 //只是做了一层包装,将指针所指的对象析
3
   构---通过直接调用类的析构函数
4
   }
5
6
   template <class ForwardIterator>
                                                //destory的泛化版,接受两个迭代器为参数
   inline void destroy(ForwardIterator first, ForwardIterator last) {
7
8
     __destroy(first, last, value_type(first)); //调用内置的
    __destory(),value_type()萃取迭代器所指元素的型别
9
10
    template <class ForwardIterator, class T>
11
   inline void __destroy(ForwardIterator first, ForwardIterator last, T*) {
12
    typedef typename __type_traits<T>::has_trivial_destructor trivial_destructor;
13
14
     __destroy_aux(first, last, trivial_destructor()); //trival_destructor()相
    当于用来判断迭代器所指型别是否有 trival destructor
   }
15
16
17
18
   template <class ForwardIterator>
19
   inline void
                                                          //如果无 trival
   destructor , 那就要调用destroy()函数对两个迭代器之间的对象元素进行一个个析构
   __destroy_aux(ForwardIterator first, ForwardIterator last, __false_type) {
20
     for ( ; first < last; ++first)</pre>
21
       destroy(&*first);
22
23
24
25
   template <class ForwardIterator>
                                                      //如果有 trival destructor
    ,则什么也不用做。这更省时间
   inline void __destroy_aux(ForwardIterator, ForwardIterator, __true_type) {}
26
27
   inline void destroy(char*, char*) {}
                                             //针对 char * 的特化版
28
   inline void destroy(wchar_t*, wchar_t*) {} //针对 wchar_t*的特化版
29
```

construct()比较好理解,就是直接调用new操作。

destory()的话就比较复杂,主要在于其有很多的特化版本(泛化、特化、偏特化可以百度了解),主要有以下版本:

1. 泛化版本 __destroy() (ForwardIterator, ForwardIterator):

根据是否是trival destructor (无关痛痒的析构函数) 来进行选择

- 1.1 特化版本(false): __destroy_aux(ForwardIterator first, ForwardIterator last, __false_type),即for循环一个个调用析构函数来析构。
- 1.2 特化版本(true): __destroy_aux(ForwardIterator, ForwardIterator, __true_type) {},无关痛痒,什么都不做
- 2. 特化版本: (T*) 对于传入一个对象的指针,直接调用析构函数
- 3. 特化版本: (char *, char *) char*型, 什么都不做
- 4. 特化版本: (wchar_t *,wchar_t *) wchar_t *型, 什么都不做

有这么多特化版本的原因还是因为trival destructor,对于trival destructor执行和不执行都一样,因此去执行那些trival destructor是很吃力不讨好的。

3 allocate()和deallocate()

allocate()和deallocate()主要负责与内存分配与释放相关的动作。

在STL源码中, allocate转调用::operator new实现, deallocate转调用::operator delete实现。

调用链路可理解为:

调用allocate分配内存->调用::operator new分配内存->调用malloc分配内存

调用deallocate释放内存->调用::operator delete释放内存->调用free释放内存

SGI对空间的配置和释放的设计哲学为:

- 1. 向 system heap 要求空间
- 2. 考虑多线程状态
- 3. 考虑内存不足时的应变措施
- 4. 考虑过多"小型区块"可能造成的内存碎片问题。

考虑到小型区块会导致内存破碎问题,SGISTL设计了一个双层级配置器。

其代码如下:

```
1 # ifdef __USE_MALLOC
2 typedef __malloc_alloc_template<0> malloc_alloc;
3 typedef malloc_alloc alloc; //使用第一级配置器
4 # else
5 typedef __default_alloc_template<__NODE_ALLOCATOR_THREADS, 0> alloc; // 使用第二级配置器
6 # endif
```

因为SGI使用了双层级配置器,因此需要对外提供一个接口,从而符合标准:

```
template<class T, class Alloc>
 1
 2
    class simple_alloc {
 3
 4
    public:
 5
        static T *allocate(size_t n)
                    { return 0 == n? 0 : (T*) Alloc::allocate(n * sizeof (T)); }
 6
        static T *allocate(void)
 7
                    { return (T*) Alloc::allocate(sizeof (T)); }
8
9
        static void deallocate(T *p, size_t n)
                    { if (0 != n) Alloc::deallocate(p, n * sizeof (T)); }
10
        static void deallocate(T *p)
11
12
                    { Alloc::deallocate(p, sizeof (T)); }
13 | };
```

对于足够大和足够小的定义决定了应该使用哪一级配置器,对于SGI STL而言,小于等于128bytes视为足够小。当配置区块超过 128 bytes时,调用第一级配置器。当配置区块小于 128 bytes时,采取第二级配置器。

第一层配置器直接使用malloc()和free()。

第二层配置器则使用 memory pool 的方式。

3.1 第一级配置器

```
//以下是第一级配置器
 1
2
   template <int inst>
3
   class __malloc_alloc_template {
4
5
   private:
6
7
   //以下函数用来处理内存不足的情况
8
   static void *oom_malloc(size_t);
9
10
   static void *oom_realloc(void *, size_t);
11
12
   static void (* __malloc_alloc_oom_handler)();
13
14
   public:
15
16
   static void * allocate(size_t n)
17
       void *result = malloc(n);
                                                  //第一级配置器、直接使用malloc()
18
19
       //如果内存不足,则调用内存不足处理函数oom_alloc()来申请内存
20
       if (0 == result) result = oom_malloc(n);
21
       return result:
   }
22
23
24
   static void deallocate(void *p, size_t /* n */)
25
   {
       free(p);
                          //第一级配置器直接使用 free()
26
```

```
27 }
28
29
   static void * reallocate(void *p, size_t /* old_sz */, size_t new_sz)
30
       void * result = realloc(p, new_sz);
31
                                                    //第一级配置器直接使用realloc()
       //当内存不足时,则调用内存不足处理函数oom_realloc()来申请内存
32
33
       if (0 == result) result = oom_realloc(p, new_sz);
34
       return result;
35
    }
36
37
    //设置自定义的out-of-memory handle就像set new handle()函数
    static void (* set_malloc_handler(void (*f)()))()
38
39
40
       void (* old)() = __malloc_alloc_oom_handler;
41
       __malloc_alloc_oom_handler = f;
       return(old);
42
   }
43
44
   };
45
46
   template <int inst>
47
    void (* __malloc_alloc_template<inst>::__malloc_alloc_oom_handler)() = 0;
                                                                            //内存
    处理函数指针为空,等待客户端赋值
48
49
   template <int inst>
50
   void * __malloc_alloc_template<inst>::oom_malloc(size_t n)
51
52
       void (* my_malloc_handler)();
       void *result;
53
54
      for (;;) {
55
                                                                   //不断尝试释放、
    配置、再释放、再配置
           my_malloc_handler = __malloc_alloc_oom_handler;
56
                                                                   //设定自己的
    oom(out of memory)处理函数
57
           if (0 == my_malloc_handler) { __THROW_BAD_ALLOC; }
                                                                   //如果没有设定自
    己的oom处理函数,毫不客气的抛出异常
           (*my_malloc_handler)();
                                                                   //设定了就调用oom
58
    处理函数
59
           result = malloc(n);
                                                                   //再次尝试申请
           if (result) return(result);
60
61
       }
62
63
64
    template <int inst>
   void * __malloc_alloc_template<inst>::oom_realloc(void *p, size_t n)
65
66
67
       void (* my_malloc_handler)();
       void *result;
68
69
70
       for (;;) {
71
           my_malloc_handler = __malloc_alloc_oom_handler;
72
           if (0 == my_malloc_handler) { __THROW_BAD_ALLOC; } //如果自己没有定义oom处
    理函数,则编译器毫不客气的抛出异常
```

```
73 (*my_malloc_handler)(); //执行自定义的oom处理
函数

74 result = realloc(p, n); //重新分配空间
75 if (result) return(result); //如果分配到了,返回指
向内存的指针

76 }

77 }
```

上述代码的流程为:

- 1. 通过allocate()申请内存,通过deallocate()来释放内存,通过reallocate()重新分配内存。
- 2. 当allocate()或reallocate()分配内存不足时会调用oom_malloc()或oom_remalloc()来处理。
- 3. 当oom_malloc()或 oom_remalloc()还是没能分配到申请的内存时,会转入以下两步中的一步:
 - 3.1 调用用户自定义的内存分配不足处理函数(这个函数通过set_malloc_handler()来设定),然后继续申请内存。
 - 3.2 如果用户未定义内存分配不足处理函数,程序就会抛出bad_alloc异常或利用exit(1)终止程序。

3.2 第二级配置器

在第二级配置器中,SGI 第二层配置器定义了一个 free-lists,这个free-list是一个数组,各自管理大小分别为8,16,24,32,40....128bytes的小额区块。

free-list节点结构为:

```
union obj{
union obj * free_list_link;
char client_date[1];
};
```


第二级配置器的部分实现源码如下:

```
template <bool threads, int inst>
 2
    class __default_alloc_template {
 3
 4
   private:
 5
    // Really we should use static const int x = N
 6
     // instead of enum \{x = N\}, but few compilers accept the former.
 7
   # ifndef __SUNPRO_CC
        enum {__ALIGN = 8}; //小型区块上调边界
 8
        enum {__MAX_BYTES = 128}; // 小型区块的上界
9
        enum {__NFREELISTS = __MAX_BYTES/__ALIGN}; // free-list的节点个数
10
   # endif
11
12
    // 将bytes上调至8的倍数
13
     static size_t ROUND_UP(size_t bytes) {
            return (((bytes) + __ALIGN-1) & ~(__ALIGN - 1));
14
15
      }
    __PRIVATE:
16
17
      union obj {
```

```
union obj * free_list_link;
18
19
            char client_data[1]; /* The client sees this.
20
      };
21
    private:
22
        //16个free-list
        static obj * __VOLATILE free_list[__NFREELISTS];
23
24
        //根据大小计算该用哪个区块, 32->3
25
        static size_t FREELIST_INDEX(size_t bytes) {
            return (((bytes) + __ALIGN-1)/__ALIGN - 1);
26
27
      }
28
29
      // Returns an object of size n, and optionally adds to size n free list.
30
      static void *refill(size_t n);
31
      // Allocates a chunk for nobjs of size "size". nobjs may be reduced
32
      // if it is inconvenient to allocate the requested number.
33
      static char *chunk_alloc(size_t size, int &nobjs);
34
35
      // Chunk allocation state.
36
      static char *start_free; //内存池起始位置, 只在chunk_alloc()中变化。
37
      static char *end_free; //内存池结束位置,只在chunk_alloc()中变化。
38
      static size_t heap_size;
39
40
    public:
41
42
      /* n must be > 0
43
      static void * allocate(size_t n)
44
45
        obj * __VOLATILE * my_free_list;
        obj * __RESTRICT result;
46
47
        if (n > (size_t) __MAX_BYTES) {
48
49
            return(malloc alloc::allocate(n));
50
51
        my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
        // Acquire the lock here with a constructor call.
52
53
        // This ensures that it is released in exit or during stack
54
        // unwinding.
            ifndef _NOTHREADS
55
56
            /*REFERENCED*/
57
            lock lock_instance;
58
            endif
59
        result = *my_free_list;
60
        if (result == 0) {
            void *r = refill(ROUND_UP(n));
61
62
            return r;
63
        }
        *my_free_list = result -> free_list_link;
64
65
        return (result);
66
      };
67
68
      /* p may not be 0 */
69
      static void deallocate(void *p, size_t n)
```

```
70
71
        obj *q = (obj *)p;
72
        obj * __VOLATILE * my_free_list;
73
        if (n > (size_t) __MAX_BYTES) {
74
75
            malloc_alloc::deallocate(p, n);
76
            return;
77
        }
78
        my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
79
        // acquire lock
            ifndef _NOTHREADS
80
81
            /*REFERENCED*/
82
            lock lock_instance;
            endif /* _NOTHREADS */
83
84
        q -> free_list_link = *my_free_list;
        *my_free_list = q;
85
        // lock is released here
86
87
88
      static void * reallocate(void *p, size_t old_sz, size_t new_sz);
89
90
91
    } ;
92
```

第二级配置器的结构:



3.2.1 allocate()

allocate()的源码:

```
static void * allocate(size_t n)
 1
 2
 3
        obj * __VOLATILE * my_free_list;
        obj * __RESTRICT result;
 4
 5
        //要申请的空间大于128bytes就调用第一级配置
 6
 7
        if (n > (size_t) __MAX_BYTES) {
            return(malloc_alloc::allocate(n));
 8
 9
        //寻找 16 个free lists中恰当的一个
10
        my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
11
12
        result = *my_free_list;
        if (result == 0) {
13
14
            //没找到可用的free list, 准备新填充free list
15
            void *r = refill(ROUND_UP(n));
16
            return r;
17
        }
18
        *my_free_list = result -> free_list_link;
19
        return (result);
20 };
```

ROUND_UP函数源码如下,其作用为:将要申请的内存字节数上调为8的倍数。

```
1 | static size_t ROUND_UP(size_t bytes) {
2     return (((bytes) + __ALIGN-1) & ~(__ALIGN - 1));
3 | }
```

refill函数源码如下,其作用为:向内存池申请20块大小为n的一大块内存,将其挂在free-list上,并返回之。这个refill函数如allocate中所描述,就是在没找到可用的free-list时使用的,即我想要一块大小为32bytes的内存,然而发现没有了,此时就调用refill,去申请20个32bytes的内存以供使用。

```
1 /* Returns an object of size n, and optionally adds to size n free list.*/
 2
    /* We assume that n is properly aligned.
                                                                              */
 3
    /* We hold the allocation lock.
                                                                              */
 4
    template <bool threads, int inst>
    void* __default_alloc_template<threads, inst>::refill(size_t n)
 6
    {
 7
        int nobjs = 20;
 8
        char * chunk = chunk_alloc(n, nobjs);
 9
        obj * __VOLATILE * my_free_list;
10
        obj * result;
        obj * current_obj, * next_obj;
11
12
        int i;
13
14
        if (1 == nobjs) return(chunk);
15
        my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
```

```
16
17
        /* Build free list in chunk */
18
          result = (obj *)chunk;
          *my_free_list = next_obj = (obj *)(chunk + n);
19
          for (i = 1; ; i++) {
20
            current_obj = next_obj;
21
22
            next_obj = (obj *)((char *)next_obj + n);
23
            if (nobjs - 1 == i) {
                 current_obj -> free_list_link = 0;
24
25
                break;
            } else {
26
27
                 current_obj -> free_list_link = next_obj;
28
            }
          }
29
30
        return(result);
   }
31
```

3.2.2 deallocate()

deallocate()的实现则较为简单,等同于一个链表插入操作,源码如下:

```
1
   static void deallocate(void *p, size_t n)
2
   {
3
       obj *q = (obj *)p;
4
       obj * __VOLATILE * my_free_list;
5
       //如果要释放的字节数大于128,则调第一级配置器
6
7
       if (n > (size_t) __MAX_BYTES) {
8
           malloc_alloc::deallocate(p, n);
9
           return;
       }
10
11
       //寻找对应的位置
       my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
12
13
       //以下两步将待释放的块加到链表上
14
       q -> free_list_link = *my_free_list;
       *my_free_list = q;
15
16 }
```

参考文献:

[1] 侯捷.STL源码剖析[M].武汉: 华中科技大学出版社, 2002.6: 43-69.

[2] https://www.cnblogs.com/zhuwbox/p/3699977.html