


Symulacje komputerowe w fizyce




tomasz.szawello@fuw.edu.pl fuw.edu.pl/~tszawello/sym2022 pok. 4.45

Konsultacje: poniedziałek 11.15-13.00







W poprzednim sezonie...

- rozwiązywanie równań Newtona: algorytmy gorsze i lepsze
- dobry algorytm oddaje "fizykę" problemu
- cechy dynamiki hamiltonowskiej: odwracalność, zachowanie objętości przestrzeni fazowej
- algorytm Verleta, Żabka...

⇒ Dynamika molekularna



Jak wycisnąć coś użytecznego z danych dynamiki molekularnej...

...czyli krótki kurs mechaniki statystycznej


Demon Laplace'a

Symulacja daje nam położenia i pędy wszystkich cząstek...

...co realizuje laplace'owską wizję istoty,

"która w danym momencie znałaby wszystkie siły działające w przyrodzie i wzajemne położenia składających się na nią bytów..."

Pierre-Simon, Marquis de Laplace (1749-1827)



Czy naprawdę potrzebujemy tych wszystkich danych?

Nie!

Nie!

Zwykle zadowalamy się takimi wielkościami jak:

- energia,
- temperatura,
- ciśnienie,
- ciepło właściwe,
- współczynnik dyfuzji,
- współczynnik przewodnictwa cieplnego,



czyli własnościami makroskopowymi!

Kupując kefir nie musimy sprawdzać położeń wszystkich atomów!

Od mikro do makro

Symulacja komputerowa




Informacja mikroskopowa (położenia i prędkości)



Mechanika statystyczna


Własności makroskopowe (ciśnienie, temperatura...)

(Bardzo) krótki kurs mechaniki statystycznej



Skale czasowe





prędkość v

System zmienia konfigurację w skali czasu


$$\tau \sim L / v$$

Dla t >> τ obserwujemy uśredniony efekt milionów następujących po sobie mikrostanów, wyniki pomiarów makroskopowych są średnimi po mikrostanach.

Od mikro do makro (2)

Zespół

- Własności makro takie same
- Własności mikro różne
- Każdy mikrostan występuje z pewnym prawdopodobieństwem (danym przez odpowiednią funkcje rozkładu – P)




Średnia (po zespole) wielkości D:

$$< D > = \sum_{i} P_{i} D_{i}$$

Przykład: cztery cząstki


Cztery cząstki, każda może być na dole lub na górze



16 mikrostanów


5 makrostanów

Makrostany



W układzie makroskopowym (np. szklanka wody z N = 10^{25} cząsteczek!) przeważająca liczba mikrostanów realizuje ustawienie niewiele różniące się od jednorodnego (50% / 50%). Ułamek ustawień skrajnych (0% / 100%) lub (100% / 0%) jest astronomicznie mały (~1/2^N).

Nieodwracalność



Podstawowe założenie fizyki statystycznej W układzie izolowanym w stanie równowagi wszystkie mikrostany są równie prawdopodobne.

Entropia




$$S = k \log \Omega$$


Ω – liczba mikrostanów odpowiadających danemu makrostanowi

Druga zasada


W układzie izolowanym spontaniczne procesy przebiegają tak, że liczba dozwolonych mikrostanów (a więc i entropia) wzrasta, osiągając maksimum w stanie równowagi.












Dwa układy wymieniające energię



całkowita liczba stanów:

$$\Omega(E_1, E_2) = \Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2)$$

$$S(E_1, E_2) = S_1(E_1) + S_2(E_2)$$

Maksymalizacja entropii

$$0 = \left(\frac{\partial S(E_1, E_2)}{\partial E_1}\right)_{N,V,E} = \left(\frac{\partial S_1(E_1)}{\partial E_1}\right)_{N_1,V_1} + \left(\frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E_1}\right)_{N_2,V_2}$$
w równowadze

$$\delta E_1 = -\delta E_2$$

$$\left(\frac{\partial S_1(E_1)}{\partial E_1}\right)_{N_1,V_1} = \left(\frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E_2}\right)_{N_2,V_2}$$

Temperatura

warunek równowagi termicznej:

$$\left(\frac{\partial S_1(E_1)}{\partial E_1}\right)_{N_1,V_1} = \left(\frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E_2}\right)_{N_2,V_2}$$

"statystyczna" definicja temperatury:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V}$$

Kontakt z termostatem



prawdopodobieństwo wystąpienia mikrostanu małego układu o energii E_r :

$$P(E_r) = \frac{1}{Z} \Omega_B(E - E_r)$$

stała normalizacyjna

liczba mikrostanów termostatu

Kontakt z termostatem (2)

 E_r $E-E_r$

Zakładając, że termostat jest o wiele większy niż układ:

$$\log \Omega_{B} (E - E_{r}) \approx \log \Omega_{B} (E) - E_{r} \frac{\partial \log \Omega (E)}{\partial E} + \dots$$

$$S = k \log(\Omega(E))$$

$$\log \Omega_{B} (E - E_{r}) \approx \log \Omega_{B} (E) - \frac{E_{r}}{kT}$$

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}$$

$$\Omega_B(E - E_r) = \Omega_B(E)e^{-\frac{E_r}{kT}}$$

$$P_r = \frac{e^{-\beta E_r}}{Z}$$

$$\beta = \frac{1}{kT}$$

Rozkład Boltzmanna



$$P_r = \frac{e^{-\beta E_r}}{Z}$$

$$Z = \sum_{r} e^{-\beta E_r} \quad \text{suma statystyczna}$$

jeżeli zbiór mikrostanów jest ciągły

$$Z = \int e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma$$

$$\Gamma = (\vec{p}^N, \vec{r}^N)$$
 (całka statystyczna)
$$d\Gamma = \frac{dp^N dr^N}{h^{3N} N!}$$

Obliczanie średnich

$$< A > = \frac{1}{Z} \int A(\Gamma) e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma$$
 $Z = \int e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma$

Ale:

$$E(\vec{p}^N, \vec{r}^N) = K(\vec{p}^N) + U(\vec{r}^N)$$

$$K(p^N) = \sum_{i} p_i^2 / 2m_i$$

Wkład kinetyczny do Z można wycałkować analitycznie:

$$Z = \frac{1}{h^{3N}N!} \int dp^{N} e^{-\beta \sum p_{i}^{2}/2m} \int dr^{N} e^{-\beta U(r^{N})} = \frac{1}{\Lambda^{3N}} \frac{1}{N!} \int dr^{N} e^{-\beta U(r^{N})} = \frac{1}{\Lambda^{3N}} Q_{N}$$

Średnie równowagowe wielkości zależnych tylko od położeń:

$$\langle A \rangle = rac{1}{Q_N N!} \int dr^N A(r^N) e^{-\beta U(r^N)}$$
 dhugość termicznej fali de Brog $\Lambda = rac{h}{\sqrt{2\pi m k T}}$

Zasada ekwipartycji

$$< x_k \frac{\partial E}{\partial x_k} > = k_B T$$
 x_k - downlny stopień swobody

$$\langle x_k \frac{\partial E}{\partial x_k} \rangle = \frac{1}{Z} \int x_k \frac{\partial E}{\partial x_k} e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma = -\frac{1}{Z\beta} \int x_k \frac{\partial}{\partial x_k} e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma =$$

$$= (\text{całkowanie przez części}) = \frac{1}{Z\beta} \int e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma = kT$$

jeśli za x_k weźmiemy pęd (p_k) :

$$\frac{\partial E}{\partial p_k} = \frac{p_k}{m} \qquad \qquad = k_B T$$

Temperatura

Z zasady ekwipartycji:

$$\langle \frac{p_k^2}{m_k} \rangle = k_B T$$

sumując:
$$T = \frac{1}{3Nk_B} < \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_i^2}{m_i} > = \frac{2}{3Nk_B} < K >$$

3 wymiary

Chwilowa temperatura kinetyczna:

$$\mathcal{T} = \frac{2}{3Nk_B}K \qquad \qquad T = \langle \mathcal{T} \rangle$$

Jest więcej "chwilowych temperatur" spełniających ten warunek!

Ciśnienie

$$p = \left\langle -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{T,N}\right\rangle = -\frac{1}{Z} \int \frac{\partial E}{\partial V} e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma$$

$$p = \frac{1}{Z\beta} \frac{\partial}{\partial V} \int e^{-\beta E(\Gamma)} d\Gamma = kT \frac{\partial}{\partial V} \log Z = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$$
$$\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \log Z$$
$$F = -kT \log Z$$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$$

(energia swobodna Helmholtza)

$$E = \sum_{i} \frac{p_i^2}{2m_i} + U(\mathbf{r}^{\mathrm{N}})$$


$$Cisnienie (2)$$

$$p = kT \frac{\partial}{\partial V} \log(\frac{1}{h^{3N}} \int e^{-\beta \sum_{i} p_{i}^{2}/2m_{i}} dp^{N} \frac{1}{N!} \int dr^{N} e^{-\beta U(r^{N})})$$

wiec znika przy różniczkowaniu logarytmu

$$p = kT \frac{\partial}{\partial V} \log \left[\frac{1}{N!} \int dr^N e^{-\beta U(r^N)} \right]$$

przeskalujmy współrzędne tak, aby objętość pojawiła się w potencjale



$$s_k \equiv r_k/L$$
 $\begin{array}{c} r \in (0, L) \\ s \in (0, 1) \end{array}$ $U(r_1^x, r_1^y, \dots, r_N^z) = U(Ls_1^x, Ls_1^y, \dots, Ls_N^z)$

a stad:

$$p = kT \frac{\partial}{\partial V} \ln \left[\frac{V^N}{N!} \int ds^{3N} e^{-\beta U((Ls)^{3N})} \right]$$

Ciśnienie (3)

$$p = kT \frac{\partial}{\partial V} \log \left[\frac{V^N}{N!} \int ds^{3N} e^{-\beta U((Ls)^{3N})} \right]$$

Pochodna *U* po *L* jest związana z siłą:

$$\frac{\partial}{\partial L}U((sL)^{3N}) = \sum_{k=1}^{3N} \frac{\partial(s_k L)}{\partial L} \frac{\partial U}{\partial(s_k L)} = -\frac{1}{L} \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$

ale
$$\frac{\partial}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial L} \frac{\partial L}{\partial V} = \frac{L}{3V} \frac{\partial}{\partial L}$$
co daje
$$p = \frac{NkT}{V} + \frac{1}{3V} \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i \right)$$

wiriał

Chwilowe ciśnienie

$$\mathcal{P} = \frac{NkT}{V} + \frac{1}{3V} \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$
3 wymiary

I znowu:
$$p=<\mathcal{P}>$$