
Báo cáo: Export dữ liệu để unmap


Cloud form

- ✓ lấy được thông tin các máy ảo trong một cụm cluster (nhiều host)
- ✓ export được thông tin máy ảo cùng cluster, host, địa chỉ ip
- ✓ chưa có thông tin về ram, cpu cùng các disk, lun volume.




Script python

- ✓ không lấy được thông tin ip
- √ kấy được thông tim ram, cpu, disk và lun volume của các máy ảo



Đặt vấn đề: Khi một host down trên một cụm. Nguyên nhân có thể là do host down hoặc kết nối tới storage domain bị lỗi → các máy ảo trên các host sẽ bị down/paused. Giải pháp xử lý là các máy ảo sẽ được manual-migrate hoặc auto-migrate (enable HA). Vậy khi chuyển sang host mới, các liên kết mapping từ Storage SVC tới các con host cũ sẽ không dùng nữa nhưng vẫn bị chiếm và không bị xóa đi. Trong trường hợp ta muốn remove đi để giải phóng các liên kết để khi mapping những liên kết mới không gặp sự cố, ví dụ như deny do vượt quá limit mapped LUN cho phép thì cần có thông tin các LUN ID của các máy ảo trên host lỗi đó để remove chúng.

- ✓ Auto-migrate: các máy ảo được enable HA sẽ được live-migrate sang host khác cùng cụm khi host cũ bị lỗi. Quá trình live-mirgrate hoàn tất thì các vỏ trên host cũ sẽ bị xóa đi! → không thể lấy được thông tin các con máy ảo bị paused trên host cũ.
- ✓ Manul migrate: Khi xảy ra lỗi, các con máy ảo sẽ bị PAUSED (locked) / DOWN trên host đó.



Hiện tại đang chỉ lấy được thông tin các máy ảo đang running trên các host (như hình bên dưới)

Approach 1. Đặt vấn đề trường hợp host down và máy ảo ở trạng thái Paused → có thể lấy được thông tin các máy ảo bị paused

Khi host bị lỗi do storage domain (đã test trong case thử nghiệm dùng direct lun cấp từ Free Nas cho các máy ảo) thì trạng thái của các máy ảo là **PAUSED** \rightarrow các máy ảo vẫn vẫn xác định được host. Tuy nhiên chưa thử nghiệm được trên hệ thống production.

Approach 2. Đặt vấn đề trường hợp host down và máy ảo ở trang thái Down → pinned to a host

Khi host bị lỗi (bị tắt, un-response ...) thì các máy ảo ở trạng thái DOWN nên sẽ không xác định được các host của máy ảo đó → không lấy được thông tin. Giải pháp đưa ra là cấu hình các máy gắn cố định vào các host thì có thể lọc các máy theo trạng thái **pinned.**

Hiện tại trong hệ thống, đa số các máy được chỉ định host ngẫu nhiên (**Option any host in cluster**), chỉ có một số máy được xác định host chỉ định. Tuy nhiên các VM đều được enable option **Migrate Mode: Allow migration** cho nên trạng thái migration các máy ảo sẽ là **migratable** chứ không phải là **pinned.** Nên khi máy bị DOWN thì sẽ không xác định host lý do có thể là RHVM sẽ lọc máy theo trạng thái pinned.

Như hình 2, máy ảo được cấu hình pinned vào các host compute01 và compute02, not allow migration cho nên như ở hình 1, mặc dù bị down nhưng máy Test_Kali_2019 vẫn xác định được trên compute01.

Hướng tiếp cận này có thể lấy thông tin các máy ảo trong host nếu chúng ở trạng thái DOWN, nhưng để thực hiện cần thời gian thử nghiệm cũng như công sức để thay đổi lại cấu hình của các máy ảo.

Bên cạnh đó những máy được enable HA sẽ tự động chuyển sang host mới và xóa vỏ ở host cũ nên ta không thể lấy được thông tin.

Kết luận, như vậy hướng tiếp cận 1 có thể giải quyết trong một số trường hợp cụ thể khi các máy ảo ở trạng thái **paused**, với hướng tiếp cận 2, em đề xuất ta nên dừng lại hỗ trợ ở mức thông tin các máy ảo cùng LUN_ID của host khi chưa bị lỗi, như vậy ta sẽ lấy thông tin các các máy ảo trên các host theo chu kỳ trên hệ thống lúc chưa lỗi. Giả sử xảy ra tình trạng lỗi, ta chỉ cần đối chiếu tương đối với thông tin đã lấy ra từ lúc trước. Lý do là hướng tiếp cận 2 cần có những sự thay đổi trong hệ thống mà ta không dự đoán được những lỗi không mong muốn cho hệ thống.

Hình 1: VM Pinned to current host



Hình 2 Enable Pinned

