

PROCEDURA CREAZIONE NUOVA UDC

Summary

1. Introduzione procedura per la creazione di nuove unità di carico	1
2. Quando creare nuove unità di carico	1
3. Come creare nuove unità di carico	2

Last revision date: 28.10.2025

Author: Bortolotti Francesco

1. Introduzione procedura per la creazione di nuove unità di carico

La procedura logistica la creazione di una nuova UDC è necessaria appunto quando bisogna creare una nuova unità di carico logica. L'unità di carico fisica esiste ed è pronta, ma su WAMAS per qualche ragione non esiste ancora e c'è necessità di movimentarla. Per farlo è però prima necessario creare l'UDC logica sul WMS per poterla gestire.


2. Quando creare nuove unità di carico

Creare delle nuove UDC logiche è un'operazione rara che viene fatta per gestire pallet speciali di materiale che non esce dal reparto produttivo. Esempi possono essere delle UDC contenenti i supporti per le pinze da picking, oppure, caso più comune, pallet pieni di documenti amministrativi che vengono stoccati nel MAV1 per liberare spazio dagli uffici. Questi pallet hanno bisogno della loro UDC logica sul WMS per essere movimentati e gestiti (es: stoccati nel MAV).

Può anche capitare il caso in cui sia necessario ricreare un pallet per motivazione riguardanti l'inventario o per la ricezione di pallet non gestiti.


3. Come creare nuove unità di carico

Per creare una nuova UDC si parte dalla pagina SM023 su WAMAS. Si clicca tasto destro in un'area vuota e cliccare “Nuova”




Si aprirà così la finestra SM028; nella vista “Unità di carico” andranno compilati i seguenti campi:

- **Unità di carico:** inserire il codice della UDC che si vuole creare
- **Posto di stoccaggio:**
 - **“Magazzino”:** cliccare sulla lente di ricerca e selezionare l’unica opzione disponibile
 - **“Posto di stoccaggio”:** selezionare il posto di stoccaggio in cui si trova l’UDC fisica
- **Identificazione del posto di stoccaggio:** si compilerà automaticamente compilando la cella “Posto di stoccaggio”
- **Base di carico:** selezionare il tipo di pallet utilizzato per l’UDC
- **Cubatura della base di carico:** selezionare l’altezza dell’UDC
- **Grafo flusso merci:** selezionare l’opzione desiderata (es: se l’UDC deve essere stoccata all’interno del MAV, scegliere “InHBW”)



Completata questa prima fase, bisognerà passare alla vista Stock Object, cliccare tasto destro in uno spazio vuoto e selezionare “Crea record di dati” e compilare i seguenti campi:

- **Versione di imballaggio articolo:**
 - **“Cliente”:** cliccare sulla lente di ricerca e selezionare l’unica opzione disponibile
 - **“Numero dell’articolo”:** selezione l’opzione desiderata (es: in caso di documenti amministrativi selezionare ATLDOCU)
 - **“Variante”:** si compilerà automaticamente compilando la cella “Numero dell’articolo”
 - **“Versione”:** cliccare sulla lente di ricerca e selezionare l’unica opzione disponibile
- **Descrizione dell’articolo:** si compilerà automaticamente compilando la cella “Numero dell’articolo”
- **Classificazione della scorta:** generalmente selezionare “Normal”
- **Proprietario della merce:** cliccare sulla lente di ricerca e selezionare l’unica opzione disponibile
- **Tipo UDC:** cliccare sulla lente di ricerca e selezionare l’unica opzione disponibile
- **Scelta:** selezionare la scelta desiderata
- **Tono:** selezionare il tono desiderato
- **Calibro:** selezionare il calibro desiderato
- **Quantità:** selezionare la quantità desiderata



SM031 | Modifica stock object

Stock object: 66663333 WH1 Numero contenuto: 1

Versione di imballaggio articolo: 1 ATLDUCU 00000 1

Descrizione dell'articolo: ARCHIVIO AMMINISTRAZIONE

Classificazione della scorta: Normal

Proprietario della merce: 1

Lotto: 1 20199

Numero prenotazione: Numero prenotazione

N° Cross Docking: N° Cross Docking

SCAD: GG.MM.AAAA

Data di produzione: GG.MM.AAAA

Riga della consegna in arrivo: Numero della consegna in Partner di s Riga della coi

Attributi qualificativi delle scorte personalizzabili

Tipoconf TipoUdc: 001

Scelta: 1 Tono: 2019

Calibro: 9 Produttore:


Quantità: 1 PZ

Quantità duale: 0,000 Unità di qua: Fattore doppio:

Correzione delle scorte avanzata: ☐

Visualizza cronologia stock object... Salva Annulla

Compilati questi campi, cliccare su “salva”. Si aprirà un’ultima finestra SM035 in cui bisognerà inserire la chiave di registrazione e il numero documento. La chiave di registrazione è il motivo per cui si sta creando il nuovo pallet. In base alle chiave di registrazione inserita, il nuovo stock object creato (il materiale sopra alla base di carico) viene registrato o meno all’interno del gestionale aziendale (AS400). Ad esempio, RG+ è la chiave di registrazione che genere giacenza solo su WAMAS, mentre PV crea giacenza anche sul gestionale. “Numero di documento” solitamente si imposta come valore 1.



SM035 | Conferma modifiche

'Stock object': 66663333;WH1;1

Rilevante per l'ingresso merci: ☐

Riga della consegna in arrivo: Numero della consegna in Partner di s gna in arrivo

Aggiorna quantità approvata: ☐

Codice di differenza UM: Codice di differenza UM

Chiave registrazione: Chiave registrazione

Voce di costo: Voce di costo

Aggiorna grafo FM: ☒


Prefisso utente: FB

Numero documento:

Data documento: oggi

OK Annulla

Una volta cliccato su “OK” verrà visualizzata a schermo un’ultima finestra di avviso su cui bisognerà cliccare “OK” nuovamente.



La nuova UDC è stata così creata e può essere gestita logicamente.