

```
組態: __STL_NULL_TMPL_ARGS (bound friend template friend)

<stl_config.h> 定義 __STL_NULL_TMPL_ARGS 如下:

# ifdef __STL_EXPLICIT_FUNCTION_TMPL_ARGS
# define __STL_NULL_TMPL_ARGS <>
# else
# define __STL_NULL_TMPL_ARGS
# endif
```

```
// 前缀形式: 增加然后取回值
          UPInt& UPInt::operator++()
           *this += 1;
                                 // 增加
           return *this:
                                 // 取回值
          // postfix form: fetch and increment
          const UPInt UPInt::operator++(int)
           UPInt oldValue = *this:
                                 // 取回值
           ++(*this):
                   // 增加
          return oldValue;
                                 // 返回被取回的值
                 话说一般临时性的望和是被雕制为Const
        后缀 的 increment 返回 ald Value 的 const
为什么是 (onst? 假处不是 const 对象, 下面的代码就是正确的:
        UPInt i
          i++++;
       筝价于 i. operator ++ (o).operator ++(o)
       第 1, int 美不允许这样做 int i; i+++f; //错误
       第2. 根本没有任何改变。itt netun i; ittt;
```

Yeturn 仍是了,如果是Const 禁止这样做。

allocator:

```
allocator::rebind
  一個巢狀的 (nested) class template。class rebind<U> 擁有唯一成員 other,
  那是一個 typedef,代表 allocator<U>。
allocator::allocator()
  default constructor ·
allocator::allocator(const allocator&)
  copy constructor ·
template <class U>allocator::allocator(const allocator<U>&)
  泛化的 copy constructor。
allocator::~allocator()
  default constructor .
pointer allocator::address(reference x) const
  傳回某個物件的位址。算式 a.address(x) 等同於 &x。
const pointer allocator::address(const reference x) const
  傳回某個 const 物件的位址。算式 a.address(x) 等同於 &x。
pointer allocator::allocate(size type n, cosnt void* = 0)
  配置空間,足以儲存 n 個 r 物件。第二引數是個提示。實作上可能會利用它來
  增進區域性(locality),或完全忽略之。
void allocator::deallocate(pointer p, size type n)
  歸環先前配置的空間。
size type allocator::max size() const
  傳回可成功配置的最大量。
void allocator::construct(pointer p, const T& x)
  等同於 new(const void*) p) T(x)。
void allocator::destroy(pointer p)
  等同於 p->~T()。
```

Construct to destroy

STL 規定 配置器(allocator) 定義於此 <memory> (stl_alloc.h) (allocator) 定義於此 (stl_alloc.h) 這種定義有一、二級配置器, 彼此合作。配置器名寫 alloc。 (stl_uninitialized.h) 這種定義有一些全域函式,用來充塡(fill) 或複製(copy)大塊記憶體內容,它們也都 隸屬於 STL 標準規範: un_initialized_fill() un_initialized_fill() un_initialized_fill() 如_initialized_fill() 近些函式雖不屬於配置器的範疇,但與物件初值 設定有關,對於容器的大規模元素初值設定很有 幫助。這些函式對於效率都有面面俱到的考量, 最差情況下會呼叫construct(), 最佳情況則使用乙標準函式memmove()直接進行 記憶體內容報移。 The Annotated STL Sources</memory>	

trival destructor

如果用户不定义析构函数,而是用系统自带的,则说明,析构函数基本没有什么用(但默认会被调用)我们称之为trivial destructor。反之,如果特定定义了析构函数,则说明需要在释放空间之前做一些事情,则这个析构函数称为non-trivial destructor。如果某个类中只有基本类型的话是没有必要调用析构函数的,delelte p的时候基本不会产生析构代码。

在C++的类中如果只有基本的数据类型,也就不需要写显式的析构函数,即用默认析构函数就够用了,但是如果类中有个指向其他类的指针,并且在构造时候分配了新的空间,则在 析构函数中必须显式释放这块空间,否则会产生内存泄露,

在STL中空间配置时候destory () 函数会判断要释放的迭代器的指向的对象有没有trivial destructor (STL中有一个 has trivial destructor函数,很容易实现检测)放,如果有trivial destructor则什么都不做,如果没有即需要执行一些操作,则执行真正的destory函数。destory () 有两个版本,第一个版本接受一个指针,准备将该指针所指之物析构掉,第二个版本接受first和last两个迭代器,准备将[first, last]范围内的所有对象析构掉。我们不知道这个范围有多大,万一很大,而每个对象的析构函数都无关痛痒,那么一次次调用这些析构函数,对效率是一种伤害,因此这里首先利用value type()获得迭代器所指对象的类别,再利用 type traits<T>判断该型别的析构函数是否无关痛痒,若是(true type),则什么也不做就结束,若否(false_type),这才以循环的方式巡访整个范围,并在循环中每经历一个对象就调用第一个版本的destory()。

placement new 是一个主局版本和受数

Set new hand ler是液定 new hand ler 的磁、和 new handler 是 i operator new 中族城 失败的好候,则怕用处理避数 (new-handler)

为了自定义这个"用以处理内存不足"的函数new_handler,用户可以调用 set_new handler进行设置 这两个函数声明如下: namespace std{ typedef void (*new_handler)(); new_handler set_new_handler (new_handler p) throw(); }
这两个函数声明如下: namespace std{ typedef void (*new_handler)(); new_handler set_new_handler(new_handler p) throw();
<pre>typedef void (*new_handler)(); new_handler set_new_handler(new_handler p) throw();</pre>
<pre>new_handler set_new_handler(new_handler p) throw();</pre>
其中,new_handler是个typedef,定义一个函数指针,该函数没有参数,也没有返回 值;
set new handler用于设置处理函数,设置p为当前处理函数,并返回之前的
new_handler

```
(*(void(*)())0) () 等同 ((void(*)())0) ()
pointer的方式,&fun, fun, *fun , **fun都是一样
硬件地址跳到0处
(*(void(*)())0) ();
预备知识
float (*h)();
表示h是一个指向返回值float类型的函数的指针
(float(*)())
表示一个"指向返回值float类型的函数的指针"的类型转换符
假设fp是一个函数指针,那么如何调用fp所指向的函数,调用方法如下:
 (*fp)();
按照人们的惯性思维,那么我们可以这样写
(*0)();
上式不能生效,因为运算符*必须要一个指针来做操作数,而且这个指针还必须是个函数指针。所以我们必须
要把0强制转换成一个函数指针(指向返回值为void类型的函数的指针)
                          转力的收益好被计算偏格
假设fp是个float指针,声明如下
float * fp;
把0强制转换成一个float指针(把变量fp去掉就可以了)
(float *) 0;
类似:
假设fp是函数指针为void类型的函数的指针),声明如下:
void (*fp)();
把0强制转换成该函数指针(变量fp去掉就可以了)
(void(*)())0
最后用(void(*)())0代替fp,从而得到调用的用法
(*(void(*)())0) ();
可用typedef简化函数指针
例如:
typedef char * string;
string test="hello";
类似
typedef void(*func)(); //这样func就表示一个函数指针的类型
(*(func)0)();
```

http://m.blog.csdn.net/zyboy2000/article/details/4202349

----原因函数是一种function-to-

例子 方法一:
typedef void (*pfunction) (void);
<pre>void FMI_Jump(void) {</pre>
<pre>pfunction jump; jump=(pfunction)(0x80000); jump();</pre>
}
方法二: ((void(code *)(void))0xF400)();



啥是POD类型?

POD全称Plain Old Data。通俗的讲,一个类或结构体通过二进制拷贝后还能保持其数据不变,那么它就是一个POD类型。

平凡的定义

- 1.有平凡的构造函数
- 2.有平凡的拷贝构造函数
- 3.有平凡的移动构造函数
- 4. 有平凡的拷贝赋值运算符
- 5.有平凡的移动赋值运算符
- 6.有平凡的析构函数
- 7. 不能包含虚函数
- 8. 不能包含虚基类



traits:




圖 3-1 traits 就像一台「特性萃取機」,搾取各個迭代器的特性(相應型別)。

```
C++的一些语法让人看着费解, 其中就有:
```

```
typedef typename std::vector<T>::size_type size_type;
1
详见《C++ Primer》(第五版)P584
有些不懂的语法有时候虽然知道大概是什么意思,忽略一下就过了其实,不过心里老是膈应,就 刨根问底一次吧。
```

vector::size type

明白上述语法,首先要先看清vector::size_type的意思。参考《STL源码剖析》不难发现,其实:

```
template <class T,class Alloc=alloc>
class vector{
public:
    //...
    typedef size_t size_type;
    //...
};
```

这样就看得很清晰了,vector::size_type是vector的嵌套类型定义,其实际等价于size_t类型。

也就是说:

```
vector<int>::size_type ssize;
//就等价于
size t ssize;
```

为什么使用typename关键字

那么问题来了,为什么要加上typename关键字?

```
typedef std::vector<T>::size_type size_type;//why not?
```

实际上,模板类型在实例化之前,编译器并不知道vector<T>::size_type是什么东西,事实上一共有三种可能:

静态数据成员

静态成员函数

嵌套类型

那么此时typename的作用就在此时体现出来了——定义就不再模棱两可。

所以根据上述两条分析,
typedef typename std::vector <t>::size_type size_type; 1 语句的真是面目是: typedef创建了存在类型的别名,而typename告诉编译器</t>
std::vector <t>::size_type是一个类型而不是一个成员。</t>

进代器等级:

直線與箭頭代表的並非 C++ 的

繼承關係, 而是所謂 concept (概念) 與 refinement (強化) 的關係。




圖 3-2 迭代器的分類與從屬關係

static_cast是一个强制类型转换操作符。强制类型转换,也称为显式转换,C++中强制类型转换操作符有static_cast、dynamic_cast、const_cast、reinterpert_cast四个。本节介绍static_cast操作符。

• 编译器隐式执行的任何类型转换都可以由static_cast来完成,比如int与float、double与char、enum与int之间的转换等。double a = 1.999;

int b = static_cast<double>(a); //相当于a = b;

当编译器隐式执行类型转换时,大多数的编译器都会给出一个警告:

e:\vs 2010 projects\static_cast\static_cast\static_cast.cpp(11):

warning C4244: "初始化": 从"double"转换到"int", 可能丢失数据

使用static cast可以明确告诉编译器,这种损失精度的转换是在知情的情况下进行的,也可以让阅读程序的其他程序员明确你转换的目的而不是由于疏忽。

把精度大的类型转换为精度小的类型, static cast使用位截断进行处理。

• 使用static_cast可以找回存放在void*指针中的值。 double a = 1.999;

void * vptr = & a;

double * dptr = static_cast<double*>(vptr);

cout<<*dptr<<endl;//输出1.999

static_cast也可以用在于基类与派生类指针或引用类型之间的转换。然而它不做运行时的检查,不如dynamic_cast安全。static_cast仅仅是依靠类型转换语句中提供的信息来进行转换,而dynamic_cast则会遍历整个类继承体系进行类型检查,因此dynamic_cast在执行效率上比static_cast要差一些。现在我们有父类与其派生类如下:

```
class ANIMAL
public:
   ANIMAL(): type("ANIMAL"){};
   virtual void OutPutname() {cout<<"ANIMAL";};</pre>
private:
   string type ;
};
class DOG:public ANIMAL
{
public:
   DOG(): name("大黄"), type("DOG"){};
   void OutPutname() {cout<< name; };</pre>
   void OutPuttype() {cout<< type; };</pre>
private:
   string name;
   string type;
};
此时我们进行派生类与基类类型指针的转换:注意从下向上的转换是安全的,从上向下的转换不一定安
全。
int main()
   //基类指针转为派生类指针,且该基类指针指向基类对象。
   ANIMAL * ani1 = new ANIMAL ;
   DOG * dog1 = static cast<DOG*>(ani1);
   //dog1->OutPuttype();//错误,在ANIMAL类型指针不能调用方法OutPutType(); 在运行
时出现错误。
   //基类指针转为派生类指针,且该基类指针指向派生类对象
   ANIMAL * ani3 = new DOG;
   DOG* dog3 = static cast<DOG*>(ani3);
   dog3->OutPutname(); //正确
   //子类指针转为派生类指针
   DOG *dog2= new DOG;
   ANIMAL *ani2 = static cast<DOG*>(dog2);
   ani2->OutPutname(); //正确, 结果输出为大黄
   //
   system("pause");
}
  • static cast可以把任何类型的表达式转换成void类型。
   static cast把任何类型的表达式转换成void类型。
```

另外,与const cast相比,static cast不能把换掉变量的const属性,也包括volitale

或者 unaligned属件。

Vector





圖 4-2 vector 示意圖


Vcctor 在基操作 erase:





inserti

insert(position,n,x);


- (1) 備用空間 2 ≥ 新增元素個數 2 例:下圖, n==2
- (1-1)安插點之後的現有元素個數 3 > 新增元素個數 2








list:





■ 4-5 list 示意圖。是環狀串列只需一個標記,即可完全表示整個串列。只要 刻意在環狀串列的尾端加上一個空白節點,便符合 STL 規範之「前閉後開」區間。