传输层

选择题

拥塞窗口

简答:

- 8. 停等协议主要使用何种机制解决 IP 层的丢包、乱序和重复?
- 9. 为什么需要进行流量控制? TCP 采用何种机制进行流量控制?

为什么需要流量控制?

TCP 的流量控制机制:滑动窗口 (Sliding Window)

10. TCP 已有流量控制,为何还需要拥塞控制?

流量控制与拥塞控制的本质区别

为何需要拥塞控制?

TCP 拥塞控制的核心机制

TCP格式

用三次握手以防止出现错误连接 ,当三次握手出现错误的连接,响应RST,ACK

选择题

拥塞窗口

1.TCP 采用慢启动进行拥塞控制,若 TCP 在某轮拥塞窗口为 8 时出现拥塞,经过 4 轮均成功收到应答,此时拥塞窗口为 (A)

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

- 慢启动 (Slow Start) 机制:
 - 出现拥塞时,阈值(ssthresh)设为当前拥塞窗口(CWND)的一半(本题中,原CWND=8, ssthresh=4)。
 - 拥塞后,重新进入慢启动阶段,CWND 从 1 开始按指数增长,每轮成功收到应答则 CWND 翻倍,但不超过 ssthresh。
- 4 轮后的 CWND 变化:

- 第 1 轮: CWND=1(初始值)
- 第 2 轮: CWND=2 (翻倍)
- 第3轮: CWND=4 (翻倍, 达到 ssthresh=4)
- 第 4 轮: 进入拥塞避免阶段, CWND 按线性增长(+1), 变为 5。

简答:

8. 停等协议主要使用何种机制解决 IP 层的丢包、乱序和重复?

停等协议(Stop-and-Wait Protocol) 通过以下机制解决 IP 层的丢包、乱序和重复问题:

- 1. 超时重传 (Timeout Retransmission)
 - **解决丢包**:发送方发送数据后启动定时器,若未在超时时间内收到确认(ACK),则重新发送该数据。
 - **原理**:利用定时器检测丢包(包括数据帧丢失或 ACK 丢失),通过重传恢复丢失的数据。

2. 序号 (Sequence Number)

- **解决乱序和重复**:为每个数据帧分配唯一序号(0/1 交替)。为什么要01交替
 - **乱序**:接收方通过序号判断数据帧是否按顺序到达,丢弃序号错误的帧(如重复或提前到达的帧)。
 - **重复**: 若接收方收到相同序号的帧,判定为重复数据,直接丢弃并重新发送 ACK。

总结: 停等协议通过 **序号 + 超时重传** 的组合机制,确保数据在不可靠的 IP 层上实现可靠传输,解决丢包、乱序和重复问题。

9. 为什么需要进行流量控制? TCP 采用何种机制进行流量控制?

为什么需要流量控制?

• 核心目标:协调发送方与接收方的速率、避免发送方发送数据过快导致接收方缓冲区溢出

(即"淹没"接收方)。

场景示例:若发送方速率远高于接收方(如高速服务器向低速手机发送数据),接收方来不及 处理数据,会导致缓冲区满、数据丢失及重传,降低整体效率。

TCP 的流量控制机制:滑动窗口 (Sliding Window)

• 基本原理:

- 接收方在确认报文中通过 **窗口字段(Window Size)** 告知发送方自己当前的接收缓冲区可用大小(即"接收窗口")。
- 发送方根据接收窗口动态调整自己的发送窗口大小,确保发送的数据量不超过接收方的处理能力。

• 关键细节:

- a. **窗口字段**:占 16 位,单位为字节,最大值为 65535(可通过 **窗口扩大因子** 扩展)。
- b. 动态调整过程:
 - 接收方处理数据后,缓冲区空闲空间增加,会在 ACK 中增大窗口字段,允许发送方发送更多数据。
 - 若接收方缓冲区满,窗口字段设为 0,发送方停止发送(直到收到窗口更新通知)。
- c. **零窗口通知(Zero Window)**:接收方缓冲区满时发送零窗口报文,发送方进入阻塞状态,等待接收方的**窗口更新通知(Window Update)**。

总结: TCP 通过 **滑动窗口机制** 实现端到端的流量控制,基于接收方的实际处理能力动态调节发送 速率,避免数据丢失和效率浪费。

10. TCP 已有流量控制,为何还需要拥塞控制?

流量控制与拥塞控制的本质区别

维度	流量控制	拥塞控制
目标	解决发送方与接收方的速率匹配问题	解决网络中所有主机、路由器 等资源的拥塞问题
作用范围	端到端(发送方 🖸 接收方)	全局 (整个网络层面)

为何需要拥塞控制?

1. 流量控制的局限性:

- 流量控制仅关注发送方与接收方的局部速率匹配,无法感知网络整体状态。
- **示例**: 若多个发送方同时向同一网络注入大量数据,即使每个接收方的流量控制正常,也可能导致网络拥塞(如路由器队列溢出、分组丢弃)。

2. 拥塞控制的必要性:

- 网络资源(带宽、缓冲区)是有限的,需全局协调所有发送方的速率,避免因过度占用资源导致网络瘫痪。
- **拥塞的后果**:分组延迟增加、丢弃率上升,甚至引发"拥塞崩溃(Congestion Collapse)"(网络吞吐量急剧下降)。

TCP 拥塞控制的核心机制

- <mark>慢启动(Slow Start</mark>):初始阶段缓慢增加拥塞窗口(CWND),避免突发流量冲击网络。<mark>理</mark> 解其具体过程,可见上题
- **拥塞避免(Congestion Avoidance)**: 当 CWND 超过阈值(ssthresh)后,转为线性增长,降低拥塞概率。
- **快速重传(Fast Retransmit)**: 通过重复 ACK 检测丢包,提前重传丢失的分组,减少等待 超时的时间。
- **快速恢复(Fast Recovery)**:配合快速重传,在检测到拥塞后调整窗口大小,快速恢复传输效率。

总结: 流量控制解决端到端的速率匹配,而拥塞控制解决全局网络资源竞争问题。两者缺一不可:

- 流量控制确保接收方不被"淹没",
- 拥塞控制确保网络不被"压垮", 共同保障 TCP 在复杂网络环境下的稳定性和效率。