

Thermo
Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec
Fachgebiet Thermodynamik
Fakultät III – Prozesswissenschaften

#### Aufgabe 4.1 - Lösung

Bezeichnungen idealisierter Zustandsänderungen		
Bezeichnung	Bedeutung	Anschauung
isobar	p = const.	Kochen mit offenem Deckel
isochor	V = const.	Kochen im Schnellkochtopf
isenthalp	H = const.	Expansion in einer Drossel
isentrop	S = const.	reversibler Prozess
		oder kontinuierliches Abführen von Entropie
isotherm	T = const.	Temperatur konstant;
		näherungsweise: sehr langsamer Prozess
aidabat	Q = 0	perfekte Wärmeisolation;
		näherungsweise: sehr schneller Prozess
polytrop	$pv^n = const.$	Approximation versch. realer Prozessverläufe
		(siehe Box "Polytrope Zustandsänderungen")

#### Polytrope Zustandsänderungen

- ZÄ, für deren Verlauf gilt:  $pv^n = const.$
- kann gute Näherung für verschiedene reale Prozessabläufe sein
- besondere Werte von n:

$$n = 0 \implies p = const.$$
 isobar

$$n = \infty \implies v = const.$$
 isochor

$$n = \kappa \implies s = const.$$
 isentrop

für Ideale Gase:

$$n = 1 \implies T = const.$$
 isotherm


#### Is entropenexponent $\kappa$


- Exponent  $\kappa$ , sodass gilt:  $pv^{\kappa} = const. \iff$  isentrop
- für <u>ideales</u> Gas:  $\kappa = \frac{c_p}{c_v} = konst.$
- für reale Gase:  $\kappa \neq \frac{c_p}{c_v}$ , und  $\kappa$  ist zustandsabhängig (nicht konst.)



Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften

#### Aufgabe 4.2 - Lösung





① 
$$\longrightarrow$$
 ⓐ (isochore ZÄ):  $v_{\rm a} = v_{\rm 1}$ ,

(a) 
$$\longrightarrow$$
 (1) (isobare ZÄ):  $p_a = p_2 = 2.5 \,\text{bar}$ 

gegeben: 
$$m=1 \,\mathrm{kg}$$
  $p_1=1 \,\mathrm{bar}$ ,  $p_2=2.5 \,\mathrm{bar}$   $T_1=300 \,\mathrm{K}$ ,  $T_2=1200 \,\mathrm{K}$  Ideales Gas,  $R=0.287 \,\mathrm{kJ/(kg \,K)}$ ,  $c_v=0.714 \,\mathrm{kJ/(kg \,K)}$   $v_\mathrm{a}=v_1$   $p_\mathrm{a}=p_2=2.5 \,\mathrm{bar}$  gesucht:  $Q_\mathrm{a}=Q_{1\mathrm{a}}+Q_{\mathrm{a}2}$   $W_\mathrm{a}=W_{1\mathrm{a}}+W_{\mathrm{a}2}$ 

Lösung: 1.HS f. geschlossene Systeme:

$$\Delta U = W + Q \tag{1}$$

Um die Arbeit und die Wärme auszurechnen, werten wir den 1. HS für beide Prozessschritte separat aus.

 $\bigcirc 1 \longrightarrow \bigcirc 1$  (isochore ZÄ):

Arbeit:

$$\overline{W_{1a}} = -m \cdot \int_{1}^{a} p \, dv = \boxed{0}$$
 (isochor) (2)

Innere Energie:

id. Gas 
$$\implies \Delta U_{1a} = U_a - U_1 = m \cdot c_v \cdot (T_a - T_1)$$
 (3)

Die Temperatur  $T_{\rm a}$  berechnen wir mit der Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pv = RT \iff \frac{p}{T} = \frac{R}{v}$$
 (4)

$$\implies \frac{p_{\rm a}}{T_{\rm a}} = \frac{R}{v_{\rm a}} \stackrel{\rm isochor}{=} \frac{R}{v_{\rm 1}} = \frac{p_{\rm 1}}{T_{\rm 1}} \tag{5}$$



Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften

$$\iff T_{\rm a} = \frac{p_{\rm a}}{p_1} T_1 = \frac{2.5 \,\text{bar}}{1 \,\text{bar}} \cdot 300 \,\text{K} = 750 \,\text{K}$$
 (6)

Einsetzen in (3):

$$\Delta U_{1a} = mc_v(T_a - T_1) = 1 \,\text{kg} \cdot 0.714 \,\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \cdot (750 \,\text{K} - 300 \,\text{K}) = 321.3 \,\text{kJ}$$
 (7)

Nun können wir den 1. Hauptsatz anwenden, um die übertragene Wärme zu berechnen:

$$\Delta U_{1a} = W_{1a} + Q_{1a} \tag{8}$$

$$\iff Q_{1a} = \Delta U_{1a} - W_{1a} = 321.3 \,\text{kJ} - 0 = \boxed{321.3 \,\text{kJ}}$$
 (9)

(a)  $\longrightarrow$  (2) (isobare ZÄ):

Arbeit:

$$\overline{W_{a2}} = -m \int_{a}^{2} p \, dv = -m \cdot p \int_{a}^{2} dv = -m \cdot p \cdot (v_{2} - v_{a})$$
 (10)

$$= -1 \,\mathrm{kg} \cdot 2.5 \cdot 10^5 \,\mathrm{Pa} \cdot (1.378 - 0.861) \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg}} = \boxed{-129.25 \,\mathrm{kJ}} \tag{11}$$

Innere Energie:

id. Gas 
$$\implies \Delta U_{a2} = U_2 - U_a = m \cdot c_v \cdot (T_2 - T_a)$$
 (12)

$$= 1 \,\mathrm{kg} \cdot 0.714 \,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg \, K}} \cdot (1200 \,\mathrm{K} - 750 \,\mathrm{K}) = 321.3 \,\mathrm{kJ} \tag{13}$$

Nun können wir den 1. Hauptsatz anwenden, um die übertragene Wärme zu berechnen:

$$\Delta U_{\rm a2} = W_{\rm a2} + Q_{\rm a2} \tag{14}$$


$$\iff$$
  $Q_{a2} = \Delta U_{a2} - W_{a2} = 321.3 \text{ kJ} + -129.25 \text{ kJ} = 450.55 \text{ kJ}$  (15)


$$W_{12,a} = W_{1a} + W_{a2} = \boxed{-129.25 \,\mathrm{kJ}}$$
 (16)

$$Q_{12,a} = Q_{1a} + Q_{a2} = 771.85 \,\mathrm{kJ}$$
 (17)



Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften





① 
$$\longrightarrow$$
 ⓑ (isobare ZÄ):  $p_{\rm a}=p_1=1\,{\rm bar}$  ,

$$\textcircled{b} \longrightarrow \textcircled{2}$$
 (isochore ZÄ):  $v_{\text{b}} = v_2$ 

gegeben: 
$$m = 1 \text{ kg}$$
  
 $p_1 = 1 \text{ bar}$ ,  $p_2 = 2.5 \text{ bar}$   
 $T_1 = 300 \text{ K}$ ,  $T_2 = 1200 \text{ K}$   
Ideales Gas,  $R = 0.287 \text{ kJ/(kg K)}$ ,  $c_v = 0.714 \text{ kJ/(kg K)}$   
 $p_b = p_1 = 1 \text{ bar}$   
 $v_b = v_2$   
gesucht:  $Q_a = Q_{1a} + Q_{a2}$   
 $W_a = W_{1a} + W_{a2}$ 

Lösung: 1.HS f. geschlossene Systeme:

$$\Delta U = W + Q \tag{18}$$

### $\begin{tabular}{l} \hline \end{tabular} \begin{tabular}{l} \hline \end{tabular} \begin{tabular$

Arbeit:

$$\overline{W_{1b}} = -m \int_{1}^{b} p \, dv \stackrel{\text{isobar}}{=} -m \cdot p \int_{1}^{b} dv = -mp \cdot (v_{b} - v_{1})$$

$$= 1 \, \text{kg} \cdot 1 \cdot 10^{5} \, \text{Pa} \cdot \left( 1.378 \, \frac{\text{m}^{3}}{\text{kg}} - 0.861 \, \frac{\text{m}^{3}}{\text{kg}} \right) = \boxed{-51.66 \, \text{kJ}}$$
(20)

Innere Energie:

id. Gas 
$$\implies \Delta U_{1a} = U_a - U_1 = m \cdot c_v \cdot (T_a - T_1)$$
 (21)

Die Temperatur  $T_{\rm b}$  berechnen wir mit der Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pv = RT \iff \frac{p}{T} = \frac{R}{v}$$
 (22)

$$\implies \frac{p_{\rm b}}{T_{\rm b}} = \frac{R}{v_{\rm b}} \stackrel{\rm isochor}{=} \frac{R}{v_2} = \frac{p_2}{T_2} \tag{23}$$



Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III - Prozesswissenschaften

$$\iff T_{\rm b} = \frac{p_{\rm b}}{p_2} T_2 = \frac{1 \, \text{bar}}{2.5 \, \text{bar}} \cdot 1200 \, \text{K} = 480 \, \text{K}$$
 (24)

Einsetzen in (29):

$$\Delta U_{1b} = mc_v(T_b - T_1) = 1 \,\text{kg} \cdot 0.714 \,\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \cdot (480 \,\text{K} - 300 \,\text{K}) = 128.52 \,\text{kJ}$$
 (25)

Nun können wir den 1. Hauptsatz anwenden, um die übertragene Wärme zu berechnen:

$$\Delta U_{1b} = W_{1b} + Q_{1b} \tag{26}$$

$$\iff$$
  $Q_{1b} = \Delta U_{1b} - W_{1b} = 128.52 \,\text{kJ} + 51.66 \,\text{kJ} = \boxed{180.18 \,\text{kJ}}$  (27)

 $\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \begin{tabular}{ll} \hline \end{t$ 

Arbeit:

Innere Energie:

id. Gas 
$$\implies \Delta U_{\rm b2} = U_2 - U_{\rm b} = m \cdot c_v \cdot (T_2 - T_{\rm b})$$
 (29)

$$= 1 \,\mathrm{kg} \cdot 0.714 \,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg} \,\mathrm{K}} \cdot (1200 \,\mathrm{K} - 480 \,\mathrm{K}) = 514.08 \,\mathrm{kJ} \tag{30}$$

Nun können wir den 1. Hauptsatz anwenden, um die übertragene Wärme zu berechnen:

$$\Delta U_{\rm b2} = W_{\rm b2} + Q_{\rm b2} \tag{31}$$

$$\iff$$
  $Q_{b2} = \Delta U_{b2} - W_{b2} = 514.08 \,\mathrm{kJ} - 0 = 514.08 \,\mathrm{kJ}$  (32)

$$\overline{W_{12,b}} = W_{1b} + W_{b2} = \boxed{-51.66 \,\text{kJ}}$$
 (33)


# berlin

Version vom 14. November 2024

# Thermodynamik I Übung 4

Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften Thermo

# *p-v*-Diagramm



Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften

#### Zustandsgrößen und Prozessgrößen




Bei der inneren Energie U handelt es sich um eine **Zustandsgröße**. Sie ist unabhängig von dem Weg, auf dem sie erreicht wird. Dies erkennt man daran, dass  $\Delta U$  für die beiden Weg a) und b) gleich ist,  $\Delta U_{12,a} = \Delta U_{12,b}$ .

Bei der Arbeit und der Wärme handelt es sich im Gegensatz dazu um **Prozessgrößen**. Sie sind abhängig vom Weg. So gilt beispielsweise  $\Delta W_{12,a} \neq \Delta W_{12,b}$ .

#### Kreisprozess 1







Wird der Weg b in umgekehrter Richtung durchlaufen ( $\mapsto$  ZÄ -b), und der Weg a in der oben betrachteten Richtung ( $\mapsto$  ZÄ a), handelt es sich bei dem Prozess ①  $\longrightarrow$  ②  $\longrightarrow$  ① um einen Kreisprozess mit den folgenden Zustands- und Prozessgrößen:

$$\Delta U_{\text{ges}} = \Delta U_{12a} + (-\Delta U_{12b}) = 0$$

$$\Delta W_{\text{ges}} = \Delta W_{12a} + (-\Delta W_{12b}) = -77.59 \,\text{kJ}$$

$$\Delta Q_{\text{zu}} = \Delta Q_{12a} = 771.85 \,\text{kJ}$$

$$\Delta Q_{\text{ab}} = (-\Delta Q_{12b}) = -694.26 \,\text{kJ}$$

Der thermische Wirkungsgrad des Prozesses ist:

$$\eta_{\text{th}} = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} = \frac{|W_{\text{ges}}|}{Q_{\text{zu}}} = \frac{|-77.59|}{771.85} = 0.1$$

Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften

#### Aufgabe 4.3 – Lösung

a) gegeben: Tabelle: T, v

Ideales Gas,  $R = 0.287 \,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$ 

gesucht: p für Zustände A bis F

Lösung: Zustandsgleichung des Id.Gas:  $pv = RT \iff p = \frac{RT}{v}$ 

#### Überprüfung der Einheiten

$$\begin{array}{c} p: [\text{Pa}] \\ \hline R \cdot T \\ \hline v : \left\lceil \frac{\text{J} \cdot \text{K} \cdot \text{kg}}{\text{kg} \cdot \text{K} \cdot \text{m}^3} \right\rceil = \left\lceil \frac{\text{J}}{\text{m}^3} \right\rceil = \left\lceil \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{m}^3} \right\rceil = \left\lceil \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right\rceil = [\text{Pa}] \end{array}$$

 $\Rightarrow$  Die Einheiten stimmen überein.

• Zustand (A):

$$\boxed{p_{\rm A}} = \frac{R \cdot T_{\rm A}}{v_{\rm A}} = \frac{0.287 \,\text{kJ/(kg K)} \cdot 100 \,\text{K}}{0.8 \,\text{m}^3/\text{kg}} = \frac{0.287 \cdot 10^3 \,\text{J/(kg K)} \cdot 100 \,\text{K}}{0.8 \,\text{m}^3/\text{kg}} \quad (35)$$

$$= 35875 \frac{J \cdot K \cdot \cancel{kg}}{\cancel{kg} \cdot K \cdot m^3} = 35875 \frac{J}{m^3} = 35875 Pa = \boxed{0.359 \text{ bar}}$$
(36)

• Zustand (B):

$$p_B = \frac{R \cdot T_B}{v_B} = \frac{0.287 \cdot 10^3 \,\text{J/(kg K)} \cdot 100 \,\text{K}}{0.4 \,\text{m}^3/\text{kg}} = \boxed{0.718 \,\text{bar}}$$
(37)

• Zustand ©:

$$v_{\rm C} = 20 \, \frac{\ell}{\text{kg}} = 20 \, \frac{\text{dm}^3}{\text{kg}} = 20 \cdot 10^{-3} \, \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} = 20 \cdot 10^{-3} \, \text{m}^3/\text{kg} = 0.02 \, \text{m}^3/\text{kg}$$
 (38)

$$\boxed{p_C} = \frac{R \cdot T_C}{v_C} = \frac{0.287 \cdot 10^3 \,\text{J/(kg K)} \cdot 100 \,\text{K}}{0.02 \,\text{m}^3/\text{kg}} = \boxed{14.35 \,\text{bar}}$$
(39)

• Zustand ①:

$$p_{\rm D} = 3.588 \,\mathrm{bar} \tag{40}$$

• Zustand (E):


$$p_{\rm E} = 7.174 \, \rm bar$$
 (41)

Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec
Fachgebiet Thermodynamik
Fakultät III – Prozesswissenschaften

• Zustand (F):

$$v_{\rm F} = 0.2 \, \frac{\rm m^3}{\rm kg}$$
 (42)

$$p_{\rm F} = 14.35 \, \text{bar}$$
 (43)




- - ii)  $\textcircled{B} \longrightarrow \textcircled{H}$  (isochore Zustandsänderung):  $v_{\rm H} = v_{\rm B} = 0.4 \, \frac{{\rm m}^3}{{\rm kg}}$  (isochore Zustandsänderung  $p_{\rm H} = 14.4 \, {\rm bar}$   $\rightarrow$  siehe p-v-Diagramm für den Verlauf der Zustandsänderung
  - iii)  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  (isotherme Zustandsänderung):  $\rightarrow$  siehe p-v-Diagramm für den Verlauf der Zustandsänderung entlang der 1000 K Isothermen.
  - iv)  $\underbrace{\text{A} \longrightarrow \text{I}}_{v_{\text{I}}}$  (reversibel adiabate Zustandsänderung):  $v_{\text{I}} = 0.08 \, \text{m}^3/\text{kg}$  reversibel adiabat  $\implies$  isentrop

Prof. Dr.-Ing. habil. Jadran Vrabec Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften

$$\implies p \cdot v^{\kappa} = const. \Rightarrow p_{\mathbf{I}} \cdot v_{\mathbf{I}}^{\kappa} = p_{\mathbf{A}} \cdot v_{\mathbf{A}}^{\kappa}$$

$$\implies \boxed{p_{\mathrm{I}}} = \left(\frac{v_{\mathrm{A}}}{v_{\mathrm{I}}}\right)^{\kappa} \cdot p_{\mathrm{A}} = \left(\frac{0.8 \,\mathrm{m}^{3}/\mathrm{kg}}{0.08 \,\mathrm{m}^{3}/\mathrm{kg}}\right)^{1,4} \cdot 0.359 \,\mathrm{bar} = \boxed{9.01 \,\mathrm{bar}} \tag{44}$$

mit: 
$$\kappa = 1 + \frac{R}{c_V} = 1 + \frac{287}{717.5} = 1.4$$
 (45)



#### Volumenänderungsarbeit vs. Technische Arbeit

#### (reversible) Volumenänderungsarbeit:

- i.d.R. relevant für geschlossene Systeme
- Arbeit, die bei der Änderung des Volumens (gegen eine äußere Kraft) verrichtet wird:

$$W_{\text{rev}} := -\int p \, dV$$
  $\iff$   $w_{\text{rev}} = -\int p \, dv$ 

#### (reversible) Technische Arbeit:

- i.d.R. relevant für offene Systeme
- entspricht der Volumenänderungsarbeit zuzüglich der Einschiebearbeiten durch ein- und austetende Masse

$$W_{\mathrm{t,rev}} := \int V \, \mathrm{d}p \qquad \Longleftrightarrow \qquad w_{\mathrm{t,rev}} = \int v \, \mathrm{d}p$$

e)  $Q_{AI} = 0$ , da es sich um eine <u>adiabate</u> Zustandsänderung handelt.



Fachgebiet Thermodynamik Fakultät III – Prozesswissenschaften

Hinweis: Einheiten



Volumenänderungsarbeit:  $W_{12,\text{rev}} = m \cdot w_{12,\text{rev}}, \quad [J] = [\text{kg}] \cdot \left[\frac{J}{\text{kg}}\right]$ Technische Leistung:  $P_{12,\text{rev}} = \dot{m} \cdot w_{t,12,\text{rev}}, \quad \left[\frac{J}{\text{s}}\right] = \left[\frac{\text{kg}}{\text{s}}\right] \cdot \left[\frac{J}{\text{kg}}\right]$