1 - Le forze e i campi magnetici

Conduttori e isolanti

Prima di parlare di campi magnetici dobbiamo fare una distinzione tra chi è un **isolante** e invece chi è un **conduttore**:

- *Isolante*: è formato da un materiale che non consente alle cariche elettriche di muoversi facilmente attraverso esso.
- Conduttore: è formato da un materiale che consente alle cariche elettriche di muoversi attraverso esso in modo facile.

Elettricità e carica elettrica

Esistono due diversi tipi di elettricità che possiamo vedere anche tutti i giorni che sono elettrizzazione per strofinio e elettrizzazione per contatto.

In questo entra in gioco la carica elettrica che anche esso è di due tipi (di carica): positivo e negativo

Un corpo è elettricamente **neutro** se la somma di tutte le cariche sul corpo risultano **ZERO**


(La carica è una quantita che si conserva.)

<u>L'unita elementare di carica</u> è = $1.602 * 10^{-19}C$

Possiamo separarea anche diverse cariche presente in un corpo:


- La carica dell'elettrone è -1e
- La carica del protone è +1e
- La carica del neutrone è 0e

Sappiamo gia che cariche dello stesso segno si respingono e invece di segno posto si attraggono e la forza di interazione decresce all'aumentare della distanza tra le cariche



Questo corpo è elettricamente neutro perchè contiene la stessa carica di protoni e elettroni.

Un oggetto può anche diventare **polarizzato** se le cariche al suo interno possono essere separate in questo caso il corpo diventerebbe cosi:



Infatti tenendo una bacchetta di carica positiva, vediamo come l'oggetto è stato polarizzato.

Carico puntiforme e Legge di Coulomb

Il modulo della forza tra due cariche puntiformi è detta anche forza attrattiva:

$$F=rac{k|q_1||q_2|}{r^2}$$

Dove q_1 e q_2 sono le **cariche** e r è la <u>distanza</u> tra le due cariche, invece k è una

costante che vale esattamente:


$$k = 8.99 * 10^9 Nm^2/C^2$$

Però di conseguenza si può anche *ricavare* tramite questa formula:


$$k=rac{1}{4*\pi*\epsilon_0}$$

(dove ϵ_0 rappresenta la permeabilità dello spazio vuoto che è uguale a $\epsilon_0=8.85*10^{-12}C^2/Nm^2$)

Rappresentazione grafica



Qui vediamo la formula di F espressa poco fa in disegno che rappresenta la forza attrattiva tra due corpi nella quale la forza elettrica è diretta lungo la congiungente i centri delle due cariche puntiformi



Qui invece vediamo in disegno la rappresentazione di una forza repulsiva tra q_1 e q_2

Nota: Per vedere un esempio sul carico puntiforme <u>Esercizi d'esempio > Esercizio</u> 1 (<u>Carico puntiforme p.15)</u>

Il Campo Elettrico

Definiamo la formula della forza elettrica:

$$F_e = qE$$

Per una carica puntiforme Q, il **modulo della forza** per unità di carica alla distanza r(il campo elettrico) è:

$$E=rac{F_e}{q}=rac{k|Q|}{r^2}$$

Il campo elettrico in un punto dello spazio si trova **sommando** tutti i campi elettrici presenti in quel punto:

$$E_{net} = \sum_i E_i$$

(ovviamente E è un vettore) (Esempio per capire il campo elettrico: Esercizi d'esempio > Esempio 3 (Il campo elettrico p.23))


Linee di Campo Elettrico

Le linee di campo elettrico sono un **modo utile per rappresentare** il **modulo** e la **direzione** di un campo elettrico nello spazio.

Le regole sono:

- 1 La direzione del campo E è tangente alle linee di campo in ciascun punto dello spazio
- 2 Il campo è intenso nelle regioni dove sono presenti molte linee di campo e debole quando ce ne sono poche.
- 3 Le linee di campo partono dalle cariche + e terminano sulle cariche -
- 4 Le linee di campo non si incrociano mai

Ecco delle raffigurazioni per capire meglio le regole sopra indicate:




Una carica di prova positiva $+q_0$, collocata in punto qualsiasi in vicinanza di una carica puntiforme positiva +q è soggetta a una forza repulsiva diretta radialmente e orientata dal verso opposto, le linee di campo presenti nella figura (b) sono semirette radiali che si originano dalla carica puntiforme positiva +q

Legge di Gauss

Per capire meglio la legge di Gauss partiamo con un esempio:

Circonda una carica puntiforme +Q con una sfera immaginaria



Considerando una piccola parte della superficie immaginaria, mettendo una carica positiva vedremo sicuramente le linee del campo elettrico che escono dalla superficie.


Le linee del campo E escono dalla sfera e possiamo dire che

$$E \propto \frac{number of field lines}{A}$$

cosi poi da ottenere la formula inversa che è:

$$number of field lines \propto EA$$

Soltanto la componente del campo elettrico che è perpendicolare alla superficie



Il flusso è una quantità scalare correlate al numero di linee di campo che attraversano la superficie e la sua formula è:

$$flux = \phi_e = E_{\perp}A = (Ecos\theta)A$$


E il disegno di sopra definisce il valore di θ .

In caso il flux>0 allora le linee di campo **escono** dalla superficie *viceversa* quando **entrano** nella superficie

Esercizio di spiegazione: <u>Esercizi d'esempio > Esempio 4 (Il flusso e le linee di campo p.39)</u> molto importante per capire il **flusso** obbligatorio

La legge di Gauss: Verifica per il caso della carica puntiforme

Vediamo il caso della carica puntiforme come operare con la legge di gauss per poi darci una mano nel campo elettrico:




Calcolo dell'integrale a primo membro su una superficie sferica avente centro nella posizione di carica Q vediamo i diversi passaggi

$$egin{aligned} \int_{sferadiraggioR} ec{E} * dec{A} = \ & rac{Q}{4\pi * \epsilon_0} \int_{sferadiraggioR} rac{1}{r^2} dA = \ & rac{Q}{4\pi * \epsilon_0} rac{1}{R^2} \int_{sferadiraggioR} dA = \ & rac{Q}{4\pi * \epsilon_0} rac{1}{R^2} 4\pi R^2 = rac{Q}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

La legge di Gauss: Calcolo del campo elettrico


Scopriamo la densità di carica:

$$p=rac{Q}{V}=rac{Q}{rac{4}{3}\pi R^3}=rac{3Q}{4\pi R^3}$$



Adesso dobbiamo dividere in due casi:

Per r<R:




$$\int_{sferadiraggior} ec{E} * dec{A} = rac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

Sostituendo al primo membro: $E(r)4\pi r^3$ Sostituendo al secondo membro: $\frac{p}{\epsilon_0}\frac{4}{3}\pi r^3$

$$E(r)=rac{p}{\epsilon_0}rac{r}{3}=rac{Q}{4\pi\epsilon_0R^3}r=kr$$

Per r'>R:



Sostituendo al primo membro: $E(r)4\pi r^2$ Sostituendo al secondo membro: $Q_{in}=Q$

$$E(r)4\pi r^2=Q\Longrightarrow E(r)=rac{Q}{4\pi r^2}$$

Riassumento le formule che abbiamo appena visto

E=kr se è all'interno della sfera

$$E=rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{Q}{R^2}$$
 sulla superficie della sfera

$$E=rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{Q}{r^2}$$
 per r > R (all'esterno della sfera)

Moto di una carica puntiforme in un campo elettrico uniforme

Una regione di spazio in cui è presente un campo elettrico ${\bf E}$ uniforme contiene una particella di carica q (q>0) e massa m




Diagramma di forze di corpo libero

Si applica la seconda legge di Newton e risolvi per l'accelerazione:

$$\sum F_x = F_e = m*a$$

Nella quale:

$$F_e = qE = m*a$$

Di conseguenza l'accelerazione è uguale a:

$$a = \frac{Q}{m} * E$$

Se il campo è uniforme l'accelerazione è costante e il moto è rettilineo e uniformemente accelerato.

Esercizi per capire meglio l'intensità e i moti di carica: <u>Esercizi d'esempio ></u> <u>Esempio 5 (Intensità e moti di campo p.50)</u> e <u>Esercizi d'esempio > Esempio 6</u> (<u>Intensità e moti di campo p.52)</u>