


Chapter 04 독립적인 나만의 가상 네트워크 공간 만들기





1. Network



- Network는 Net(촘촘하게 연결되어 있는) + Work(일)의 합성어로 연결해서 서 로가 가지고 있는 정보를 결합하여 생산적인 가치 만드는 일을 말합니다.
- 간략하게 말해서 '네트워킹을 한다 = 서로 통신(Communication)을 한다'고 할수 있습니다.
- 서로 통신을 하기 위해서는 반드시 지켜야 하는 약속들이 있습니다.
- 예를 들어, 회사와 회사가 거래를 할 때 서로 간의 지켜야 할 조항 및 합의에 대한 내용을 담은 계약서를 작성하여 양쪽에서 교환하고 거래를 성립하는 것처럼 서로 간의 통신을 하기 위해 지켜야 하는 약속들을 준수하고, 교환함으로써 통신이 성립됩니다.
- 이렇게 통신을 위해 지켜야 하는 약속들을 프로토콜(Protocol)이라고 합니다.




■ VPN은 Virtual Private Network의 약자로 큰 규모의 조직이 여러 곳에 분산되어 있는 컴퓨터들을 연결하는 보안성이 높은 사설 네트워크(Private Network)를 만들거나, 인터넷을 활용하여 원격지 간에 네트워크를 서로 연결하고 암호화 기술을 적용하여 보다 안정적이며, 보안성 높은 통신 서비스를 제공하는 서비스를 말합니다.



- 기존 IDC(Internet Data Center)에서 서비스하던 모든 시스템을 클라우드로 이전하는 것은 매우 어려운 일입니다.
- 이러한 경우 IDC 클라우드 간의 네트워크 연결을 통해 기존 시스템과 클라우드
 시스템 간의 데이터 통신이 필요하게 됩니다.
- Amazon Web Services는 VPC(Virtual Private Cloud)와 VPC Gateway를 통해 On-Premise의 VPN 장비와 Amazon Web Services 간의 VPN을 연결할 수 있으며, 이를 통해 보안성 높은 하이브리드 클라우드(Hybrid Cloud) 환경을 구현하여, 원활한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 지원할 수 있습니다.

- Amazon VPC는 Virtual Private Cloud의 약자로 AWS 클라우드에서 논리적으로 격리된 네트워크 공간을 할당하여 가상 네트워크에서 AWS 리소스를 이용할 수 있는 서비스를 제공합니다.
- Amazon VPC 자체 IP 주소 범위, 서브넷(Subnet) 생성, 라우팅 테이블(Routing Table) 및 네트워크 게이트웨이 구성 선택 등 가상 네트워킹 환경을 완벽하게 제어할 수 있으며, VPC에서 IPv4와 IPv6를 모두 사용하여 리소스와 애플리케이션에 안전하고 쉽게 액세스할 수 있습니다.



- 이러한 네트워크의 구성을 손쉽게 정의할 수 있으며, 보안 그룹(Security Group)
 및 네트워크 제어 목록 (Network Access Control List)을 포함한 다중 보안 계층
 을 활용하여 각 서브넷(Subnet)에서 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.
- 또한 기업의 데이터 센터와 VPC 사이에 하드웨어 가상 사설 네트워크 연결을 생성하여, AWS 클라우드를 기업의 데이터 센터를 확장할 것처럼 사용할 수 있습니다.

구분	내용
서비스명	Amazon VPC(Virtual Private Cloud)
설명	직접 정의 가능한 가상 네트워크(Private Network)에서 AWS 리소스를 구동할 수 있는 논리적으로 격리된 네트워크 제공
주요 특징	 AWS에 사설 네트워크 구축 회사와 AWS 간 VPN을 연결하거나 가상 네트워킹 구현 기존 데이터 센터와의 연결을 통해 하이브리드(Hybrid) 환경 구성 AWSB 회사 인프라의 일부처럼 사용할 수 있으며, 내부 시스템 소프트웨어의 연동이 매우 쉬움(예: 메일, 그룹웨어와 같은 업무 시스템, 파일 서버 등) 세심한 네트워크 설정 가능 모든 리전(Region)에서 이용 가능
프리티어 (Free Tier)	VPC 자체는 비용이 발생하지 않지만, VPN 연결 시 네트워크 송/수신에 따른 종량제 비용 발생

- 프라이빗 IP(Private IP) 주소, 퍼블릭 IP(Public IP) 주소, 탄성 IP(Elastic IP) 주 소
 - 프라이빗 IP 주소는, 인터 넷을 통해 연결할 수 없는, VPC 내부에서만 사용할 수 있는 IP 주소입니다.
 - 프라이빗 IP는 VPC에서 시작된 인스턴스 서브넷의 범위에서 자동으로 할당되며, 동일 네트워크에서 인스턴스 간 통신에 사용할 수 있습니다.
 - 기본 프라이빗 주소와 별도로 보조 프라이빗 IP 주소라는 추가 프라이 빗 주소를 할당할 수 있습니다.
 - 퍼블릿 IP 주소는, 인터 넷을 통해 연결할 수 있는 IP 주소로, 인스턴스와 인터 넷 간의 통신을 위해 사용할 수 있습니다.
 - EC2 생성 시 옵션으로 퍼블릭 IP 주소의 사용 여부를 선택할 수 있으며, 인스턴스에서 퍼블릭 IP 주소를 수동으로 연결하거나 해제할 수 없습니다.
 - 또한 인스턴스가 재부팅되면 새로운 퍼블릭 IP 주소가 할당됩니다.
 - 탄성 IP 주소는, 동적 컴퓨팅을 위해 고안된 고정 퍼블릭 IP 주소입니다.
 - VPC의 모든 인스턴스와 네트워크 인터페이스에 탄성 IP를 할당할 수 있으며, 다른 인스턴스에 주소를 신속하게 다시 매칭하여 인스턴스 장애 조치를 수행할 수도 있습니다.
 - 탄력적 IP 주소의 효율적인 활용을 위해 탄력 적 IP 주소가 실행 중인 인스턴스와 연결되어 있지 않거나, 중지된 인스턴스 또는 분리된 네트워크 인터페이스와 연결되어 있는 경우 시간당 요금이 부과됩니다.
 - 사용 가능한 탄력적 IP 주소는 5개로 제한되며, 이를 절약하기 위해 NAT 디바이스를 사용할 수 있습니다.

■ VPC와 서브넷 (Subnet)

- VPC는 사용자의 AWS 계정을 위한 전용의 가상 네트워크를 말합니다.
- 이러한 VPC는 AWS 클라우드에서 다른 가상 네트워크와 논리적으로 분리되어 있으며, Amazon EC2 인스턴스와 같은 AWS 리소스를 VPC에서 실행할 수 있습니다.
- VPC 내부의 네트워크에서도 서비스 목적에 따라 IP Block으로 나누어 구분할 수 있습니다.
- 우리는 이렇게 분리된 IP Block의 모음을 서브넷(Subnet)이라고 합니다.
- 우리가 흔히 알고 있는 네트워크상 서브넷과 동일한 개념입니다.
- VPC는 리전(Region)의 모든 가용 영역(Availability Zone)에 적용되며, 각 가용 영역에 하나 이상의 서브넷을 추가할 수 있습니다.
- 하지만 서브넷은 단일 가용 영역에서만 생성할 수 있으며, 여러 가용 영역으로 확장할 수 없습니다.

■ VPC(Virtual Private Cloud)와 서브넷(Subnet)의 사이즈

- VPC를 생성할 때 VPC에서 사용하게 될 IP 주소의 범위(예: 10.0.0.0/16)를 지정하게 되는 데 범위를 CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 블록 형태로 지정해야 합니다.
- 이때 사용하게 될 CIDR 표기법에 대해 처음 접하는 경우 어려울 수 있습니다.
- VPC를 생성하는 경우 10.0.0.0/24로 VPC를 생성하게 되면 256개의 IP 주소를 지원하게 되며, CIDR 블록을 각각 128개의 IP 주소를 지원하는 2개의 서브넷으로 나눌 수 있습니다.
- 한 서브넷은 10.0.0.0/25 CIDR(10.0.0.0-10.0.0.127)과 다른 서브넷은 10.0.0.128/25 CIDR 블록 (10.0.0.128~ 10.0.0.255)을 사용하도록 구성할 수 있습니다.
- 보다 자세한 CIDR 블록 계산 방법은 네이버(Naver)나 구글(Google)을 통해 검색 및 확인할 수 있습니다.

- 퍼블릭 서브넷(Public Subnet)과 프라이빗 서브넷(Private Subnet)
 - 서브넷 네트워크 트래픽이 인터넷 게이트웨이(Internet Gateway, IGW)로 라우팅되는 서브넷을 퍼블릭 서브넷(Public Subnet)이라 하고, 인터넷 게이트웨이로 라우팅 되지 않는 서브넷을 프라이빗 서브넷 (Private Subnet) 이라 합니다.
 - EC2 인스턴스가 IP를 통해 인터넷과 통신을 할 수 있게 하려면, 퍼블릭 IP(Public IP) 주소나 탄력적 IP(Elastic IP) 주소가 있어야 합니다.
 - 일반적으로 인터넷망을 통해 서 비스를 수행하는 웹 서버(Web Server)는 퍼블릭 서브넷에 생성하며, 인터넷에 직접적으로 연결할 필요가 없고, 보다 높은 보안성을 필요로 하는 DB 서버는 프라이빗 서브 넷에 생성합니다.

■ 라우팅 테이블(Routing Table)

- 각 서브넷은 서브넷 외부로 나가는 아웃바운드(Outbound) 트래픽에 대해 허용된 경로를 지정하는 라우팅 테이블(Routing Table)이 연결되어 있어야 합니다.
- 생성된 서브넷은 자동으로 VPC의 기본 라우팅 테이블과 연결되며, 테이블의 내용을 변경할 수 있습니다.
- 이러한 라우팅 테이블은 VPC의 서브넷 내에서 생성된 네트워크 패킷이 목적지 주소로 이용하기 위해 어떤 경로로 이동되어야 하는지를 알려주는 나침반과 비슷한 개념으로 이해하면 됩니다.
- 그래서 서브넷 간의 통신이나 VPC 간의 원활한 통신을 위해 라우팅 테이블을 이용합니다.


- 보안 그룹(Security Group)과 네트워크 액세스 제어 목록(Network ACL)
 - VPC는 네트워크 통신과 트래픽에 대해 IP와 Port를 기준으로 통신을 허용하거나 차단하기 위한 기능을 제공합니다.
 - 이러한 서비스를 보안 그룹(Security Group)과 네트워크 ACL(Network ACL)이라 합니다.
 - VPC의 보안 그룹과 네트워크 ACL을 통해 AWS 상에서 방화벽과 동일한 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 보안 그룹과 네트워크 ACL의 서비스에 대한 비교는 다음과 같습니다.

구분	보안 그룹 (Security Group)	네트워크 ACL (Network Access Control List)
서비스 범위	인스턴스 레벨(Instance Level)에 적용	서브넷 레벨(Subnet Level)에 적용
적용 정책	허용(Allow) 규칙만 적용	허용(Allow) 및 거부(Deny) 규칙 적용
구동 방식	규칙에 상관없이 반환 트래픽 허용	반환 트래픽이 별도로 허용되어야 함
룰(Rule) 검토/적용	해당 객체 내 모든 룰(Rule) 검토	해당 객체 내 룰(Rule)을 번호 순으로 처리
적용 방법	인스턴스에 보안 그룹 추가 필요	연결된 서브넷에 모든 인스턴스 자동 적용됨

 이와 같이 보안 그룹과 네트워크 ACL은 차이가 있으므로 필요에 따라 선택적으로 적용하여 사용하는 것을 권장합니다.

- VPC 피어링 연결(VPC Peering Connection)
 - 피어링 연결은 비공개적으로 두 VPC 간에 트래픽을 라우팅할 수 있게 하기 위한 서로 다른 VPC 간의 네트워크 연결을 제공합니다.

VPC Peering을 통해 동일한 네트워크에 속한 것과 같이 서로 다른 VPC의 인스턴스 간에 통신이 가능합니다.




- 일반적으로 엔터프라이즈(Enterprise) 규모의 글로벌 기업에서 전세계 임직원을 대상으로 이메일 서비스를 제공하는 경우에는 보다 빠른 메일 서비스 제공을 위해 주요 거점별로 메일 서버를 별도로 구축하고, 안전한 메일 송수신을 위해 고가의 글로벌 전용회선 서비스를 이용합니다.
- Amazon Web Services는 2017년 11월 다른 리전(Region) 간 VPC Peering 지원을 발표하였으며, 2018년 7월부터는 서울 리전을 비롯한 대부분의 리전에서 '리전 간 VPC Peering'을 제공함으로써, Amazon의 글로벌 Back Bone망을 활용하여 빠르고 보안성 높은 데이터 통신을 지원하게 되었습니다
- 이를 통해 엔터프라이즈 기업의 글로벌 시스템을 구축하는 경우에도 저렴한 비용으로 안정성과 보안
 성 높은 네트워크 인프라를 활용할 수 있습니다.

■ NAT(Network Address Translation) 게이트웨이

- NAT는 Network Address Translation의 약자로, 외부 네트워크에 알려 진 것과 다른 IP 주소를 사용하는 내부 네트워크에서, 내부 IP 주소를 외부 IP 주소로 변환하는 작업을 수행하는 서비스입니다.
- NAT 게이트웨이는 프라이빗 서브넷(Private Subnet) 내에 있는 인스턴스를 인터넷(예: 소프트웨어 업데이트용) 또는 다른 AWS 서비스에 연결하고, 외부망 또는 인터넷에서 해당 인스턴스에 연결하지 못하도록 구성하는 데 사용합니다.
- 외부에 공개될 필요가 없거나, 보안상 중요한 서비스이지만 윈도우 패치나 보안 업데이트, 소프트웨어 업데이트를 인터넷을 통해 받아야 하는 경우 NAT 게이트웨이나 NAT 인스턴스(NAT Instance)를 사용하게 됩니다.

■ NAT(Network Address Translation) 게이트웨이


- NAT 게이트웨이를 구성하기 위해 다음 세 가지 조건을 만족해야 합니다.
 - NAT 게이트를 생성하기 위해 퍼블릭 서브넷(Public Subnet)을 지정
 - NAT 게이트웨이와 연결할 탄력적 IP(Elastic IP) 주소 필요
 - NAT 게이트웨이를 만든 후 인터넷 트래픽이 NAT 게이트웨이로 통신이 가능하도록 프라이빗 서브 넷(Private Subnet)과 연결된 라우팅 테이블(Routing Table) 업데이트



■ 이와 같이 NAT 게이트웨이를 구성하면 프라이빗 서브넷(Private Subnet)의 인스턴스가 인터넷과 통신할 수 있습니다.

VPC Endpoint


- Amazon S3는 인터넷망에 연결된 서비스로 인터넷 기반의 IP 주소와 연결 정보를 가지고 있습니다.
- 이러한 공용 리소스에 대해 퍼블릭 서브넷(Public Subnet)에 위치한 인스턴스는 인터넷을 통해 문제 없이 연결 가능합니다.
- 하지만 프라이빗 서브넷(Private Subnet)에 위치한 인스턴스는 인터넷과 연결되어 있는 S3와 같은 공용 리소스를 연결할 수 없습니다.



- 이러한 경우 S3에 연결하기 위해서는 NAT 게이트웨이나 NAT 인스턴스가 필요합니다.
- 하지만 VPC Endpoint# 이용하면 빠르고 손쉽게 S3, DynamoDB에 연결할 수 있습니다.

■ VPN(Virtual Private Network) 연결

- 기본적으로 Amazon VPC에서 서비스되는 인스턴스는 On-Premise에 있는 서버나 IDC 내의 시스템과 통신할 수 없습니다.
- 물론 인터넷을 통해 강제로 통신하도록 구성할 수 있으나, 보안을 필요로 하는 중요한 데이터를 송수 신하기에는 보안적으로 매우 취약합니다.



- 이렇게 AWS VPC 내 인스턴스와 IDC 내 시스템 간의 데이터 통신을 위해 VPC에 가상의 프라이빗 (Private) 게이트웨이를 연결하고 사용자 지정 라우팅 테이블을 생성하며, 보안 그룹의 규칙을 업데이 트하고, AWS 관리형 VPN 연결을 생성하여 VPC에서 원격의 네트워크에 접속 가능하도록 하이브리드 클라우드(Hybrid Cloud) 환경을 구성할 수 있습니다.
- VPN 연결은 VPC와 자체 네트워크 사이의 연결을 의미합니다.




- 마법사를 사용하여 Amazon VPC(Virtual Private Cloud)를 구성하고 퍼블릭 서 브넷과 프라이빗 서브넷을 생성하여 NAT 게이트웨이를 통해 프라이빗 인스턴스 가 인터넷에 연결되도록 실습을 진행합니다.
- Amazon VPC는 비용이 발생하지 않습니다.
- 다만 VPC 외부로 데이터를 송신하는 경우 사용량에 비례하여 Outbound 트래픽에 대한 비용이 발생하게 됩니다.

IT COOKBOOK


■ 웹 브라우저를 열고 http://aws.amazon.com에 접속 후 본인의 AWS 계정으로 로그인합니다.

■ VPC 구성을 위해 [서비스] → [네트워킹 및 콘텐츠 전송] → [VPC]로 이동합니다



IT CONKBOOK

■ NAT 게이트웨이에 사용할 탄력적 IP 할당을 위해 [탄력적 IP]로 이동하여 [탄력적 IP 주소 할당] 버튼을 클릭합니다.






■ [탄력적 IP 주소 할당] 페이지에서 [할당] 버튼을 클릭합니다.

VPC 〉 탄력적 IP 주소 〉 탄력적 IP 주소 할당 탄력적 IP 주소 할당 📠 탄력적 IP 주소 설정 Info 퍼블릭 IPv4 주소 풀 Amazon의 IPv4 주소 풀 AWS 계정으로 가져오는 퍼블릭 IPv4 주소 (풀을 찾을 수 없으므로 옵션이 비활성화 됨) 자세히 알아보기 ■ IPv4 주소의 고객 소유 풀 (고객 소유 풀을 찾을 수 없기 때문에 옵션이 비활성화됨) 자세 히 알아보기[7 글로벌 정적 IP 주소 AWS Global Accelerator는 AWS 엣지 로케이션의 애니캐스트를 사용하여 전 세계에 발표된 글로벌 정적 IP 주소를 제공할 수 있습니다. 이를 통 해 Amazon 글로벌 네트워크를 사용하여 사용자 트래픽의 가용성과 지연 시간을 개선할 수 있습니다. 자세히 알아보기[7] 액셀러레이터 생성 🔼 태그 - *선택 사항* 태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 값(선택 사항)으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터 링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다. 리소스에 연결된 태그가 없습니다. 새로운 태그 추가 최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.



■ 상단 [VPC 대시보드]에서 [VPC 마법사 시작] 버튼을 클릭합니다.



IT CONKBOOK

■ [1 단계 : VPC 구성 선택] 페이지에서 [퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC] 의 [선택] 버튼을 클릭합니다.

aws 서비스 ▼

Q 서비스, 기능

1단계: VPC 구성 선택

단일 퍼블릭 서브넷이 있는 VPC


퍼블릭 및 프라이빗 서브넷 이 있는 VPC

퍼블릭 및 프라이빗 서브넷 이 있고 하드웨어 VPN 액 세스를 제공하는 VPC

프라이빗 서브넷만 있고 하 드웨어 VPN 액세스를 제공 하는 VPC 이 구성은 퍼블릿 서브넷을 포함하는 이외에 인터넷에서 인스턴스의 주소를 지정할 수 없는 프라이빗 서브넷을 추가합니다. 프라이빗 서브넷의 인스턴 스는 NAT(Network Address Translation)를 사용하는 퍼블릭 서브넷을 통해 인터넷과 아웃바운드 연결을 설정할 수 있습니다.

생성:

2개의 /24 서브넷이 있는 /16 네트워크입니다. 퍼블릭 서브넷 인스턴스는 인터넷을 액세스하기 위해 탄력적 IP를 사용합니다. 프라이빗 서브넷 인스턴스는 NAT(Network Address Translation)을 통해 인터넷을 액세스합니다. (NAT 디바이스에 대한 시간당 요금이 적용됩니다.)



선택



■ VPC 구성을 위해 다음과 같이 입력 후 [VPC 만들기] 버튼을 클릭해서 VPC를 생

성합니다.	aws 서비스 ▼		
	2단계: 퍼블릭 및 프라이	기빗 서브넷이 있는 \	/PC
	IPv4 CIDR 블록:*	10.0.0.0/16	(65531 IP 주소 사용 가능)
	IPv6 CIDR 블록:	● IPv6 CIDR 블록 없음○ Amazon에서 IPv6 CIDR 블○ IPv6 CIDR block owned by	
	VPC 이름:	tutorial-vpc	
	퍼블릭 서브넷의 IPv4 CIDR:*	10.0.0.0/24	(251 IP 주소 사용 가능)
	가용 영역:*	us-east-2a 💙	
	퍼블릭 서브넷 이름:	Tutorial public	
	프라이빗 서브넷의 IPv4 CIDR:*	10.0.1.0/24	(251 IP 주소 사용 가능)

■ IPv4 CIDR 블록: 10.0.0.0/16

■ VPC 이름: tutorial-vpc

■ 퍼블릭 서브넷의 IPv4 CIDR: 10.0.0.0/24

■ 가용 영역: us-east-2a

■ 퍼블릭 서브넷 이름 : Tutorial public

■ 프라이빗 서브넷의 IPv4 CIDR: 10.0.1.0/24



■ VPC 구성을 위해 다음과 같이 입력 후 [VPC 만들기] 버튼을 클릭해서 VPC를 생성합니다.

가용 영역:* us-eas	st-2a 💙
프라이빗 서브넷 이름: Tutoria	Private 1
AWS71	VPC를 생성한 후 더 많은 서브넷을 추가할 수 있습니다.
NAT 게이트웨이의 세부 정보를 지정합니다	ŀ(NAT 게이트웨이 속도 적용).
탄력적 IP 할당 ID:* eipalloo	c-0015b93a79fbf9dda
서비스 엔드포인트	
엔드포	포인트 추가
DNS 호스트 이름 활성화:* ● 예 ○	아니요
하드웨어 테넌시:* 기본값	•

- 가용 영역 : us-east-2a
- 프라이빗 서브넷 이름: Tutorial Private 1
- NAT 게이트웨이의 세부 정보를 지정합니다 : 대신 NAT 게이트웨이 사용
- 탄력적 IP 할당 ID : 이전에 선택한 탄력적 IP 선택
- DNS 호스트 이름 활성화 : 예
- 하드웨어 테넌시 : 기본값



■ VPC 구성을 위해 다음과 같이 입력 후 [VPC 만들기] 버튼을 클릭해서 VPC를 생성합니다.

2단계: 퍼블릭 및 프라(이빗 서브넷이 있는 VPC
IPv4 CIDR 블록:*	10.0.0016 (65531 IP 주소 사용 가능)
	® IPv6 CIDR 블록 없음 ○ Amazon에서 IPv6 CIDR 블록을 제공함 ○ IPv6 CIDR block owned by me
VPC 이름:	tutorial-type
퍼블릭 서브넷의 IPv4 CIDR:*	[10.0.0.024] (251 IP 주소 사용 가능)
가용 영역:*	us-east-2a v
퍼블릭 서브넷 이름:	Tutorial public
프라이빗 서브넷의 IPv4 CIDR:*	(251 IP 주소 사용 가능)
가용 영역:*	us-east-2a v
프라이빗 서브넷 이름:	Tutorial Private 1
	AWS가 VPC를 생성한 후 더 많은 서브넷을 주가할 수 있습니다.
	7정합니다(NAT 게이트웨이 속도 적용).
탄력적 IP 할당 ID:*	eipalioc-0015093a79fbt9dda
서비스 엔드포인트	
	엔드포인트추가
DNS 호스트 이름 활성화:*	® 예 이 아니요
하드웨어 테넌시:*	기본값 🔻








- Inter-Region VPC Peering을 테스트하기 위해 오레곤 리전에 VPC를 만들고, 오아이오 리전과 오레곤 리전 간에 VPC Peering을 수행한 후 각 리전 간 네트워크가 정상적으로 연결되는지 확인합니다.
- 본 실습은 네트워크 테스트를 위해 각각의 리전에 EC2 인스턴스를 생성하게 됩니다.
- 실습 후 생성된 인스턴스를 삭제하면 프리티어(Free Tier) 범위 내에서 추가적인 비용이 발생하지 않을 것입니다.
- 각 리전에 생성된 EC2 인스턴스는 실습 이후 삭제하기 바랍니다.




- 웹 브라우저를 열고 http://aws.amazon.com에 접속 후 본인의 AWS 계정으로 로그인합니다.
- 오레곤 리전에 VPC 구성을 구성하기 위해 오른쪽 상단의 [리전 선택] 항목에 서 "미국 서부(오레곤)" 리전을 클릭합니다.





■ [서비스] → [네트워킹 및 콘텐츠 전송] → [VPC]를 클릭하여 VPC로 이동합니다.




IT CONKBOOK

■ [VPC] 페이지에서 [VPC 만들기] 버튼을 눌러 [VPC 마법사 시작] 버튼을 클릭합

니다. aws 서비스 ▼ New VPC Experience VPC 마법사 시작 Tell us what you think EC2 인스턴스 시작 참고: 인스턴스는 유럽(런던) 리전에서 시작됩니다. VPC 대시보드 VPC로 필터링: 리전별 리소스 (라고스 새로고침 Q VPC 선택 다음 Amazon VPC 리소스를 사용하고 있습니다. ▼ 가상 프라이빗 클라우드 VPC VPC 런던 1 모든 리전 보기 ▼ 서브넷 라우팅 테이블 New 서브넷 런던 3 인터넷 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼ 외부 전용 인터넷 게이트 웨이 라우팅 테이블 런던 1 캐리어 게이트웨이 모든 리전 보기 🔻 DHCP 옵션 세트 탄력적 IP 인터넷 게이트웨이 런던 1 모든 리전 보기 ▼ 관리형 접두사 목록

IT COOKBOOK

■ [VPC 구성 선택] 페이지에서 "단일 퍼블릭 서브넷이 있는 VPC"를 선택 후 [선택] 비튼을 클릭합니다.





■ VPC 구성을 위해 다음과 같이 입력합니다.

■ IPv4 CIDR 블록: 20.0.0.0/16

■ VPC 이름 : tutorial-VPC-Oregon

■ 퍼블릭 서브넷의 IPv4 CIDR : 20.0.0.0/24

■ 가용 영역 : us-west-2a


서브넷 이름 : Tutorial public Oregon



IT CONKBOOK


■ 피어링 구성을 위해 리전을 다시 "미국 동부(오아이오)"로 전환 후 VPC로 이동

합니다.






■ [피어링 연결] 메뉴를 눌러 피어링 페이지로 이동 후 [피어링 연결 생성] 버튼을 클릭합니다.





- [피어링 연결 생성] 페이지에서 다음과 같이 구성을 진행 후 [피어링 연결 생성]
 버튼을 클릭합니다.
 - 피어링 연결 이름 태그 : Oaio-Oregon VPC Peering
 - 피어링할 로컬 VPC 선택 VPC (요청자) : tutorial-vpc
 - 피어링할 다른 VPC 선택 계정 : 내 계정
 - 피어링할 다른 VPC 선택 리전 : 다른 리전 오레곤(us-west-2)
 - 피어링할 다른 VPC 선택 VPC(수락자): 신규로 생성한 VPC ID

7. 실습: 리전(Region) 간 VPC Peering으로 글로벌 통





- VPC 연결이 정상적으로 생성되었습니다.
- 이후 피어링 연결 승인을 위해 오레곤 리전으로 이동합니다.

aws

서비스 ▼

피어링 연결 > 피어링 연결 생성

피어링 연결 생성



성공

VPC 피어링 연결(pcx-0b961221198715565)이 요청되었습니다. 피어링 연결을 수락하려면 리전을 us-west-2(으)로 변경해야 합니다.

요청자 VPC 소유자 262663767358 (현재

계정)

요청자 VPC ID

07bcb655120ee59aa

us-east-2 요청자 VPC 리전

요청자 VPC CIDR 10.0.0.0/16

수락자 VPC ID

0c1d9215afacd259f

계정)

262663767358 (현재


수락자 VPC 리전 us-west-2

수락자 VPC CIDR -

수락자 VPC 소유자




오레곤 리전으로 이동 후 [피어링 연결] 버튼을 눌러 수락 대기 중인 피어링 연결
 요청을 확인합니다.





■ [피어링 연결] 페이지에서 [작업]의 [요청 수락]을 클릭합니다.





- [VPC 피어링 연결 요청 수락] 페이지에서 [예, 수락] 버튼을 클릭합니다.
- 이후 VPC간의 연결 후 Network 통신을 위해 양쪽 VPC간에 라우팅 처리가 필요합니다.
- 이를 위해 기존 "라우팅 테이블"을 수정해 주어야 합니다.
- 이를 위해 다음의 작업을 수행합니다.

VPC 피어링 연결 요청 수락

×

이 VPC 피어링 연결 요청(pcx-0fbc8c883a86e052e)을(를) 수락하시겠습니까?

요청자 계정 ID 262663767358 (현재 계정)

요청자 VPC ID vpc-07bcb655120ee59aa 수락자 \

요청자 VPC 리전 us-

us-east-2

요청자 VPC CIDR 10.0.0.0/16

수락자 계정 ID 262663767358 (현재 계정)

수락자 VPC ID vpc-0ce0ce41628d7ff6c

수락자 VPC 리전 eu-west-2

수락자 VPC CIDR -

_{취소} <mark>예, 수락</mark>



■ VPC 간 트래픽 통신을 수행하기 위해 [지금 내 라우팅 테이블 수정]을 클릭합니다.

VPC 피어링 연결 요청 수락



VPC 피어링 연결이 설정되었습니다.


이 VPC 피어링 연결을 통해 트래픽을 송수신하려면 하나 이상의 VPC 라우팅 테이블에 피어링된 VPC에 대한 라우팅을 추가해야 합니다. 자세히 알아보기

지금 내 라우팅 테이블 수정






■ 오레곤 리전의 [라우팅 테이블] 페이지에서 바로 전에 생성된 라우팅 테이블을 다음과 같이 선택하고 "라우팅" 탭 클릭 후 [라우팅 편집] 버튼을 클릭합니다.






- 라우팅 편집 페이지에서 [라우팅 추가] 버튼을 클릭하고 좌측의 "대상"에서 오아이오 리전의 VPC 대역인 "10.0.0.0/16" 입력 후 대상 항목에서 "피어링 연결"를 선택합니다.
- 현재 구성된 "VPC Peering 연결"을 선택 후 [라우팅 저장] 버튼을 클릭합니다.






 오아이오 리전의 [라우팅 테이블] 페이지에서 바로 전에 생성된 라우팅 테이블을 다음과 같이 선택하고, "라우팅" 탭 클릭 후 [라우팅 편집] 버튼을 클릭합니다.





- 라우팅 편집 페이지에서 [라우팅 추가] 버튼 클릭 후 좌측의 "대상"에서 런던 리전의 VPC 대역인 "20.0.0.0/16" 입력 후 대상 항목에서 "피어링 연결"를 선택합니다.
- 현재 구성된 "VPC Peering 연결" 선택 후 [변경사항 저장] 버튼을 클릭합니다.




- IT CONKBOOK
- 다시 오레곤 리전의 EC2 생성 페이지로 이동 후 "Amazon Linux 2 AMI (HVM)" 를 선택하여 t2.micro(Free-Tier) 선택 후 인스턴스 세부 정보 구성 페이지에서 VPC 선택 시 이전에 생성했던 VPC를 선택합니다.
- "퍼블릭 IP 자동 할당"을 "활성화"로 선택 후 [검토 및 시작] 버튼을 클릭해 인스 턴스를 생성합니다. 단계 3: 인스턴스 세부 정보 구성

인스턴스 개수	(i)	1] Auto Scaling 그룹 시작	t i
구매 옵션	(i)	□스팟 인스턴스 요청		
네트워크	(i)	vpc-0c1d9215afacd259f tutoria	I-VPC-Oregon	C 내 VPC 생성
서브넷	(i)	vpc-0c1d9215afacd259f tutoria vpc-f8090c80 (기본값) 251개 IP 수소 사용 가능	I-VPC-Oregon	내 서브넷 생성
퍼블릭 IP 자동 할당	i	활성화	*	
배치 그룹	i	□ 배치 그룹에 인스턴스 추가		
용량 예약	(i)	열기	*	
도메인 조인 디렉터리	i	디렉터리 없음	•	C 새 디렉터리 생성
IAM 역할	(i)	없음	*	C 새 IAM 역할 생성
종료 방식	i	중지	4	
최대 절전 중지 동작	\bigcirc	□추가 종료 동작으로 최대 절전	모드를 활성화	
종료 방지 기능 활성화	$\overline{\mathbf{i}}$	□ 우발적인 종료로부터 보호		
모니터링	(i)	□ CloudWatch 세부 모니터링 활 추가 요금이 발생합니다.	성화	
테넌시	(i)	공유됨 - 공유된 하드웨어 인스턴 전용 테넌시에는 추가 요금이 적		
Elastic Inference	(i)	□ Elastic Inference 액셀러레이터 추가 요금이 발생합니다.	^네 추가	




오레곤 리전에서 인스턴스 생성 완료 후 세부 항목 페이지에서 등록된 "보안 그룹"을 확인하고 수정을 위해 "보안 그룹 링크"를 클릭합니다.






 보안 그룹 페이지 하단의 "인바운드 규칙" 탭에서 [인바운드 규칙 편집] 버튼을 클릭하여 인바운드 규칙 편집 페이지로 이동합니다.






 인바운드 규칙 편집 페이지로 이동 후 [규칙 추가] 버튼을 클릭하여 "유형 : 모든 트래픽, 소스 : 10.0.0.0/16(서울 리전 VPC대역)" 등록 후 [규칙 저장] 버튼을 클 릭합니다.





■ 오아이오 리전에도 오레곤 리전과 동일한 방식으로 신규로 생성한 VPC의 Public Subnet을 선택하여 EC2 인스턴스를 생성하고, 보안 그룹으로 이동합니다.



이바으드 규치 펴지



■ 보안 그룹으로 이동 후 [규칙 추가] 버튼을 클릭하여 "유형: 모든 트래픽, 소스 : 20.0.0.0/16 (오레곤 리전 VPC대역)" 등록 후 [규칙 저장] 버튼을 클릭합니다.

인하운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신	트래픽을 제어합니다.				
인바운드 규칙 정보					
Security group rule ID	유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보	소스 정보	설명 - 선택 사항 정보
sgr-02c3f7040106e0d37	SSH ▼	TCP	22	사용자 지정 ▼	Q. 삭제
		_			0.0.0.0/0 X
-	모든 트래픽 ▼	전체	전체	사용자 지정 ▼	Q 4M
		_			20.0.0.0/16 🗙
규칙 추가					
					취소 변경 사항 미리 보기 규칙 저장



 Putty를 이용하여 오아이오 리전의 인스턴스에 접속 후 오레곤 리전에 생성된 인 스턴스의 Private IP로 Ping 명령어를 실행하여, 정상적으로 통신이 가능함을 확 인합니다.



■ Putty를 이용하여 런던 리전의 인스턴스에 접속 후 서울 리전에 생성된 인스턴스의 Private IP로 Ping 명령어를 실행하여, 정상적으로 통신이 가능함을 확인합니다. ☞ c2-user@ip-20-0-0-144:~ - □



- 본 실습과 이전 실습에서 사용된 EC2는 더 이상 사용되지 않습니다.
- 오아이오 리전에 생성된 인스턴스와 오레곤 리전에 생성된 EC2 인스턴스를 모두 삭제하는 절차는 다음과 같습니다.


- IT COOKBOOK
- 웹 브라우저를 열고 http://aws.amazon.com에 접속 후 본인의 AWS 계정으로 로그인합니다.
- 왼쪽 상단 메뉴의 [서비스] → [컴퓨팅] → [EC2]로 이동합니다.
- 메뉴의 [인스턴스]를 선택한 후 중지할 인스턴스를 클릭 후 [작업] → [인스턴스 상태] → [종료]를 클릭합니다.




 확인 창에서 [종료] 버튼을 클릭 후 인스턴스 상태가 "종료됨"으로 변경됨을 확 인합니다.



■ 오레곤 리전의 인스턴스 삭제를 위해 오른쪽 상단의 [리전] 항목을 선택 후 "미국 서부(오레곤)"을 클릭합니다.



미국 서부 (오레곤)으로 이동 후 [인스턴스] 항목에서 중지할 인스턴스를 선택 후 [작업] → [인스턴스 상태]의 [종료] 버튼을 클릭하여 인스턴스 종료 후 인스턴스 상태가 "종료됨"으로 변경됨을 확인합니다.



Thank You