```
a = pi;
a =
   3.1416 //il programma mostra solo 4 cifre decimali
format long //posso modificare il tipo di a per far mostrare + cifre
a =
   3.141592653589793
format short //di default usa questo formato, usa un arrotondamento. Modificano
solo i formati di visualizzazione, non di memorizzazione!!!
a =
    3.1416
format shorte //short exponential
a =
   3.1416e+00
format longe //long exponential
a =
     3.141592653589793e+00
whos
 Name
           Size
                           Bytes Class Attributes
                                8 double //double è il formato di default, 8
 а
           1x1
byte
//INIZIO HELP
help round //round si utilizza specificando che cio che stiamo andando ad
arrotondare ha un numero precisato di cifre significative
<strong>round</strong> rounds towards nearest decimal or integer
    <strong>round</strong>(X) rounds each element of X to the nearest integer.
//in questo caso se non gli diamo il numero di cifre significative, arrotonda al
numero intero + vicino
   <strong>round</strong>(X, N), for positive integers N, rounds to N digits to
the right
    of the decimal point. If N is zero, X is rounded to the nearest integer.
    If N is less than zero, X is rounded to the left of the decimal point.
    N must be a scalar integer.
//in questo caso invece arrotonda basandosi sul numero di cifre che gli diamo,
senza normalizzarlo
    <strong>round</strong>(X, N, 'significant') rounds each element to its N
most significant
    digits, counting from the most-significant or left side of the number.
```

```
N must be a positive integer scalar.
//noi usiamo questo comando, perché normalizza e arrotonda
    <strong>round</strong>(X, N, 'decimals') is equivalent to
<strong>round</strong>(X, N).
    For complex X, the imaginary and real parts are rounded independently.
    Examples
    _____
    % Round pi to the nearest hundredth
    >> round(pi, 2)
         3.14
    % Round the equatorial radius of the Earth, 6378137 meters,
    % to the nearest kilometer.
    round (6378137, -3)
         6378000
    % Round to 3 significant digits
    format shortq;
    round([pi, 6378137], 3, 'significant')
         3.14
                 6.38e+06
    If you only need to display a rounded version of X,
    consider using fprintf or num2str:
    fprintf('%.3f\n', 12.3456)
         12.346
    fprintf('%.3e\n', 12.3456)
         1.235e+01
   See also <a href="matlab:help floor">floor</a>, <a href="matlab:help
ceil">ceil</a>, <a href="matlab:help fprintf">fprintf</a>.
    <a href="matlab:doc round">Documentation for round</a>
href="matlab:matlab.internal.language.introspective.overloads.displayOverloads('
round')">Other functions named round</a>
//FINE HELP
fla = round(a,4,'significant')//arrotondo il nostro a con 4 cifre significative
fla =
     3.142000000000000e+00
//quindi, questa operazione di round è il nostro float, che dobbiamo fare dopo
ogni operazione, per ottenere il risultato arrotondato correttamente
//il risultato poi viene visualizzato nella maniera indicata, short, long,
shorte, longe
eps //l'epsilon di macchina è una variabile predichiarata su matlab
//è il + piccolo numero che devo aggiungere ad 1 in modo che il troncamento di 1
+ eps sia maggiore di 1
ans =
     2.220446049250313e-16
format short
eps
```

```
ans =
   2.2204e-16
//inoltre, l'epsilon di macchina è = a 1-t, e t, in caso della precisione double
è 53
2^{(1-53)}
ans =
   2.2204e-16 //identico a eps
eps/100 //dimostriamo che eps non è il numero + piccolo rappresentabile!
ans =
   2.2204e-18
2^(-1022-53) //per avere l'errore di underflow devo scrivere un numero + piccolo
del numero + piccolo memorizzabile: 2^(1-t) (perché beta è 2)
ans =
     0 //risultato 0==underflow
2^(-1021-53)
ans =
  4.9407e-324
clear
-----SCRIPT: machine_eps - CALCOLO EPSILON DI MACCHINA------
//Usiamo la definizione di epsilon di macchina: il + piccolo numero che aggiunto
ad 1 e troncato, mi dà un numero maggiore di 1---la distanza tra il numero 1 e
il successivo numero di macchina
//devo usare un ciclo while
ep = 1;
x = 1 + ep; //devo far decrescere ep finchè x non sia uguale a 1
k=0; //inizializzo un contatore per contare quanti passi faccio
while (x > 1) //fino a quando x>1, faccio decrescere ep
    ep = ep/2; //far decrescere ep significa farlo diminuire di un ordine di grandezza
//diminuire di un ordine di grandezza in base 10 significa dividere per 10, in base 2
significa dividere per 2
   x = 1+ep; //aggiorno il valore di x
   k = k+1; //incremento il contatore
end
ep = ep*2; //l'ep risultante non rispecchia le caratteristiche che vogliamo, a noi
serve il valore precedente all'uscita del while. Moltiplichiamo per 2 per ottenerlo.
//k in uscita è t, il numero di cifre significative, l'ultima rappresentazione della
mantissa. Dopo di questo il numero è troppo piccolo e vado in underflow
machine eps
```

```
ep =
   2.2204e-16 //identico ad eps
eps
ans =
   2.2204e-16
k
k =
    53 //stesso valore del nostro t
clear
------SCRIPT: num macchina - SIMULAZIONE CALCOLO CON NUM MACCHINA------
//Chiediamo i valori in ingresso all'utente
a = input('Inserisci il valore di a:');
b = input('Inserisci il valore di b:');
c = input('Inserisci il valore di c:');
//effettuiamo un float ad a,b,c con 4 cifre significative
fla = round(a,4,'significant');
flb = round(b,4,'significant');
flc = round(c,4,'significant');
%calcolo (a+b)-c
d = fla+flb; //sommo a + b flottati
fld = round(d,4,'significant'); //faccio float della somma
t1 = fld - flc; //faccio la differenza tra fl(fla+alb) e flc
flt1 = round(t1,4,'significant'); //flotto il risultato finale
%calcolo a+(b-c)
e = flb - flc; //salvo in una var la differenza tra b e c flottati
fle = round(e,4,'significant'); //flotto il risultato
t2 = fla + fle; //faccio la somma tra fla e fl(flb-flc)
flt2 = round(t2,4,'significant'); //flotto il risultato finale
x = a+b-c; //mi serve il valore vero per calcolare l'errore relativo
%errori relativi rispetto a x valore vero (val assoluto risultato flottato-valore
vero)/(val assoluto del valore vero)
rho1 = abs(flt1-x)/abs(x); //abs fa il valore assoluto
rho2 = abs(flt2-x)/abs(x);
num macchina
Inserisci il valore di a:374.567
Inserisci il valore di b:982.7123
Inserisci il valore di c:67.987788
flt1
flt1 =
```

```
flt2
flt2 =
        1289
//flt1 e flt2 hanno lo stesso valore, ma non è sempre così!
//calcoliamo gli errori rho1 e rho2
rho1
rho1 =
   2.2610e-04
rho2
rho2 =
   2.2610e-04
X //calcoliamo il valore vero
   1.2893e+03
format short
x =
   1.2893e+03
clear
-----SCRIPT: limite - ERRORI DI CANCELLAZIONE-----
//limiti si possono fare in 2 modi in matlab:
       -ciclo for: si fa avanzare con un numero fissato
       -ciclo while: si fa avanzare fino ad un certo punto preciso
//noi useremo il ciclo for perché ci serve far avanzare con tot passi decisi da
//la variabile x parte da 10^-1 e possiamo portarla fino a 10^-20 che è molto
sotto l'epsilon di macchina
Ricordiamo eps=2.2204e-16<<10^-20
for i = -1:-1:-20 //posso far variare solo l'esponente, e non tutto il numero x.
                  //Inizializzo una variabile i che parte da -1 a -20
                  //for i=val iniziale : passo : val finale
   x = 10^i; //mi calcolo la x
   f1 = (1-\cos(x))/x^2 //inserisco la formula del limite1
   f2 = 1/2*((\sin(x/2))/(x/2))^2 //inserisco la formula del limite2
    pause //serve per vedere tutti i passi che andranno stampati
//un'alternativa è mettere degli fprintf
end
```

\_\_\_\_\_

```
limite
f1 =
0.4996
f2 =
  0.4996
//se ci sono degli 0 dopo il 5 significa che dopo ci sono dei valori diversi da
f1 =
0.5000
f2 =
0.5000
f1 =
 0.5000
f2 =
//al passo successivo vediamo come f1 cambia
```

```
0.4996
f2 =
0.5000
//f1 è quello con la sottrazione, mentre f2 è quello senza. Il condizionamento
tende ad infinito
f1 =
0
f2 =
0.5000
```

f1 =

f1 =

0

f2 =

0.5000

f1 =

0

```
f2 =
     0.5000

f1 =
     0

f2 =
     0.5000

//lo script viene stoppato con ctrl+c

diary off
```