### RETELE BAYESIENE

<u>Ideea:</u> In lumea reală majoritatea evenimentelor sunt <u>independente</u> de celelalte, astfel încât interacțiunile dintre ele nu trebuie luate în considerație. În schimb, se poate folosi o <u>reprezentare locală</u> având rolul de a descrie <u>grupuri de evenimente care interacționează</u>.

Relațiile de independență condiționată dintre variabile pot reduce substanțial numărul <u>probabilităților</u> conditionate care trebuie specificate.

<u>Structura de date</u> folosită cel mai frecvent pentru a reprezenta <u>dependența dintre variabile</u> și pentru a da o specificație concisă a <u>repartiției de probabilitate multidimensionale</u> este <u>rețeaua Bayesiană</u>.

## **Definiția 1:** O <u>rețea Bayesiană</u> este un graf cu următoarele proprietăți:

- 1. Graful este directionat şi aciclic.
- 2. O multime de variabile aleatoare constituie nodurile retelei.
- 3. O mulțime de arce direcționate conectează perechi de noduri. În mod intuitiv, semnificația unui arc directionat de la nodul X la nodul Y este aceea că X are o influentă directă asupra lui Y.
- 4. Fiecărui nod îi corespunde un tabel de probabilități condiționate care cuantifică efectele pe care părinții le au asupra nodului respectiv. (Părinții unui nod sunt toate acele noduri din care pleacă arce direcționate înspre acesta).


Un expert în domeniu decide <u>relatiile directe de dependentă conditionată</u> care sunt valabile în domeniu.

După stabilirea <u>topologiei</u> rețelei Bayesiene, nu mai este necesară decât <u>specificarea probabilităților</u> <u>condiționate ale acelor noduri care participă în dependențe directe</u>. Acestea vor fi folosite în calculul oricăror alte probabilități.

<u>Concret</u>: se construiește un graf direcționat aciclic care reprezintă <u>relațiile de cauzalitate</u> dintre variabile. Variabilele dintr-un astfel de graf pot fi propoziționale (caz în care pot lua valorile TRUE sau FALSE) sau pot fi variabile care primesc valori de un alt tip (spre exemplu o temperatură a corpului sau măsurători făcute de către un dispozitiv de diagnosticare).

Pentru a putea folosi graful cauzalității (<u>rețea</u>) ca bază a unui <u>raționament de tip probabilist</u> sunt necesare însă mai multe informații.

În particular, este necesar să cunoaștem, pentru o valoare a unui <u>nod părinte</u>, ce <u>dovezi</u> sunt furnizate referitor la valorile pe care le poate lua <u>nodul fiu</u>.



Probabilitățile condiționate corespunzătoare pot fi date sub forma unui tabel de tipul:

Atribut	Probabilitate
p(Ud Stropitoare, Ploaie)	0.95
p(Ud Stropitoare, ¬ Ploaie)	0.9
p(Ud  ¬ Stropitoare, Ploaie)	0.8
p(Ud ¬ Stropitoare, ¬ Ploaie)	0.1
p(Stropitoare  Sezon ploios) p(Stropitoare  ¬ Sezon ploios) p(Ploaie Sezon ploios)	0.0 1.0 0.9
p(Ploaie  ¬ Sezon ploios)	0.1
p(Sezon ploios)	0.5

### Exemple:

- probabilitatea a priori de a avea un sezon ploios este 0.5
- dacă suntem în timpul unui sezon ploios, probabilitatea de a avea ploaie într-o noapte dată este
   0.9

Pentru a putea folosi o asemenea reprezentare în rezolvarea problemelor este necesar un <u>mecanism de calcul al influenței oricărui nod arbitrar asupra oricărui alt nod.</u>

Pentru a obtine acest mecanism de calcul este necesar ca:

- graful inițial să fie convertit la un graf <u>nedirecționat</u>, în care arcele să poată fi folosite pentru a se transmite probabilități în <u>oricare dintre direcții</u>, în funcție de locul din care provin <u>dovezile</u>;
- să existe un mecanism de folosire a grafului care să garanteze transmiterea corectă a probabilităților (exemplu: iarba udă să nu constituie o dovadă a ploii, care să fie considerată apoi o dovadă a existentei ierbii ude).

Există <u>trei mari clase de algoritmi</u> care efectuează aceste calcule.

Ideea care stă la baza tuturor acestor metode este aceea că nodurile au domenii limitate de influentă.

Metoda cea mai folosită este probabil cea a <u>transmiterii mesajelor</u> [Pearl, 1988], abordare care se bazează pe observația că, pentru a calcula probabilitatea unui nod A condiționat de ceea ce se știe despre celelalte noduri din rețea, este necesară cunoașterea a trei tipuri de informații:

- suportul total care sosește în A de la nodurile sale <u>părinte</u> (reprezentând <u>cauzele</u> sale);
- suportul total care sosește în A de la <u>fiii</u> acestuia (reprezentând <u>simptomele</u> sale);
- intrarea în matricea fixată de probabilități condiționate care face <u>legătura dintre nodul</u> *A* <u>si cauzele sale</u>.

# Relații de independență condiționată în rețele Bayesiene

O rețea Bayesiană exprimă <u>independența condiționată</u> a unui nod și a predecesorilor săi, fiind dați părinții acestuia și folosește această independență pentru a proiecta o metodă de construcție a rețelelor.

Pentru a stabili <u>algoritmi de inferență</u> trebuie însă să știm dacă se verifică independențe condiționate mai generale, adica: Fiind dată o rețea, dorim să putem "citi" dacă o mulțime de noduri X este independentă de o altă mulțime Y, fiind dată o mulțime de "noduri dovezi" E.


Metoda de stabilire a acestui fapt se bazează pe noțiunea de <u>separare dependentă de direcție</u> sau <u>d-separare</u>

**Definiția 2:** O mulțime de noduri E <u>d-separă</u> două mulțimi de noduri X și Y dacă orice drum nedirecționat de la un nod din X la un nod din Y este <u>blocat</u> condiționat de E.

**Definiția 3:** Fiind dată o mulțime de noduri E, spunem că un drum este <u>blocat condiționat de</u> E dacă există un nod E aparținând drumului, pentru care una dintre următoarele trei condiții se verifică:

- 1. Z aparține lui E și Z are o săgeată a drumului intrând în E și o săgeată a drumului ieșind din E .
- 2.Z aparține lui E și Z are ambele săgeți ale drumului ieșind din E .
- 3. Nici Z și nici vreunul dintre descendenții săi nu aparțin lui E , iar ambele săgeți ale drumului țintesc înspre Z .

Figura următoare ilustrează cele trei cazuri posibile:



S-a demonstrat că (teorema fundamentală a rețelelor Bayesiene, demonstrată de Verma și Pearl): dacă orice drum nedirecționat de la un nod din X la un nod din Y este d-separat de E, atunci X și Y sunt independente conditionat de E.

Procesul construirii și folosirii rețelelor Bayesiene nu utilizează d-separarea. Noțiunea de d-separare este fundamentală în construcția <u>algoritmilor de inferentă</u>.

## Inferența în rețele Bayesiene

Sarcina principală a oricărui sistem probabilist de inferență este aceea de a calcula <u>probabilități a posteriori</u> de tipul P(Interogare|Dovezi) corespunzător unei mulțimi de <u>variabile de interogare</u> condiționat de valori exacte ale unor <u>variabile dovezi</u>.

**Exemplu:** În exemplul considerat, Ud este o variabilă de interogare, iar Stropitoare și Sezon\_ploios ar putea fi variabile dovezi.

Rețelele Bayesiene sunt suficient de flexibile pentru ca <u>orice nod</u> să poată servi <u>fie ca o variabilă de interogare, fie ca o variabilă dovadă</u>.

Un agent primește valori ale variabilelor dovezi de la senzorii săi (sau în urma altor raționamente) și întreabă despre posibilele valori ale altor variabile astfel încât să poată decide ce acțiune trebuie întreprinsă.

Sarcina cea mai frecventă și mai utilă a rețelelor Bayesiene: determinarea probabilităților condiționate a posteriori ale variabilelor de interogare.

Literatura de specialitate discută <u>patru tipuri distincte de inferență</u>, care poate fi realizată de <u>rețelele</u> <u>Bayesiene</u>:

- inferență de tip diagnostic (de la efecte la cauze);
- inferență <u>cauzală</u> (de la cauze la efecte);
- inferență intercauzală (între cauze ale unui efect comun);

• inferențe <u>mixte</u> (reprezentând combinații a două sau mai multe dintre inferențele anterioare).

**Exemplu:** Setând efectul Stropitoare la valoarea "adevărat" și cauza Sezon\_ploios la valoarea "fals", ne propunem să calculăm P(Ud|Stropitoare, ¬ Sezon\_ploios).

Aceasta este o inferență mixtă, care reprezintă o utilizare simultană a inferenței de tip diagnostic și a celei cauzale.

# Un algoritm pentru răspunsul la interogări (algoritm de calcul al probabilităților condiționate a posteriori ale variabilelor de interogare)

Algoritmul va fi de tip <u>înlănțuire înapoi</u> prin faptul că pleacă de la variabila de interogare și urmează drumurile de la acel nod până la nodurile dovezi.

Algoritmul se referă numai la <u>rețele unic conectate</u>, numite și <u>poli-arbori</u>. (In poli-arbori există cel mult un drum nedirecționat între oricare două noduri ale rețelei).

Algoritmii pentru rețele generale vor folosi algoritmii referitori la poli-arbori ca principală subrutină.


Figura următoare prezintă o rețea generică unic conectată.


- În această rețea nodul X are <u>părinții</u>  $U = U_1 ... U_m$  și <u>fiii</u>  $Y = Y_1 ... Y_n$ . Corespunzător fiecărui fiu și fiecărui părinte a fost desenat un dreptunghi care include toți <u>descendenții</u> nodului și toți <u>strămoșii</u> lui (cu excepția lui X).
- <u>Proprietatea de unică conectare</u> înseamnă că toate dreptunghiurile sunt disjuncte și că nu există legături care să le conecteze între ele.
- Se presupune că X este <u>variabila de interogare</u> și că există o mulțime E de <u>variabile dovezi</u>.
- Se urmărește calcularea probabilității condiționate P(X|E)
- Dacă însuși X este o variabilă dovadă din E, atunci calcularea lui P(X|E) este banală. Presupunem că X nu aparține lui E.

Rețeaua din figură este partiționată în conformitate cu <u>părinții</u> și cu <u>fiii</u> variabilei de interogare X. Pentru a concepe un algoritm, va fi util să ne putem referi la diferite <u>portiuni ale dovezilor</u>:

 $E_X^+$  reprezintă suportul cauzal pentru X - variabilele dovezi aflate "deasupra" lui X, care sunt conectate la X prin intermediul părinților săi.

 $E_X$  reprezintă suportul probatoriu pentru X - variabilele dovezi aflate "dedesubtul" lui X și care sunt conectate la X prin intermediul fiilor săi.





# Notații și formule matematice

# 1. Repartiții de probabilitate multidimensionale

Fie  $E = (X_1, ..., X_n)$  un vector aleator format din n variabile discrete. Repartiția sa,  $P_0(X_1, ..., X_n)$ , este complet specificată de valorile

$$p(x_{1},...,x_{n}) = P(X_{1} = x_{1},...,X_{n} = x_{n}) \ge 0$$

$$\sum_{(x_{1},...,x_{n})} p(x_{1},...,x_{n}) = 1$$

unde  $(x_1,...,x_n)$  este o "realizare" a lui E.

În general, pentru a desemna  $P_0(X_1,\ldots,X_n)^{-1}$ , se folosește notația simplificată P(E). În acest context, are loc următoarea formulă de înmulțire a probabilităților:

$$P(X_1 = x_1,..., X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \cdot P(X_2 = x_2 \mid X_1 = x_1) \cdot ...$$
  
 $P(X_n = x_n \mid X_1 = x_1,..., X_{n-1} = x_{n-1})$ 

### 2. Repartiții condiționate

Fie Y o variabilă aleatoare discretă și  $E = (X_1, ..., X_n)$  un vector aleator cu componente discrete.

Corpul de evenimente generate de E este finit, având ca generatori pe  $\begin{bmatrix} X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n \end{bmatrix}$ 

Pentru fiecare realizare  $(x_1,...,x_n)$  a lui E, notăm probabilitatea condiționată a unui eveniment A cu  $P(A \mid (x_1,...,x_n)) = \frac{P(A \cap [X_1 = x_1,...,X_n = x_n])}{P(X_1 = x_1,...,X_n = x_n)}$ 

$$P(A \mid (x_1, ..., x_n)) = \frac{P(A \cap [X_1 = x_1, ..., X_n = x_n])}{P(X_1 = x_1, ..., X_n = x_n)}$$

Corespunzător variabilei Y putem lua în considerație:

- repartiția lui Y, P(Y), dată de valorile p(y) = P(Y = y);
- repartiția lui Y condiționată de E, P(Y|E), care este dată, pentru fiecare realizare  $(x_1,...,x_n)$ , de valorile  $P(y|(x_1,...,x_n)) = P([Y=y]|(x_1,...,x_n))$

În acest context se verifică versiunea condiționată a formulei de înmulțire a probabilităților:

$$P(X_1 = x_1, ..., X_n = x_n \mid C) = P(X_1 = x_1 \mid C) \cdot P(X_2 = x_2 \mid C, X_1 = x_1) \cdot ...$$

$$P(X_n = x_n \mid C, X_1 = x_1, ..., X_{n-1} = x_{n-1})$$

### 3. Formula lui Bayes

Fie E și Y cu aceeași semnificație din §1 și §2.

Formula lui Baves în versiune necondiționată este utilizată pentru a exprima o repartiție a posteriori

$$P(E \mid Y = y) = \frac{P(E) \cdot P([Y = y] \mid E)}{P([Y = y])}$$

unde:

P(E) este repartiția a priori a lui E;

[Y = y] este evenimentul observat;

P(E | Y = y) este repartiția a posteriori a lui E;

P([Y=y] | E) este complet determinată de valorile

$$P([Y=y] \mid [X_1=x_1,\ldots,X_n=x_n])$$

Formula lui Bayes în versiune condiționată este utilizată pentru a exprima o repartiție a posteriori condiționată

$$P(Y | E, e) = \frac{P(Y | E) \cdot P(e | E, Y)}{P(e | E)}$$
unde:
$$P(Y | E)$$
este o probabilitate conditionată, a

priori;

e reprezintă o nouă dovadă;

P(Y|E,e) este o probabilitate condiționată, a posteriori.