LENGUAJE ASSEMBLER MÁQUINA VIRTUAL - PARTE I

Descripción de la máquina virtual

El proceso (programa en ejecución) en la memoria principal se divide en dos segmentos:

- El **segmento de código** (*Code Segment*) almacena el código del programa en lenguaje máquina.
- El **segmento de datos** (*Data Segment*) se utiliza para almacenar datos durante la ejecución.

Registros

La máquina virtual posee 32 registros de 4 bytes, pero solo se utilizan 17 en esta primera parte.

Código	Nombre	Descripción	Código	Nombre	Descripción
0	LAR		16	AC	Acumulador
1	MAR	Acceso a memoria	17	CC	Código de condición
2	MBR		18	-	
3	IP		19	-	
4	OPC	Instrucción	20	-	
5	OP1	IIISTIUCCIOII	21	-	Reservado
6	OP2		22	-	Reservado
7	-		23	-	
8	-	Reservado	24	-	
9	-		25	-	
10	EAX		26	CS	Cogmontos
11	EBX		27	DS	Segmentos
12	ECX	Registros de	28	-	
13	EDX	propósito general	29	-	Reservado
14	EEX		30	-	Reservado
15	EFX		31	-	

- LAR, MAR y MBR: son utilizados por el procesador para comunicarse con la memoria principal.
- **IP** (**Instruction Pointer**): se usa para apuntar a la próxima instrucción a ejecutar dentro del segmento de código.
- OPC, OP1 y OP2: almacenan la instrucción en lenguaje máquina que se está ejecutando.
- EAX a EFX: sirven para almacenar datos y realizar operaciones durante la ejecución.
- **AC (Accumulator):** se utiliza para algunas operaciones especiales y también pueda ser utilizado para almacenar datos auxiliares.
- **CC (Condition Code):** contiene los bits N y Z que informan sobre el resultado de la última operación matemática o lógica ejecutada.
- **CS y DS:** almacenan los punteros al comienzo de los segmentos de código y datos, respectivamente.

Formato de la instrucción

Cada línea del programa fuente puede contener una sola instrucción. Cada instrucción se compone como máximo de **un rótulo**, **un mnemónico** (palabra que representa un código de operación), **dos, uno o ningún operando** separados por coma (dependiendo del tipo de instrucción) y **un comentario**. Con la siguiente sintaxis:

RÓTULO: MNEMÓNICO OPN_A, OPN_B;COMENTARIO

Lo único obligatorio para ser considerado instrucción es el **mnemónico**, todo lo demás (dependiendo de la instrucción) puede no estar o ser opcional. Puede haber líneas de código que estén en blanco o que solo tengan comentarios.

Operandos

Operando inmediato

El dato es directamente el valor del operando. Se pueden tener valores numéricos en base 10, 2, 8 y 16. Las bases 2, 8 y 16 se representan anteponiendo 0b, 0o (o simplemente 0) y 0x al dato, respectivamente. Además, se puede usar el apóstrofe (') para indicar valores ASCII.

Ejemplos:

97, **00141** o **0141**, **0x61**, **0b1100001** 'a o 'a' (valor decimal 97) fin (rótulo)

Operando de registro

Accede a alguno de los registros de la máquina virtual, identificándolo por su nombre.

Ejemplos:

EAX, AC, DS, CS

Operando de memoria

Accede a los 4 bytes ubicados en la memoria a partir de la dirección indicada. Se utiliza el siguiente formato:

[<registro>±<desplazamiento>]

El registro debe contener un puntero a una dirección de memoria y el desplazamiento es un número entero positivo, el cual puede sumar o restar posiciones de memoria. Tanto el registro como el desplazamiento son opcionales, pero al menos uno de los dos debe estar presente. Si se omite el registro, se utilizará el DS. Si no se indica un desplazamiento, se asume 0.

Ejemplos:

[EDX] se accede a la posición de memoria apuntada por el registro EDX (que debe estar correctamente conformado como un puntero)

[EBX+10] se obtiene la dirección de memoria apuntada por EBX y se desplaza 10 bytes para acceder al dato

[ECX-4] se accede al valor que se encuentra 4 bytes antes de la dirección apuntada por ECX [DS+8] es equivalente a [8]

Instrucciones (mnemónicos)

Instrucciones con dos operandos

MOV: asigna a un registro o posición de memoria un valor, que puede ser el contenido de otro registro, posición de memoria o un valor inmediato.

```
MOV EAX,EDX ;Carga en EAX el valor del registro EDX 
MOV EBX,[8] ;Carga en EBX 4 bytes desde la celda de memoria 8 hasta la 11 
MOV [12],10 ;Carga desde la celda de memoria 12 hasta la 15 el valor decimal 10
```

ADD, SUB, MUL, DIV: realizan las cuatro operaciones matemáticas básicas. El primer operando debe ser de registro o memoria, ya que es donde se guarda el resultado. El resultado de estas instrucciones afecta el valor del registro CC. El DIV tiene la particularidad de que además guarda el resto de la división entera (módulo) en AC.

```
ADD EAX,2 ; incrementa EAX en 2 
MUL EAX,[10] ; multiplica EAX por el valor de la celda 10, dejando el resultado en EAX 
SUB [EBX+10],1 ; resta 1 al valor de la celda de 4 bytes apuntada por EBX+10 
DIV ECX,7 ; divide el valor de ECX por 7, el resultado queda en ECX y el resto en AC
```

<u>CMP</u>: similar a la instrucción SUB, el segundo operando se resta del primero, pero éste no almacena el resultado, solamente se modifican los bits N y Z del registro CC. Es útil para comparar dos valores y generalmente se utiliza antes de una instrucción de salto condicional.

```
CMP EAX,[1000] ; compara los contenidos de EAX y la celda 1000
```

<u>SHL, SHR, SAR</u>: realizan desplazamientos de los bits almacenados en un registro o una posición de memoria y afectan al registro CC. SHL y SHR efectuan corrimientos a la izquierda y a la derecha (respectivamente) y los bits que quedan libres se completan con ceros. SAR también desplaza a la derecha, pero los bits de la izquierda propagan el bit anterior. Es decir, si el contenido es un número negativo, el resultado también lo será, porque agrega unos. Si es un número positivo, agrega ceros.

```
SHL EAX,1 ; corre los 32 bits de EAX una posición a la izquierda ; (equivale a multiplicar EAX por 2)

SHR [200],EBX ; corre a la derecha los bits de la celda 200, ; la cantidad de veces indicada en EBX

SAR [50],2 ; corre los bits de la celda de 4 bytes que comienza en 50 dos posiciones ; a la derecha, pero conservando el signo (equivale a dividir [50] por 4)
```

AND, OR, XOR: efectúan las operaciones lógicas básicas bit a bit entre los operandos y afectan al registro CC. El resultado se almacena en el primer operando.

```
AND EAX, EBX ; efectua el AND entre EAX y EBX, el resultado queda en EAX
```

SWAP: intercambia los valores de los operandos (ambos deben ser registros y/o celdas de memoria).

LDH: carga los 2 bytes más significativos del primer operando, con los 2 bytes menos significativos del segundo operando. Esta instrucción está especialmente pensada para poder cargar un inmediato de 16 bits, aunque también se puede utilizar con otro tipo de operando.

LDL: carga los 2 bytes menos significativos del primer operando, con los 2 bytes menos significativos del segundo operando. Esta instrucción está especialmente pensada para poder cargar un inmediato de 16 bits, aunque también se puede utilizar con otro tipo de operando.

RND: carga en el primer operando un número aleatorio entre 0 y el valor del segundo operando.

Instrucciones con un operando

SYS: ejecuta la llamada al sistema indicada por el valor del operando.

JMP: efectúa un salto incondicional a la celda del segmento de código indicada en el operando.

JMP 0 ;asigna al registro IP la dirección de memoria 0 donde se almacenó la instrucción 1

<u>JZ, JP, JN, JNZ, JNP, JNN</u>: realizan saltos condicionales en función de los bits del registro CC. Requieren de un solo operando que indica el desplazamiento dentro del segmento de código.

Instrucción	Bit N	Bit Z	Condición	Instrucción	Bit N	Bit Z	Condición
JZ (== 0)	0	1	Coro	JNZ (!= 0)	1	0	Negativo o
JZ (0)	"	T	Cero	JNZ (!- U)	0	0	positivo
ID (> 0)	0	_	Positivo	ositivo JNP (<= 0)		0	Negativo o
JP (> 0)	0	0 Po	POSITIVO	POSITIVO JNP (~= 0)	0	1	cero
IN (< 0)	1	_	Magativo	JNN (>= 0)	0	1	Cero o
JN (< 0)		0	Negativo	JNN (>- 0)	0	0	positivo

```
JP 2 ; se salta a la celda indicada por CS+2 si los bits N y Z de CC son cero (>0)
JN EBX ; se salta a la celda indicada en EBX si el bit N de CC está en 1 (<0)
JZ [8] ; se salta a la celda indicada en la celda 8 si el bit Z de CC es 1 (==0)
JNZ fin ; se salta a la celda con rótulo fin si el bit Z de CC está en cero (!=0)
JNP fin ; se salta a la celda con rótulo fin si el bit N o el bit de Z está en 1 (<=0)
```

NOT: efectúa la negación bit a bit del operando y afecta al registro CC.

NOT [15] ; invierte cada bit del contenido de la posición de memoria 15

Instrucciones sin operandos

STOP: detiene la ejecución del programa.

Llamadas al sistema

<u>1 (READ)</u>: permite almacenar los datos leídos desde el teclado a partir de la posición de memoria apuntada por EDX. El registro ECX indica la cantidad de celdas en los 2 bytes menos significativos y el tamaño de las mismas en los 2 bytes más significativos. El modo de lectura depende de la configuración almacenada en EAX con el siguiente formato:

Valor	Bit	Significado	
0x10	4	1: interpreta binario	
0x08	3	1: interpreta hexadecimal	
0x04	2	1: interpreta octal	
0x02	1	1: interpreta caracteres	
0x01	0	1: interpreta decimal	

Ejemplo 1:

Código		Pantalla
MOV	EAX, 0x01	[XXXX]: 23
MOV	EDX, DS	[XXXX]: 25
ADD	EDX, 11	
LDL	ECX, 2	
LDH	ECX, 2	
SYS	0x1	

Al finalizar la lectura, las posiciones de memoria 11 a 14 (relativas al DS) quedarán con los valores 0, 23, 0 y 25 (respectivamente).

Ejemplo 2:

Código		Pantalla
MOV MOV ADD LDL LDH SYS	EAX, 0x02 EDX, DS EDX, 11 ECX, 4 ECX, 1 0x1	[XXXX]: H [XXXX]: o [XXXX]: l [XXXX]: a

Al finalizar la lectura, las posiciones de memoria 11 a 14 (relativas al DS) quedarán con los valores 72, 111, 108 y 97 (respectivamente).

2 (WRITE): muestra en pantalla los valores contenidos a partir de la posición de memoria apuntada por EDX. El registro ECX indica la cantidad de celdas en los 2 bytes menos significativos y el tamaño de las mismas en los 2 bytes más significativos. El modo de escritura depende de la configuración almacenada en EAX con el siguiente formato:

Valor	Bit	Significado	
0x10	4	1: escribe binario	
0x08	3	1: escribe hexadecimal	
0x04	2	1: escribe octal	
0x02	1	1: escribe caracteres	
0x01	0	1: escribe decimal	

Cuando el caracter ASCII no es imprimible, escribe un punto (.) en su lugar.

Ejemplo 1:

Código		Pantalla
MOV MOV MOV MOV ADD LDH LDL MOV SYS	[3], 'a' [2], '1' [1], 'o' [0], 'H' EDX, DS EDX, 3 ECX, 1 ECX, 4 EAX, 0x12 0x2	[XXXX]: 0b1001000 H [XXXX]: 0b1101111 o [XXXX]: 0b1101100 l [XXXX]: 0b1100001 a

Ejemplo 2:

Código		Pantalla
MOV	[10], 0x41	[XXXX]: 0x4161 0o40541 Aa 16737
SHL	[10], 8	
OR	[10], 'a'	
MOV	EDX, DS	
ADD	EDX, 12	
LDL	ECX, 1	
LDH	ECX, 2	
MOV	EAX, 0x0F	
SYS	0x2	

NOTA: XXXX corresponde a la dirección de memoria de la celda.

Ejemplo de un programa completo

Ejemplo de un programa en Assembler para contar la cantidad de bits de un número ingresado.

inicio:	mov	eax.	0b01	; seteo para leer en decimal
Initero.	mov	edx,		; guardar en el data segment
	_	-		· · ·
	add	edx,		;en la posición 1
	ldh	,	0x04	; leer celdas de 4 bytes
	ldl	ecx,	0x01	; leer una sola celda
	sys	0x1		; system call para leer
	xor	ac,		; reseteo el ac (ac = 0)
	mov	eax,	[edx]	; copio 4 bytes de memoria a registro
otro:	cmp	eax,	0	; comparo con cero
	jz	fin		; si es cero terminé
	jnn	sigue		; si no es negativo salta
	add	ac,	1	; si es negativo acumula 1
sigue:	shl	eax,	1	; desplazo un bit a la izquierda
	jmp	otro		; continua el loop
fin:	add	edx,	4	; incremento para usar otra posición
	mov	[edx],	ac	; copia a memoria el ac
	mov	eax,	0b01	; seteo para escribir decimal
	ldh	ecx,	0x04	; escribir celdas de 4 bytes
	ldl	ecx,	0x01	; escribir una sola celda
	sys	0x2		; system call para imprimir
	stop			; detiene la ejecución