

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Ingeniería en Sistemas de Información ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

#### TRABAJO PRÀCTICO Nº 4

Arquitectura.
Modelos
Von Neumann
e IAS.

Capítulos 2 y 3

Libro: Organización y Arquitectura de Computadoras – Autor: William Stallings

# Niveles de máquina en la jerarquía de un sistema

#### **Superior**

Nivel de usuario: programas de aplicación.

Lenguajes de alto nivel.

Lenguajes de bajo nivel (assembler y código máquina)

Control microprogramado / cableado


Unidades funcionales (ALU, memoria, etc.)


Circuitos lógicos

**Inferior** 

Transistores y cables

# La computadora entiende solo 0 y 1, pero ¿cómo es el proceso?





• Un programa <u>compilador</u> traduce un programa en lenguaje de alto nivel, que es independiente de la arquitectura, a uno en lenguaje ensamblador, el cual es dependiente de la arquitectura.

• Un programa <u>ensamblador</u> traduce programas en lenguaje assembler a códigos binarios ejecutables.


• Instrucción: orden a ejecutar por la CPU.

• Lenguaje ensamblador, assembler o simbólico: se escribe con letras, símbolos, dígitos.

• Lenguaje de máquina o Código objeto: es lo que entiende la máquina, 0 y 1.

Cada instrucción escrita en assembler le corresponde un único código máquina.

Las personas se comunican con <u>Palabras</u>, y usan la voz como el canal para transmitirlas.



Una <u>Palabra</u>, en computación, es una secuencia de bits. El tamaño depende de la arquitectura del procesador.

La CPU y la Memoria se comunican a través de palabras, las cuales viajan por el Bus de Sistemas.

Cuando nos dan una dirección nos indican el nombre de la calle y su numeración.



• Si trabajamos con **un dígito decimal** existen 10 posibilidades de combinarlos ( $\mathbf{10^1} = \mathbf{10}$ ), esto es :

El rango de direcciones sería de 0 a  $10^1$  - 1.

•Si trabajamos con **dos dígitos decimales** existen 100 posibilidades de combinarlos ( $10^2 = 100$ ), esto es :

El rango de direcciones sería de 0 a  $10^2$  - 1.

•Si trabajamos con **tres dígitos decimales** existen 1000 posibilidades de combinarlos ( $10^3$ = 1000), esto es :

El rango de direcciones sería de 0 a  $10^3$  - 1.

El rango va de 0 a la base (cantidad de dígitos) — 1.


Cuantos más dígitos más direcciones tendremos.

• **Dirección** (en informática):

Es un puntero a una posición de memoria, la cual contiene un dato o una instrucción.

Es el número que identifica en forma unívoca cada palabra.

Las direcciones comienzan en cero, y la última es una unidad menos que el tamaño de memoria.



El gráfico representa una Memoria de tamaño 2<sup>n</sup>, donde cada palabra tiene un tamaño de 8 bits.

# Un sistema de computación típico




# Un sistema de computación típico

Funcionamiento de una computadora:

- Extracción de instrucciones de la memoria.
- Interpretación de las mismas.
- Extracción de memoria de los datos implicados en la operación.
- Envío a una unidad encargada de realizar las operaciones y cálculo del resultado.

¿Recuerda los componentes del Modelo de Von Neumann?

Consta de cinco componentes principales.



#### UNIDAD DE MEMORIA


• Las palabras de la memoria RAM se identifican con un número llamado *dirección*.

• Una palabra almacena un dato o una instrucción.

• Una computadora de programa almacenado mantiene las instrucciones y datos del programa en una memoria de acceso aleatorio (RAM) de lectura-escritura.

#### UNIDAD DE MEMORIA

- El tamaño de una palabra en este modelo es de 40 bits.
- Hay dos tipos de palabras: palabra dato y palabra instrucción.




Conociendo el formato de la palabra instrucción se puede deducir:

- Tamaño de la Memoria.
- Rango de Direcciones.

#### Decodificadores (tema a ser visto en otro trabajo práctico)

- Un decodificador es un circuito lógico que tiene n entradas y  $2^n$  salidas, se dice que es un  $\mathbf{Dec} \ \mathbf{n} \ \mathbf{x} \ \mathbf{2^n}$
- Para una combinación dada de las *n* entradas, solamente una salida tomará el valor 1, y todas las demás tomarán el valor 0.
- Los decodificadores se usan en las memorias para seleccionar solo una palabra de la misma.



• Las computadoras están formadas por una gran cantidad de **REGISTROS**.

• Los registros son medios de almacenamiento de información binaria.


• Pueden tener *diferentes tamaños* dentro de una máquina, de acuerdo a su uso y al diseño de la Arquitectura.

#### ALU y UC

Los principales registros de ésta computadora son:

- MAR (Registro de Dirección de Memoria, Memory Address Register)
- MBR (Registro Temporal de Memoria, Memory Buffer Register)
- PC (Contador de Programa, Program Counter)
- IR (Registro de Instrucción, Instruction Register)
- AC (Acumulador, Accumulator)
- INPR (Registro de Entrada, Input Register)
- OUTR (Registro de Salida, Output Register)

¿Cuáles son los tamaños en bits de estos registros?



#### MAQUINA DE VON NEUMANN

#### **Principios:**

- Los datos y las instrucciones se almacenan en una memoria de lectura-escritura.
- 2. Los contenidos de esta memoria se direccionan indicando su posición (dirección), sin considera el tipo de dato contenido en la misma.
- 3. La ejecución se produce siguiendo una secuencia de instrucción tras instrucción (a no ser que dicha secuencia se modifique explícitamente).


• La función de una computadora es la ejecución de programas.

• La CPU es quien se encarga de ejecutar dichas instrucciones a través de un ciclo denominado ciclo instrucciones.

¿Qué entiende por ciclo de instrucciones?

Desde una visión muy simple, el llevar a cabo las instrucciones, consiste de dos etapas:

- A) Leer (fetch) instrucción de memoria
- B) Ejecutar (execute) instrucción
  El programa se ejecuta a
  través de una iteración
  constante de estos dos etapas




Vista simplificada del ciclo de instrucción

¿Cómo se realizaría el Ciclo de Instrucción en el modelo de Von Neumann?

# El Computador IAS


¿Cuáles son los componentes del computador IAS?

# Computadora IAS



### Estructura ampliada del IAS


Unidad central de procesamiento



## Computadora IAS

#### • MEMORIA de IAS:

Consiste en 1000 posiciones de almacenamiento, PALABRAS, de 40 bits cada una (5 bytes). Tanto los datos como las instrucciones se almacenan ahí.



## Formato de la palabra en IAS


#### Palabra Número



Tiene un bit de signo y 39 bits de magnitud.


## Formato de la palabra en IAS

#### Palabra Instrucción



Tiene 40 bits, con lo cual al extraer una palabra de memoria se sacan 2 instrucciones al mismo tiempo, cada una de 20 bits.

# Formato de la instrucción en IAS



#### Formato de la instrucción en IAS

**CODOP** (Código de Operación): tiene información de la instrucción que se quiere ejecutar.

Tiene en total 8 bits, que indican que pueden haber 2<sup>8</sup> = 256 operación diferentes.

**DIRECCIÓN**: nos indica una posición de memoria, de 0 a 999, en la cuál se encuentra el operando.

Tiene 12 bits, es decir que se cuenta con  $2^{12} = 4$  K = 4096 bytes o 4096 posiciones de memoria posibles de ser usadas en la instrucción.

1000 palabras x 40 bits = 40000 bits / 8 = 5000 bytes aproximadamente 4096 bytes.

Para escribir  $999_{(10)}$  en binario usamos 12 bits  $001111100111_{(2)}$ 

## Computadora IAS

#### • UNIDAD DE CONTROL (UC):

Capta instrucciones de la memoria y las ejecuta una a una.

#### • UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA (ALU):

Realiza operaciones con los datos binarios obtenidos.

Utiliza los mismos registros que el modelo de Von Neumann, y además incorpora los Registros:

- -IBR (Instruction Buffer Register)
- -MQ (Multiplier Quotient)


Contador de Programa

PC
(Program Counter):

Contiene la dirección de la próxima pareja de instrucciones que van a ser captadas de la memoria.

Tamaño en bits?

12 bits




Registro de Dirección de Memoria <u>MAR</u> (Memory Address

Especifica la dirección en memoria de la palabra que va a ser escrita o leída en MBR.

Tamaño en bits?

**Register**):

12 bits




Registro Temporal de Memoria MBR (Memory Buffer Register):

Contiene una palabra que debe ser almacenada en memoria, o que viene desde la memoria.

Tamaño en bits?

40 bits



# Registros de la Computadora IAS

Registro Temporal de Instrucción


<u>IBR</u>

(Instrucction Buffer Register):

Almacena temporalmente la instrucción contenida en la parte *derecha* de una palabra (instrucción en espera)

Tamaño en bits?

20 bits




# Registros de la Computadora IAS

Registro de
Instrucción
IR
(Instruction Register):

Contiene los bits del código de operación de la instrucción que se va a ejecutar.

Tamaño en bits?

8 bits




# Registros de la Computadora IAS

Acumulador
AC y Multiplicador
Cociente MQ:

Almacenan operandos y resultados de operaciones de la ALU temporalmente.

# Tamaños en bits? 40 bits c/u

Por ejemplo, el resultado de multiplicar dos operandos de 40 bits es uno de 80 bits, los 40 bits más significativos se almacenan en AC y los menos significativos en MQ.




# Multiplicación en binario

(tema a ser visto en otro trabajo práctico)

La tabla de multiplicar para números binarios es la siguiente:


X	0	1
0	0	0
1	0	1

6
<u>x 5</u>
30




Un ciclo de instrucción es el procesamiento que requiere una instrucción.

La ejecución de un programa consiste en la repetición de éste ciclo.



# Estructura ampliada del IAS

Unidad central de procesamiento



¿Cómo se realizaría el Ciclo de Instrucción en el modelo IAS?

Cada ciclo de instrucción consta de dos subciclos:

• CICLO DE CAPTACIÓN (búsqueda):

¿Por dónde se comienza?

¿Cómo continuamos?

Sigan el camino de las líneas (buses)

IAS permite obtener 2 instrucciones de la memoria en el mismo ciclo de búsqueda. No se ejecutan las dos a la vez.

- CICLO DE EJECUCIÓN:
- ¿Quién tiene la información sobre la operación a realizar (CODOP)?
- ¿Esa información a dónde va?

- ¿Qué le falta a la ALU para trabajar?
- ¿Ese dato dónde está?
- ¿Quién tiene la dirección del dato?

Vamos con la dirección por el Bus de Direcciones a la Memoria y sacamos la Palabra Dato. ¿Dónde la colocamos?

• CICLO DE EJECUCIÓN (continuación):

La ALU ya sabe que operación debe hacer con el dato recibido y realiza la ejecución.

El resultado ¿dónde lo almacena?

Si el resultado fuera más grande, ¿dónde almacena los otros bits?

Luego se repite lo mismo con la instrucción almacenada en el IBR.

¿Cómo se termina?

¿En cuánto se incrementa? ¿Para qué se lo hace?

# Instrucciones en IAS

El computador IAS tiene un total de 21 instrucciones, que se clasifican en cinco grupos.

# Las Instrucciones en IAS INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA DE DATOS:

 Se transfieren datos entre la memoria y los registros de la ALU o entre dos registros de la ALU.

Codop	Instrucción	Descripción
00001010	LOAD MQ	Transferir el contenido del registro MQ al AC
00001001	LOAD MQ,M(X)	Transferir el contenido de la posición de memoria X al MQ
00100001	STOR M(X)	Transferir el contenido del AC a la posición de memoria X
0000001	LOAD M(X)	Transferir M(X) al AC
00000010	LOAD -M(X)	Transferir –M(X) a AC
00000011	LOAD  M(X)	Transferir el valor absoluto de M(X) al AC
00000100	LOAD - M(X)	Transferir -  M(X)  a AC

### **INSTRUCCIONES DE SALTO INCONDICIONAL:**

• Normalmente, la unidad de control ejecuta instrucciones secuencialmente en la memoria. Las instrucciones de salto pueden cambiar ese orden (ej. Operaciones repetitivas).

Codop	Instrucción	Descripción
00001101	JUMP M(X,0:19)	Captar la instrucción indicada por la mitad izquierda de M(X)
00001110	JUMP M(X,20:39)	Captar la instrucción indicada por la mitad derecha de M(X)

### **INSTRUCCIONES DE SALTO CONDICIONAL:**

• El salto depende de una condición, esto permite puntos de decisión.

Codop	Instrucción	Descripción
00001111	JUMP +M(X,0:19)	Si AC ≥ 0 saltar a la instrucción indicada por la mitad izquierda de M(X)
00001000	JUMP +M(X,20:39)	Si AC ≥ 0 saltar a la instrucción indicada por la mitad derecha de M(X)

### INSTRUCCIONES DE ARITMÉTICA:

• Son las operaciones realizadas por la ALU.

Codop	Instrucción	Descripción
00000101	ADD M(X)	$AC \leftarrow AC + M(X)$
00000111	ADD  M(X)	$AC \leftarrow AC +  M(X) $
00000110	SUB M(X)	$AC \leftarrow AC - M(X)$
00001000	SUB  M(X)	$AC \leftarrow AC -  M(X) $
00001011	MUL M(X)	$[AC][MQ] \leftarrow AC \times M(X)$
00001100	DIV M(X)	$[AC][MQ] \leftarrow AC \div M(X)$
00010100	LSH	$AC \leftarrow AC \times 2$
00010101	RSH	AC ← AC ÷ 2

### INSTRUCCIONES DE MODIFICACIÓN DE DIRECCIONES:

 Permite que la ALU haga operaciones con las direcciones y las inserte en instrucciones almacenadas en memoria. Esto permite una considerable flexibilidad de direccionamiento en un programa.

Codop	Instrucción	Descripción
00010010	STOR M(X,8:19)	Reemplazar el campo de dirección de la izquierda de M(X) por los 12 bits de la derecha de AC.
00010011	STOR M(X, 28:39)	Reemplazar el campo de dirección de la derecha de M(X) por los 12 bits de la derecha de AC.

(resumen)

CODOP	INSTRUCCIÓN EN ASSEMBLER	DESCRIPCION
00100001	STOR M(X)	Transferir el contenido del AC a la
		posición de memoria X
00000001	LOAD M(X)	Transferir M(X) al AC
00000101	ADD M(X)	$AC \leftarrow AC + M(X)$
00000110	SUB M(X)	$AC \leftarrow AC - M(X)$
00001011	MUL M(X)	$[AC][MQ] \leftarrow AC \times M(X)$
00001100	DIV M(X)	$[AC][MQ] \leftarrow AC \div M(X)$
00010100	LSH	$AC \leftarrow AC \times 2$
00010101	RSH	AC ← AC ÷ 2

### **Ejercicio:**

Escribir un programa que lea un dato de la dirección 600 de memoria y lo almacene en la dirección 601.

**LOAD M(600) STOR M(601)** 

% transfiere el contenido de 600 al AC

% transfiere AC a la posición de memoria 601

### **Ejercicio:**


Escribir un programa que sume el número almacenado en la posición 867 más el número almacenado en la posición 562. El resultado de la suma se debe almacenar en la posición 778.

LOAD M(867) ADD M(562) STOR M(778) % transfiere el contenido de la posición 867 al AC

 $% AC \leftarrow AC + M(562)$ 

% transfiere el contenido de AC a la posición de M(778)

¿Cómo se almacena el programa en 0 y 1 (Código Máquina)?



# IAS Simulator V 1.0.4

### Link:

https://www.ic.unicamp.br/~edson/disciplinas/mc404/2017-2s/abef/IAS-sim/

# IAS Simulator V 1.0.4

En el mapa de memoria hay que cargar las direcciones y el programa (instrucciones y datos) en hexadecimal.

Luego presionar el botón "Load Me. Map into IAS Memory", con esto aparecerá el programa cargado en la parte central inferior de la página "MAIN MEMORY".

También se puede adjuntar un archivo .txt y luego presionar el botón "Load Map from File".

# Ejemplos con máquinas hipotéticas.

Ejercicio (màquina hipotética):

Dada una **hipotética máquina** que maneja una Memoria de 128 MB, cuyo Procesador posee un conjunto de 3 instrucciones (sumar, leer de la memoria, escribir en la memoria). Los códigos numéricos asignados a cada operación son desde el número 0 (cero) en adelante, desde la primera operación que es la suma. Esta máquina trabaja con un formato de instrucción que puede manejar una dirección por vez. Se pide:

a)¿Cuántos bits se necesitan para representar las tres instrucciones?

### **Ejercicio (continuación)**:

b) Dibujar el formato de instrucción correspondiente, indicando el nombre de cada campo, su función y longitud.

Memoria de 128 MB  $2^{x} = 128 \text{ MB} \rightarrow 2^{27} \rightarrow 27 \text{ bits para la dirección.}$ 



CODOP (Campo Código de Operación): almacena la operación a realizar.

DIRECCIÓN: indica la dirección de memoria de la cuál se extraerá un dato o se guardará un dato en ella.

### **Ejercicio (continuación):**

c) Con el formato del punto anterior, realizar el código máquina de la instrucción de lectura de un dato de la posición 900 de memoria.

01 0000000000000001110000100

### Ejercicio (continuación):

d) Escribir la instrucción del punto anterior en lenguaje assembler, de acuerdo a la arquitectura IAS.

**LOAD M(900)** 

# Ciclo de Instrucción Ejemplo (máquina hipotética )

Suponiendo una *máquina hipotética* con las siguientes características:

- AC: único registro de datos, almacenamiento temporal.
- PC: registro con la dirección de la instrucción.
- IR: registro instrucción.
- Instrucciones y datos de 16 bits.



Formato de enteros.

### Ejemplo (máquina hipotética )

0	3	4	15
	Codop (4 bits)	Dirección (12 bits)	

Formato de instrucción.

2<sup>12</sup> = 4096 (4K) palabras de memoria que se pueden direccionar.

 $2^4 = 16$  codops diferentes. A continuación lista parcial:

Codop	Descripción
0001	Carga AC desde memoria
0010	Almacenar AC en memoria
0101	Sumar al AC un dato de memoria

### Ejemplo (máquina hipotética )


Nota: se utiliza notación **hexadecimal**, cada dígito representa cuatro bits.

### **PASO 1:**

El PC contiene el valor 300.

Se carga el contenido de esa dirección (una instrucción) en el IR.

Figura en Cap. 3,
Pag. 64, Libro
Stalling.



### Ejemplo (máquina hipotética )

### **PASO 2:**

¿Qué operación se tiene que ejecutar?


El primer dígito del IR indica la operación:

$$1_{(16)} = 0001_{(2)}$$

El AC se va a cargar con un dato de la memoria.

Los restantes 12 bits especifican la dirección (es decir "940").


El registro de PC se incrementa en uno (toma el valor 301).



### Ejemplo (máquina hipotética )

### **PASO 3:**

Se capta la siguiente instrucción que se carga en IR (5941).



### Ejemplo (máquina hipotética )


### **PASO 4:**

El primer dígito del IR,  $5_{(16)} = 0101_{(2)}$ , indica que la instrucción debe sumar el contenido del AC con el de una posición de memoria.

Los siguientes 12 bits indican la dirección de memoria ("941").

El contenido de AC (0003) y el de la posición 941 (0002) se suman y el resultado se almacena en AC (0005).


El PC se incrementa en 1 (pasa a 302).



### Ejemplo (máquina hipotética )

### **PASO 5:**

Se capta la siguiente instrucción (2941) desde la nueva posición de memoria, cargándola en IR.



### Ejemplo (máquina hipotética )


### **PASO 6:**

El primer dígito del IR,  $2_{(16)} = 0010_{(2)}$ , indica que el AC se debe almacenar en una posición de memoria.

Los siguientes 12 bits indican la dirección de la memoria ("941").

El contenido de AC se almacena en la posición 941.

El registro PC se incrementa en 1 (toma el valor 303).



# Arquitectura CISC, explicación básica.

# CISC

CISC: Computadoras con un conjunto de instrucciones complejo (complex instruction set computer).

- La microprogramación es una característica importante y esencial de casi todas las arquitecturas CISC.
- Significa que cada instrucción es interpretada por un microprograma localizado en una memoria de control dentro del procesador.
- •Para esto se requieren de varios ciclos de reloj (al menos uno por microinstrucción).

CISC
Instrucciones multiciclo
Carga/almacenamiento incorporadas en otras instrucciones
Arquitectura memoria-memoria
Instrucciones largas,
Código con menos líneas
Utiliza memoria de microprograma
Se enfatiza la versatilidad del repertorio de instrucciones
Reduce la dificultad de implementar compiladores