Práctico 8 - OdC

Lautaro Bachmann

Contents

1)		4
,	Como resolver	4
	1)	4
	2)	4
2)		5
	Como resolver	5
	1)	5
	2)	5
	1)	5
	2)	6
	ADDI X9, X9, #0	6
	STUR X10, [X11, #32] (COMPLETAR)	6
3)		7
3)	Como resolver	7
		7
	1)	7
	•	7
	Instruccion en asssembler	7
	Representacion binaria	7
	2)	
	Tipo de la instruccion	7
	Instruccion en asssembler	7 8
	Representacion binaria (COMPLETAR)	0
4)		9
-)	Como resolver	9
	1)	9
	Pasar de binario a hexa	9
	Instruccion que representa en memoria	9
	2)	9
	Pasar de binario a hexa	9
	Instruccion que representa en memoria (COMPLETAR)	9
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5)		10
	Como resolver	10
	Intruccion 1	10
	Pasemos de hexa a binario	10
	Separemos la instruccion en partes	10
	Instruccion 2	10
	Pasemos de hexa a binario	10
	Separemos la instruccion en partes	10
	Codigo en assembly	11
	Valor final de X1	11

6)		12
	Como resolver	12
	1. LSL XZR, XZR, 0	12
	2. ADDI X1, X2, -1	12
	3. ADDI X1, X2, 4096	12
	4. EOR X32, X31, X30	12
	5. ORRI X24, X24, 0x1FFF	12
	6. STUR X9, [XZR,#-129]	12
	7. LDURB XZR, [XZR,#-1]	12
	8. LSR X16, X17, #68	12
	9. MOVZ X0, 0x1010, LSL #12	12
	10. MOVZ XZR, 0xFFFF, LSL #48	13
7)		14
	Como resolver	14
	a)	14
	b) (COMPLETAR)	14
	c (COMPLETAR)	14
6)		14
8)	Como resolver	14 14
		$\frac{14}{15}$
	(1) y (2)	15 15
	3)	$\frac{15}{15}$
	1)	$\frac{15}{15}$
	-	$\frac{15}{15}$
	Resolucion	$\frac{15}{15}$
	,	$\frac{15}{15}$
	Explicacion	$\frac{15}{15}$
	3) (COMPLETAR)	16
	3) (COMI LETAR)	10
9)		16
,	Como resolver	16
	Pasos	16
	Resolucion	16
10		16
	Como resolver	16
	Resolucion	17
	Desensamblar 0x91000400	17
	Conclusion	17

Como resolver

Hay que tener en cuenta que los numeros son signados y que por ende al extenderlos hay que prestar atencion al bit mas significativo para saber si llenar los bits faltantes con 0 o 1

Como resolver

1)

Ir a la greencard y ver que tipo de instruccion son

2)

En base al tipo de instruccion ver como está conformada, e ir completando los campos (opcode, etc) uno a uno para luego unirlo todo.

1)

ADDI es una instuccion de formato I.

STUR es una instruccion de formato D.

ADDI X9, X9, #0

I	opcode		ALU_immediate		Rn	Rd
	31	22 21		109	5 4	0

opcode=10 0100 0100

 $ALU_immediate = 0000~0000~0000$

Rn = 01001

 $Rd{=}01001$

Instruccion en binario 0b1001 0001 0000 0000 0000 0001 0010 1001

Instruccion en hexa hex = 0x91000129

STUR X10, [X11, #32] (COMPLETAR)

					* · · · *		
D	opcode		DT_address	ор	Rn	Rt	
	31	21 20		12 11 10 9	5 4	0	

opcode=11111000000

 $DT_address{=}000100000$

op= ??

Rn = 01011

Rt = 01010

Como resolver

- 1. Ver los campos que tiene para determinar el tipo de instruccion.
- 2. Revisar greencard para ver como se escribe la instruccion en assembler
- 3. Pasar los campos a binario para obtener la representacion binaria

1)

op=0x658, Rm=13, Rn=15, Rd=17, shamt=0

Tipo de la instruccion

Por los campos proporcionados podemos saber que la instruccion es de tipo ${\bf R}.$

Instruccion en asssembler

SUB X17 X15 X13

Representacion binaria

op=11001011000

Rm = 01101

shamt=000000

Rn = 011111

Rd = 10001

R	opcode			Rm	shamt		Rn	Rd
	31	21	20	16	15	10	9 5	4 0

 $1100\ 1011\ 0000\ 1101\ 0000\ 0001\ 1111\ 0001$

2)

op=0x7c2, Rn=12, Rt=3, const=0x4

Tipo de la instruccion

Por los campos proporcionados podemos saber que la instruccion es de tipo ${\bf D}.$

Instruccion en asssembler

LDUR X3 [X12, #4]

Representacion binaria (COMPLETAR)

 $opcode{=}11111000010$

 $DT_address = 000000100$

op=??

Rn = 00110

Rt = 00011

 $11111000010\ 000000100\ ??\ 00110\ 00011$

Como resolver

- 1. Transformar de binario a hexadecimal.
- 2. Chequear los primeros 11 bits para determinar de que operacion se trata

1)

Pasar de binario a hexa

Instruccion que representa en memoria

```
opcode = 10001011000 = 0x458 = ADD
Rm = 00000 = X0
shamt = 000000
Rn = 00000 = X0
Rd = 00000 = X0
ADD X0 X0 X0
```

2)

Pasar de binario a hexa

```
1101 0010 1011 1111 1111 1111 1110 0010 = D2BFFFE2
```

Instruccion que representa en memoria (COMPLETAR)

Como resolver

En big endian el valor mas significativo es guardado en la primer direccion de almacenamiento

Pasos:

- 1. Unir el contenido en memoria teniendo en cuenta que está guardado en formato big endian.
- 2. Determinar opcode con primeros 11 bits
- 3. Ver el tipo de la operacion

Intruccion 1

0x10010000: 0x8B010029

Pasemos de hexa a binario

```
0x8B010029
= 1000 1011 0000 0001 0000 0000 0010 1001
```

Separemos la instruccion en partes

Instruccion 2

0x10010004: 0x8B010121

Pasemos de hexa a binario

```
0x8B010121
= 1000 1011 0000 0001 0000 0001 0010 0001
```

Separemos la instruccion en partes

```
opcode = 100 0101 1000 = 0x458 = ADD

Rm = 00001 = X1

shamt = 000000

Rn = 01001 = X9

Rd = 00001 = X1
```

ADD X1 X9 X1

Codigo en assembly

```
ADD X9 X1 X1 // X9 = X1 + X1 ADD X1 X9 X1 // X1 = X9 + X1
```

Valor final de X1

X1 = X9 + X1 = X1 + X1 + X1 = X1 * 3

Como resolver

- 1. Chequear si los numeros utilizados deben tener signo o no
- 2. Chequear si los numeros utilizados no superan el tamaño permitido
- 3. Chequear si los registros de la instrucción pueden ser utilizados

1. LSL XZR, XZR, 0

Se puede codificar en codigo maquina.

2. ADDI X1, X2, -1

No se puede codificar en codigo maquina ya que el ALUImm es no signado

3. ADDI X1, X2, 4096

No se puede codificar en codigo maquina ya que ALUImm solo soporta valores menores a 4095~(0xFFF)

4. EOR X32, X31, X30

No se puede codificar en codigo maquina ya que Rd solo soporta valores hasta 31 (0b11111)

5. ORRI X24, X24, 0x1FFF

No se puede codificar en codigo maquina ya que ALUImm solo soporta valores menores a 4095~(0xFFF)

6. STUR X9, [XZR,#-129]

Se puede codificar en codigo maquina.

7. LDURB XZR, [XZR,#-1]

Se puede codificar en codigo maquina.

8. LSR X16, X17, #68

No se puede codificar en codigo maquina ya que shamt solo soporta valores hasta $63 \ (0b111111)$

9. MOVZ X0, 0x1010, LSL #12

No se puede codificar en codigo maquina ya que #12 es un valor no valido teniendo en cuenta como está codificado el lsl del MOVZ

10. MOVZ XZR, 0xFFFF, LSL #48

Se puede codificar en codigo maquina.

Como resolver

Por cada linea ensamblar la instruccion correspondiente a codigo maquina

a)

b) (COMPLETAR)

MOVZ X0, 0xFFFF, LSL #32 // 110100101 10 11111111111111111 00000 // 1101 0010 1101 1111 1111 1111 1110 0000

L1: SUBIS X0,X0,#1 B.NE L1

c (COMPLETAR)

8)

Como resolver

Tener en cuenta que el campo de inmediato del branch tiene 26 bits.

Por lo cual, como el primer bit es el bit de signo, tenemos lo siguiente:

• Maxima cantidad de instrucciones hacia adelante de B:

$$2^{25} - 1 = 1FFFFFF$$

• Maxima cantidad de **posiciones de memoria** hacia adelante:

$$(2^{25} - 1) * 4 = 7FFFFFC$$

Tener tambien en cuenta que se parte desde el PC.

Tener en cuenta erratas del BR, ya que es de tipo R

(1) y (2)

- 1. Ver capacidad en bits de la instruccion a usar.
- 2. Ver si partiendo del PC y sumandole la maxima cantidad que se puede avanzar se llega al resultado deseado.

3)

- 1. Guardar direccion de memoria a la que quiero saltar en un registro
- 2. Hacer un branch register con el registro del punto anterior

1)

Explicacion

Resolucion

 $0x000FFFFC > 0x00014000 \Rightarrow$ Es posible llegar con una sola instruccion $0x000FFFFC < 0x00114524 \Rightarrow$ No es posible llegar con una sola instruccion $0x000FFFFC < 0x0F000200 \Rightarrow$ No es posible llegar con una sola instruccion

2)

Explicacion

• Maxima cantidad de instrucciones hacia adelante de B:

$$2^{25} - 1 = 1FFFFFF$$

• Maxima cantidad de **posiciones de memoria** hacia adelante:

$$(2^{25} - 1) * 4 = 7FFFFFC$$

$$\begin{aligned} \text{posMaxima} &= PC + 0x07FFFFFC\\ &= 0x00000600 + 0x07FFFFFC\\ &= 0x080005FC \end{aligned}$$

Resolucion

 $0x080005FC>0x00014000\Rightarrow Es$ posible llegar con una sola instruccion $0x080005FC>0x00114524\Rightarrow Es$ posible llegar con una sola instruccion $0x080005FC<0x0F000200\Rightarrow No$ es posible llegar con una sola instruccion

3) (COMPLETAR)

9)

Como resolver

• Maxima cantidad de **posiciones de memoria** hacia adelante de B: $(2^{25}-1)*4=7$ FF FFFC

Pasos

1. Dividir posicion de memoria a la que quiero llegar por la cantidad maxima de posiciones que puedo avanzar y redondear para arriba de ser necesario.

Osea:

```
cantInstruccionesB = [posicionObjetivo / maxPosAvance]
```

Resolucion

Como queremos llegar a 0xFFFFFFC y con cada $\bf B$ podemos recorrer 0x07FFFFFC posiciones de memoria, tenemos que:

```
cantInstrucciones
B = \lceil 0xFFFFFFFC / 0x07FFFFFFC \rceil
= \lceil 32.00000092 \rceil
= 33
```

10)

Como resolver

.org 0x0000 hace que el programa empiece en la dirección 0

Tener en cuenta que cada instruccion suma cuatro a la direccion de comienzo del programa, por lo cual:

- MOVZ está en la posicion 0
- MOVK está en la posicion 4
- STURW está en la posicion 8
- $\bullet~$ STURW está en la posicion 12

Este tipo de programa es un programa que se reescribe solo.

Resolucion

Desensamblar 0x91000400

```
0 \\ x \\ 91000400 \\ = 1001 \ 0001 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0100 \ 0000 \ 0000
```

 $opcode = 100\ 1000\ 1000 = 0x488 = ADDI$

$\underbrace{100100010}_{opcode}\underbrace{00000000001}_{imm}\underbrace{00000}_{Rn}\underbrace{00000}_{Rd}$

= ADDI X0, X0, #1

Conclusion

Por ende, el valor que devuelve X0 en este programa es 0x91000401