

<u>ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ</u> <u>ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ-ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</u>

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΚΟΥΜΕ ΛΑΟΥΡΕΝΤΙΑΝ

AM: 031 18 014 EEAMHNO: 8°

ΟΜΑΔΑ: 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ QUAGGA KAI FRROUTING (FRR)

Ασκηση 1: Γνωριμία με το περιβάλλον του FRR

- 1) Εκτελούμε τις οδηγίες.
- **2)** Εκτελούμε "dhclient em0".
- 3) Εκτελούμε "ping www.google.com" και επιτυγχάνει.
- **4)** Εκτελούμε την εντολή "pkg update".
- **5-6)** Κάνουμε πρώτα το βήμα 1.6, και στη συνέχεια, εκτελώντας πρώτα "pkg upgrade" εκτελούμε "pgk install frr7".
- **7)** Εκτελούμε "chown frr:frr /usr/local/etc/frr" οπότε και βλέπουμε το αποτέλεσμα:

```
root@R1:/usr/local/etc # ls -la
total 32
                    wheel
drwxr-xr-x
           6 root
                           512 Apr
                                    8 17:15
                           512 Apr
lrwxr-xr-x 10 root
                    wheel
                           512 Apr 8 17:01 bash_completion.d
rwxr-xr-x 2 root
                    whee l
lrwxr-xr-x 2 frr
                    frr
                           1024 Apr 8 17:15 frr
drwxr-xr-x 5 root
                    wheel
                           512 Apr 8 17:01 periodic
           1 root
                    wheel
                          2366 Aug 26
                                      2021 pkg.conf
                          2366 Aug 26 2021 pkg.conf.sample
           1 root
                    wheel
            2 root
                    wheel
                           512 Apr
                                   8 17:15 rc.d
```

- **8)** Εκτελούμε στο /usr/local/etc/frr "touch vtysh.conf zebra.conf staticd.conf".
- **9)** Εκτελούμε όντας στο directory /usr/local/etc/frr "chown frr:frr vtysh.conf", "chown frr:frr zebra.conf" και "chown frr:frr staticd.conf".
- 10) Διαμορφώνουμε κατάλληλα το αρχείο:

```
root@R1:/usr/local/etc/frr # cat /etc/rc.conf
sshd_enable="YES"# to enable the ssh daemon
hostname="R0" #to assign the host name
gateway_enable="YES"
frr_enable="YES"
frr_daemons="zebra staticd"
```

11) Αντίστοιχα:

```
root@R1:/usr/local/etc/frr # cat /etc/csh.cshrc
# $FreeBSD: releng/11.4/etc/csh.cshrc 50472 1999-08-27 23:37:10Z peter $
#
# System-wide .cshrc file for csh(1).
setenv UTYSH_PAGER "more -EFX"
```

- **12)** Εκτελούμε "rm /etc/resolv.conf" και "poweroff".
- **13)** Βάζουμε **όλες** τις κάρτες σε εσωτερική δικτύωση στα LAN1, LAN2, LAN3 και LAN4.
- **14)** Δεδομένου ότι η υπηρεσία sshd ήταν απενεργοποιημένη, εκτελούμε πρώτα "service sshd start", και στη συνέχεια με "service sshd onestatus" και "service frr status" βλέπουμε αν οι υπηρεσίες αυτές είναι ενεργοποιημένες.

```
root@RO:~ # service sshd onestatus
/etc/rc.conf: to: not found
/etc/rc.conf: to: not found
sshd is running as pid 1164.
root@RO:~ # service frr status
/etc/rc.conf: to: not found
/etc/rc.conf: to: not found
zebra is running as pid 417.
staticd is running as pid 420.
```

- **15)** Εκτελούμε "history -c" και στη συνέχεια τα υπόλοιπα βήματα, με την επιλογή σχετικά με το MAC Address Policy να είναι στο "Include only NAT network adapter MAC addresses".
- 16) Αποθηκεύουμε το αρχείο

1.1) Λαμβάνουμε το σφάλμα "Vty password is not set, Connection closed by foreign host" έχοντας εκτελέσει "telnet localhost 2601"

```
root@R0:~ # telnet localhost 2601
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^l'.
Uty password is not set.
Connection closed by foreign host.
```

- **1.2)** Με την εντολή "vtysh".
- 1.3) Βλέπουμε τις εξής 22:

```
add
                Add registration
clear
                Reset functions
                Configuration from vty interface Copy from one file to another
configure
                 Debugging functions
debug
                 Turn off privileged mode command
disable
                 Turn on privileged mode command
enable
                End current mode and change to enable mode
end
exit
                Exit current mode and down to previous mode Find CLI command matching a regular expression
find
list
                 Print command list
                Multicast trace route to multicast source
Negate a command or set its defaults
mtrace
                Direct vtysh output to file
Send echo messages
output
ping
                Exit current mode and down to previous mode Control rpki specific settings
quit
rpki
                Show running system information
Set terminal line parameters
Trace route to destination
show
terminal
traceroute
                Watchfrr Specific sub-command
watchfrr
                 Write running configuration to memory, network, or terminal
```

- **1.4)** Παρατηρούμε πως κάνει autocomplete, ωστόσο εν προκειμένω λαμβάνουμε και "Command Incomplete".
- **1.5)** Εάν πληκτρολογήσουμε "co" και μετά TAB δε κάνει τίποτα, ωστόσο εάν ξαναπατήσουμε TAB εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εντολές που ξεκινάνε από "co" (configure, copy). Εάν, αφού έχουμε πατήσει τα 2 γράμματα, πληκτρολογήσουμε "?", τότε εμφανίζεται μια μικρή περιγραφή για κάθε μία από τις διαθέσιμες εντολές που ξεκινάνε από "co".
- **1.6)** H "sh version".
- **1.7)** Γράφουμε "wr", μετά ΤΑΒ, μετά "t" και μετά ξανά ΤΑΒ.
- **1.8)** Με την εντολή "show running-config".
- **1.9)** Με την εντολή "configure terminal".
- **1.10)** Εκτελούμε "hostname R1", οπότε και μας αλλάζει το prompt.



- **1.11)** Εκτελούμε "password ntua".
- **1.12)** 2 φορές, η μία μας πάει στο Privileged EXEC και η άλλη στο αρχικό κέλυφος UNIX
- 1.13) Πλέον απαιτείται συνθηματικό.
- **1.14)** Βρισκόμαστε σε επίπεδο User EXEC.
- 1.15) Μόνο τις παρακάτω 9:

```
RO>
enable Turn on privileged mode command
exit Exit current mode and down to previous mode
find Find CLI command matching a regular expression
help Description of the interactive help system
list Print command list
quit Exit current mode and down to previous mode
show Show running system information
terminal Set terminal line parameters
who Display who is on vty
```

1.16) Προφανώς, εφόσον δεν είμαστε πλέον Privileged χρήστες έχουμε πολύ λιγότερες διαθέσιμες εντολές.

- **1.17)** Με την εντολή "show interface".
- **1.18)** Με την εντολή "show ip forwarding", βλέπουμε πως είναι ενεργοποιημένη.
- **1.19)** Με την εντολή "show ip route", δε παίρνουμε καμία απάντηση, επομένως ο πίνακας είναι άδειος.
- **1.20)** Όχι δε μπορούμε, καθώς δεδομένου ότι δεν είμαστε προνομιούχος χρήστης δεν αναγνωρίζεται η εντολή μας.
- **1.21)** Με την εντολή "enable".
- **1.22)** Πλέον μπορούμε να δούμε την παραμετροποίηση του FRR, η οποία περιλαμβάνει και το password που ορίσαμε.
- **1.23)** Εκτελούμε την εντολή "list".
- **1.24)** Αρχικά θα εκτελέσουμε "configure terminal" για να εισέλθουμε σε λειτουργία Global Configuration Mode και στη συνέχεια θα εκτελέσουμε "enable password ntua".
- **1.25)** Με την εντολή "service password-encryption".
- **1.26)** Θα προτιμούσαμε το ssh, καθώς μέσω telnet το συνθηματικό θα μεταφέρονταν ως Plaintext με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπές σε υποκλοπές από τρίτους.

Άσκηση 2: Δρομολόγηση σε ένα βήμα

- **2.1)** Εκτελούμε "ifconfig em0 192.168.1.2/24" στο PC1 και "ifconfig em0 192.168.2.2/24" στο PC2.
- **2.2)** Αρχικά συνδεόμαστε με "vtysh" και όντας Privileged εκτελούμε "configure terminal". Εκεί, εκτελούμε "hostname R1" και στη συνέχεια "interface em0". Αμέσως μετά εκτελούμε "ip address 192.168.1.1/24". Κάνουμε "exit" ώστε να επιστρέψουμε στο Global configuration mode και εκεί εκτελούμε "interface em1", και αμέσως μετά "ip address 192.168.2.1/24". Κάνουμε "exit" για να επιστρέψουμε πίσω.
- **2.3)** Μεταφερόμαστε σε Privileged EXEC mode. Εκεί εκτελούμε "show interface" και βλέπουμε τα παρακάτω:

```
Interface em0 is up, line protocol is up
                        last: 2022/04/08 21:34:26.94
 Link ups:
 Link downs:
                  0
                        last: (never)
 vrf: default
 index 1 metric 1 mtu 1500 speed 1000
 flags: <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
 Type: Ethernet
 HWaddr: 08:00:27:13:a7:15
 inet 192.168.1.1/24
 Interface Type Other
 Interface Slave Type None
input packets 0, bytes 0, dropped 0, multicast packets 0
   input errors 0
   output packets 0, bytes 42, multicast packets 0
   output errors 0
   collisions 0
```

```
Interface em1 is up, line protocol is up
 Link ups:
                       last: 2022/04/08 21:34:50.17
                       last: (never)
 Link downs:
                 0
 vrf: default
 index 2 metric 1 mtu 1500 speed 1000
 flags: <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
 Type: Ethernet
 HWaddr: 08:00:27:5a:86:2d
 inet 192.168.2.1/24
 Interface Type Other
 Interface Slave Type None
   input packets 0, bytes 0, dropped 0, multicast packets 0
   input errors 0
   output packets 0, bytes 42, multicast packets 0
   output errors 0
   collisions 0
```

- **2.4)** Με "show ip forwarding" βλέπουμε πως είναι ενεργοποιημένη.
- **2.5)** Εκτελούμε στο PC1 "route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.1".
- **2.6)** Εκτελούμε στο PC2 "route add -net 192.168.1.0/24 192.168.2.1".
- 2.7) Ναι, επικοινωνούν κανονικά.
- **2.8)** Χρησιμοποιούμε την εξής αλληλουχία εντολών: "configure terminal", "interface em0", "ip address 192.168.1.200/24" και μετά "exit" και ξανά "exit" για να πάμε στο privileged EXEC mode. Όπως βλέπουμε, η νέα διεύθυνση που αναθέσαμε μπήκε ως secondary:

```
Interface em0 is up, line protocol is up
                        last: 2022/04/08 21:34:26.94
  Link ups: 1
  Link downs:
                   Θ
                          last: (never)
  vrf: default
  index 1 metric 1 mtu 1500 speed 1000
  flags: <UP, BROADCAST, RUNNING, SIMPLEX, MULTICAST>
  Type: Ethernet
 HWaddr: 08:00:27:13:a7:15
  inet 192.168.1.1/24
  inet 192.168.1.200/24 secondary
  Interface Type Other
Interface Slave Type None
input packets 3, bytes 256, dropped 0, multicast packets 1
input errors 0
    output packets 5, bytes 322, multicast packets 0
    output errors 0
    collisions 0
```

2.9) Από το αρχικό κέλυφος unix βλέπουμε τις ίδιες ουσιαστικά πληροφορίες με "ifconfig em0":

2.10) Αρχικά μεταφερόμαστε πάλι σε Global Configuration Mode. Όντας εκεί, εκτελούμε "interface em0" και στη συνέχεια "no ip address 192.168.1.200/24". Επιστρέφουμε με "exit" στο Global Configuration Mode και εκεί εκτελούμε "exit" ώστε να μεταφερθούμε στο Privileged EXEC mode. Εκεί εκτελούμε "show interface em0" και βλέπουμε πως δεν έχει αφαιρεθεί η secondary address. Ωστόσο, εκτελώντας "write terminal" βλέπουμε πως όντως έχει αφαιρεθεί η διεύθυνση:

```
RO# write terminal
Building configuration...

Current configuration:

frr version 7.5.1
frr defaults traditional
hostname RO
no ipv6 forwarding

password ntua
enable password ntua
interface em0
ip address 192.168.1.1/24

interface em1
ip address 192.168.2.1/24

line vty
end
```

2.11) Με την εντολή "write file".

```
RO# write file
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Configuration saved to /usr/local/etc/frr/zebra.conf
Configuration saved to /usr/local/etc/frr/staticd.conf
```

2.12) Τα αρχεία /usr/local/etc/frr/zebra.conf και /usr/local/etc/frr/staticd.conf.

Άσκηση 3: Δρομολόγηση σε περισσότερα βήματα

(Σημείωση: Στον R1 που είχαμε πριν, καθώς και στον R2 τον οποίο και κλωνοποιήσαμε από τον πρώτο πρέπει να διαγράψουμε τις προηγούμενες IP που είχαν στις κάρτες τους και να εκτελέσουμε "write memory" πριν κάνουμε τα υπόλοιπα βήματα.)

- **3.1)** Τα PC είναι κατάλληλα ρυθμισμένα.
- **3.2)** Στο R1 ξεκινάμε με "vtysh". Στη συνέχεια όντας σε Privileged EXEC mode εκτελούμε "configure terminal" και από εκεί "interface em1", καθώς η em0 είναι ήδη κατάλληλα ρυθμισμένη. Όντας στο configuration της em1 εκτελούμε "ip address 172.17.1/30". Παρατηρούμε ξανά πως η διεύθυνση που είχαμε αναθέσει προηγουμένως δεν έχει αφαιρεθεί από το "show interface em1", αλλά το "write terminal" εμφανίζει τη σωστή παραμετροποίηση.
- **3.3)** Όντας στο αρχικό shell του μηχανήματος R2, εκτελούμε "vtysh" \rightarrow "configure terminal" \rightarrow "interface em0" \rightarrow "no ip address 192.168.1.1/24" \rightarrow "ip address 172.17.17.2/30" \rightarrow "exit" \rightarrow "interface em1" \rightarrow "ip address 192.168.2.1/24" \rightarrow "exit" \rightarrow "exit" και ξαναβρισκόμαστε σε Privileged EXEC mode.
- **3.4)** Όντας σε configuration mode στο R1 εκτελούμε "ip route 192.168.2.0/24 172.17.17.2".
- **3.5)** Όντας σε configuration mode στο R2 εκτελούμε "ip route 192.168.1.0/24 172.17.17.1".
- **3.6)** Κάνουμε από το PC1 "telnet 192.168.1.1 2601" και μας ζητείται password, οπότε και εισάγουμε το "ntua", καθώς είχαμε προηγουμένως ορίσει αυτό.
- **3.7)** Εκτελώντας "list" είτε σε απλό είτε σε privileged mode βλέπουμε πως δεν υπάρχει η εντολή "telnet", επομένως δε μπορούμε να συνδεθούμε στο R2. Αν επιχειρήσουμε να εκτελέσουμε την εντολή "telnet 172.17.17.2 2601" τότε παίρνουμε σφάλμα περί "unknown command".
- **3.8)** Θα κάναμε telnet στη διεύθυνση 192.168.2.1, καθώς για το υποδίκτυο 192.168.2.0/24 έχουμε δρομολόγηση, σε αντίθεση με του 172.17.17.0/30.
- **3.9)** Εκτελούμε από το PC2 "telnet 192.168.2.1 2601" και μας ζητείται κωδικός, οπότε και εισάγουμε το "ntua". Με την εντολή "who" βλέπουμε τους απομακρυσμένους χρήστες και όχι αυτόν που συνδέθηκε τοπικά με vtysh.

3.10) Από την απομακρυσμένη στο R2 σύνδεση δεν αναγνωρίζεται ούτε η εντολή ping, αλλά ούτε και η traceroute. Από την τοπική μέσω vtysh σύνδεση στο R2 αναγνωρίζονται μεν οι εντολές, ωστόσο, δε λαμβάνουμε απάντηση από το PC1.

```
R2(config)# do ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
```

```
R2(config)# do traceroute 192.168.1.2
traceroute to 192.168.1.2 (192.168.1.2), 64 hops max, 40 byte packets
1 172.17.17.1 (172.17.17.1) 1.274 ms 0.950 ms 0.728 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
```

- **3.11)** Διότι τα PC1 και PC2 δε μπορούν να απαντήσουν στις διεπαφές των R2 και R1 αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται στο WAN1.
- **3.12)** Πρέπει να εκτελέσουμε τις εντολές "route add -net 172.17.17.0/30 192.168.1.1" στο PC1 και "route add -net 172.17.17.0/30 192.168.2.1" στο PC2. Πλέον, επιτυγ-χάνουν κανονικά:

```
R2(config)# do traceroute 192.168.1.2
traceroute to 192.168.1.2 (192.168.1.2), 64 hops max, 40 byte packets
1 172.17.17.1 (172.17.17.1) 0.993 ms 1.135 ms 0.934 ms
2 192.168.1.2 (192.168.1.2) 1.505 ms 1.834 ms 2.198 ms
```

Άσκηση 4: Εναλλακτικές διαδρομές

- **4.1)** Οι ΙΡ υπάρχουν ήδη από πριν στα PC, επομένως ορίζουμε τις προκαθορισμένες διαδρομές με τις εντολές "route add default 192.168.1.1" και "route add default 192.168.2.1" στα PC1 και PC2 αντίστοιχα.
- **4.2)** Με το cli βρισκόμαστε σε privileged EXEC mode και εκτελούμε τις εξής εντολές: "configure terminal" \rightarrow "interface em0" \rightarrow "ip address 192.168.1.1/24" \rightarrow "exit" \rightarrow "interface em1" \rightarrow "ip address 172.17.1/30" \rightarrow "exit" \rightarrow "interface em2" \rightarrow "ip address 172.17.17.5/30" \rightarrow "exit".
- **4.3)** Εκτελούμε όντας στο Configuration mode "ip route 192.168.2.0/24 172.17.17.2".
- **4.4)** Εκτελούμε όντας στο Configuration mode "do show ip route" και βλέπουμε διαδρομές προς τα παρακάτω υποδίκτυα:
 - 127.0.0.0/8 μέσω της loopback (lo0)
 - 172.17.17.0/30 μέσω της em1
 - 172.17.17.4/30 μέσω της em2

- 192.168.1.0/24 μέσω της em0
- 192.168.2.0/24 μέσω της em1 με επόμενο βήμα το 172.17.17.2

```
router.ntua.lab(config)# do show ip route

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,

0 - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,

> - selected route, * - FIB route

C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo0

C>* 172.17.17.0/30 is directly connected, em1

C>* 172.17.17.4/30 is directly connected, em2

C>* 192.168.1.0/24 is directly connected, em0

S>* 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.17.17.2, em1
```

- **4.5)** Με το μήνυμα "is directly connected".
- **4.6)** Βλέπουμε στα αριστερά "S>*" αντί για "C>*".
- 4.7) Εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

| T 4 4 -4 | | | | | |
|----------------|-------------|-------|---------|-----|--------------|
| Internet: | 6-4 | F1 | D - C - | | N-4:0 E |
| Destination | Gateway | Flags | Refs | Use | Netif Expire |
| localhost | link#4 | UH | Θ | 331 | 100 |
| 172.17.17.0/30 | link#2 | U | Θ | Θ | em1 |
| 172.17.17.1 | link#2 | UHS | Θ | Θ | 100 |
| 172.17.17.4/30 | link#3 | U | Θ | Θ | em2 |
| 172.17.17.5 | link#3 | UHS | Θ | 0 | 100 |
| 192.168.1.0 | link#1 | U | Θ | 0 | em0 |
| 192.168.1.1 | link#1 | UHS | 0 | Θ | 100 |
| 192.168.2.0 | 172.17.17.2 | UG1 | 0 | Θ | em1 |

Παρατηρούμε πως εδώ εμφανίζονται επιπλέον οι Hosts που ανήκουν σε κάποιο υποδίκτυο, ενώ παραπάνω είχαμε μόνο τα υποδίκτυα.

- **4.8)** Εμφανίζονται οι σημαίες UG1, οι οποίες σημαίνουν πως η διαδρομή είναι ενεργή (U), ο προορισμός είναι πύλη, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω προώθηση των πακέτων (G) και ότι εμπλέκεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο δρομολόγησης (Protocol specific routing flag #1 (1)).
- **4.9)** Με το cli βρισκόμαστε σε privileged EXEC mode και εκτελούμε τις εξής εντολές: "configure terminal" \rightarrow "interface em0" \rightarrow "ip address 172.17.17.2/30" \rightarrow "exit" \rightarrow "interface em1" \rightarrow "ip address 192.168.2.1/24" \rightarrow "exit" \rightarrow "interface em2" \rightarrow "ip address 172.17.17.9/30" \rightarrow "exit".
- **4.10)** Εκτελούμε όντας στο Configuration mode "ip route 192.168.1.0/24 172.17.17.1".
- **4.11)** Με το cli βρισκόμαστε σε privileged EXEC mode και εκτελούμε τις εξής εντολές: "configure terminal" \rightarrow "interface em0" \rightarrow "ip address 172.17.17.6/30" \rightarrow "exit" \rightarrow "interface em1" \rightarrow "ip address 172.17.10/30" \rightarrow "exit".

- **4.12)** Όντας σε configuration mode: "ip route 192.168.1.0/24 172.17.17.5" και "ip route 192.168.2.0/24 172.17.17.9".
- **4.13)** Mε "show ip forwarding" βλέπουμε πως είναι ενεργή.
- **4.14)** Βλέπουμε πως ακολουθούν τη διαδρομή PC1 → R1 → R2 → PC2.

```
root@PC1:" # traceroute 192.168.2.2
traceroute to 192.168.2.2 (192.168.2.2), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.973 ms 1.130 ms 0.969 ms
2 172.17.17.2 (172.17.17.2) 2.435 ms 1.901 ms 1.689 ms
3 192.168.2.2 (192.168.2.2) 3.003 ms 2.539 ms 2.591 ms
```

Άσκηση 5: Σφάλμα καλωδίου και αυτόματη αλλαγή στη δρομολόγηση

5.1) Η διαδρομή από το R1 προς το LAN2 μέσω του R2 ορίστηκε στατικά με τη default διαχειριστική απόσταση, επομένως είχε κόστος 1. Ορίζουμε εναλλακτική διαδρομή από το R1 προς το LAN2 μέσω του R3 με κόστος 2 με τις εντολές "configure terminal" \rightarrow "ip route 192.168.2.0/24 172.17.17.6 2" όντας σε privileged EXEC mode. Έχουμε πλέον τον παρακάτω πίνακα δρομολόγησης:

```
router.ntua.lab(config)# do show ip route

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,

0 - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,

> - selected route, * - FIB route

C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo0

C>* 172.17.17.0/30 is directly connected, em1

C>* 172.17.17.4/30 is directly connected, em2

C>* 192.168.1.0/24 is directly connected, em0


S 192.168.2.0/24 [2/0] via 172.17.17.6, em2

S>* 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.17.17.2, em1
```

- **5.2)** Δώσαμε την τιμή 2 ως αμέσως μεγαλύτερη της 1.
- **5.3)** Αντίστοιχα από το R2, όντας σε Global configuration mode εκτελούμε "ip route 192.168.1.0/24 172.17.17.10 2".
- **5.4)** Υπάρχουν οι παρακάτω εγγραφές για τα LAN1 και LAN2 των R1 και R2 αντίστοιχα:

```
S 192.168.2.0/24 [2/0] via 172.17.17.6, em2
S>* 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.17.17.2, em1
S 192.168.1.0/24 [2/0] via 172.17.17.10, em2
S>* 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.17.17.1, em0
```

- **5.5)** Ενεργοποιημένη είναι η διαδρομή μέσω του R2, πράγμα που υποδηλώνεται από το βελάκι (> Selected route) και τον αστερίσκο (* Forward Information Base route).
- **5.6)** Εμφανίζεται εντός των αγκυλών, αμέσως μετά τον προορισμό, όπως φαίνεται παραπάνω.
- 5.7) Είναι ενεργοποιημένη η διαδρομή μέσω R1.
- **5.8)** Όντας σε privileged exec mode εκτελούμε στον R1: "configure terminal" \rightarrow "interface em1" \rightarrow "link-detect". Αντίστοιχα στον R2: "configure terminal" \rightarrow "interface em0" \rightarrow "link-detect".
- **5.9)** Θα αποεπιλέξουμε την επιλογή "Cable connected", όπως φαίνεται παρακάτω:



5.10) Βλέπουμε πως είναι πλέον ενεργοποιημένη η διαδρομή μέσω του R3:

```
router.ntua.lab(config)# do show ip route

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,

0 - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,

> - selected route, * - FIB route

C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo0

C>* 172.17.17.4/30 is directly connected, em2

C>* 192.168.1.0/24 is directly connected, em0

S>* 192.168.2.0/24 [2/0] via 172.17.17.6, em2

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.17.17.2 inactive
```

5.11) Υπάρχει η ένδειξη "inactive", η οποία μας ενημερώνει πως η διαδρομή δεν είναι διαθέσιμη.

- **5.12)** Ναι, αντίθετα με πριν, πλέον η διαδρομή προς το LAN2 από το R1 γίνεται μέσω του R3.
- **5.13)** Στο R2 παραμένει ενεργοποιημένη η διαδρομή μέσω του R1 για το LAN1, αφού δεν απενεργοποιήσαμε το καλώδιο της em0 του R2.
- **5.14)** Αποσυνδέουμε το καλώδιο και βλέπουμε μέσω του πίνακα δρομολόγησης του R2 πως η αλλαγή έγινε κανονικά.

5.15) Επιβεβαιώνουμε τα παραπάνω: (PC1 \rightarrow R1(em0) \rightarrow R3(em0) \rightarrow R2(em2) \rightarrow PC2)

```
traceroute to 192.168.2.2 (192.168.2.2), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.972 ms 1.081 ms 1.371 ms
2 172.17.17.6 (172.17.17.6) 6.730 ms 1.718 ms 1.941 ms
3 172.17.17.9 (172.17.17.9) 33.291 ms 3.016 ms 2.820 ms
4 192.168.2.2 (192.168.2.2) 5.158 ms 4.169 ms 4.167 ms
```

- **5.16)** Εκτελούμε από το PC2 "ssh <u>lab@192.168.1.2</u>" και ως password εισάγουμε το "ntua". Επαναφέροντας τα καλώδια, η σύνδεση δε διακόπτεται.
- **5.17)** Κάνοντας ξανά traceroute από το PC1 βλέπουμε πως ακολουθείται η διαδρομή PC1 \rightarrow R1(em0) \rightarrow R2(em0) \rightarrow PC2.

Άσκηση 6: Διευθύνσεις διαχείρισης (loopback)

- **6.1)** Όντας σε configuration mode σε κάθε δρομολογητή εκτελούμε:
 - R1: "interface lo0" \rightarrow "ip address 172.22.22.1/32"
 - R2: "interface $lo0" \rightarrow "ip address 172.22.22.2/32"$
 - R3: "interface lo0" → "ip address 172.22.22.3/32"
- **6.2)** Από το PC1 επιτυγχάνει το Ping στην lo0 του R1 μόνο, ενώ από το PC2 στην lo0 του R2 μόνο. Τα υπόλοιπα ping απαντάνε με "Destination host unreachable".

- **6.3)** Εκτελούμε στο R1 όντας σε configuration mode "ip route 172.22.22.2/32 172.17.17.2" \rightarrow "ip route 172.22.22.3/32 172.17.17.6".
- **6.4)** Εκτελούμε στο R2 όντας σε configuration mode "ip route 172.22.22.1/32 172.17.17.1" \rightarrow "ip route 172.22.22.3/32 172.17.17.10".
- **6.5)** Εκτελούμε στο R3 όντας σε configuration mode "ip route 172.22.22.1/32 172.17.17.5" \rightarrow "ip route 172.22.22.2/32 172.17.17.9".
- **6.6)** Πλέον όλα τα Ping επιτυγχάνουν.
- **6.7)** Στο R1 τα ICMP echo requests έχουν αποστολέα την IP 172.17.17.6 (em0 του R3), ενώ στο R2 την 172.17.17.10 (em1 του R3).
- **6.8)** Θα προσθέταμε στο ping το όρισμα "-S 172.22.22.3".
- **6.9)** Θα ορίζαμε ξεχωριστές εγγραφές για κάθε προορισμό, αντί να ορίσουμε μόνο default gateway.
- **6.10)** Θα πετύχαιναν τα ping
 - PC1 → R1
 - $PC1 \rightarrow R3$
 - $PC2 \rightarrow R2$
 - PC2 → R3

ενώ θα αποτυγχάνανε τα

- $PC1 \rightarrow R2$
- PC2 → R1
- **6.11)** Εκτελούμε όντας σε configuration mode "ip route 172.22.22.2/32 172.17.17.6" και "ip route 172.22.22.3/32 172.17.17.2".
- **6.12)** Εκτελούμε όντας σε configuration mode "ip route 172.22.22.1/32 172.17.17.10" και "ip route 172.22.22.3/32 172.17.17.1".
- **6.13)** Εκτελούμε όντας σε configuration mode "ip route 172.22.22.1/32 172.17.17.9" και "ip route 172.22.22.2/32 172.17.17.5".
- **6.14)** Βλέπουμε πως έχει επιλεχθεί η συντομότερη, δηλαδή R1 → R2:

6.15) Παρατηρούμε πως είναι πλέον inactive:

6.16) Δε μας εμφανίζει τις διαδρομές του WAN2 ως inactive, καθώς δεν έχουμε ορίσει τις διεπαφές (R1-em2) και (R3-em0) να κάνουν link-detect.

Άσκηση 7: Ένα εταιρικό δίκτυο

- **7.1)** Εκτελούμε στο C1 όντας σε configuration mode "ip route 192.168.1.0/24 10.0.1.1" και "ip route 192.168.1.0/24 10.0.0.2 2". Επίσης, "ip route 192.168.2.0/24 10.0.2.1" και "ip route 192.168.2.0/24 10.0.0.2 2".
- **7.2)** Εκτελούμε στο C2 όντας σε configuration mode "ip route 192.168.1.0/24 10.0.1.5" και "ip route 192.168.1.0/24 10.0.0.1 2". Επίσης, "ip route 192.168.2.0/24 10.0.2.5" και "ip route 192.168.2.0/24 10.0.0.1 2".
- **7.3)** Εκτελούμε στο R1 "ip route 192.168.2.0/24 10.0.1.2" και "ip route 192.168.2.0/24 10.0.1.6 2".
- **7.4)** Εκτελούμε στο R2 "ip route 192.168.1.0/24 10.0.2.2" και "ip route 192.168.1.0/24 10.0.2.6 2".

7.5) Επικοινωνούν κανονικά:

```
root@PC1:" # ping -c 1 192.168.2.2
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=0 ttl=61 time=3.692 ms
--- 192.168.2.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.692/3.692/3.692/0.000 ms
```

- 7.6) Ναι, συνεχίζουν να επικοινωνούν κανονικά.
- **7.7)** Με traceroute από το PC1 στο PC2 βλέπουμε να ακολουθείται η διαδρομή PC1 \rightarrow R1 \rightarrow C1 \rightarrow C2 \rightarrow R2 \rightarrow PC2

```
# traceroute 192.168.2.2
raceroute to 192.168.2.2 (192.168.2.2), 64 hops max, 40 byte packets
   192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.072 ms 1.017 ms 0.886 ms
   10.0.1.2 (10.0.1.2)
                        1.934 ms
                                  2.003 ms
                                            2.137 ms
  10.0.1.6 (10.0.1.6)
                        2.610 ms
                                  2.273 ms
                                            2.437
   10.0.2.5 (10.0.2.5)
                        3.971 ms
                                  2.938 ms
                                            31.914 ms
                                        4.098 ms
   192.168.2.2 (192.168.2.2)
                              4.939 ms
```

Αντίστοιχα από το PC2 στο PC1 έχουμε PC2 \rightarrow C2 \rightarrow R1 \rightarrow PC1

```
root@PC2:" # traceroute 192.168.1.2
traceroute to 192.168.1.2 (192.168.1.2), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 1.194 ms 1.425 ms 1.071 ms
2 10.0.2.6 (10.0.2.6) 1.743 ms 1.999 ms 1.505 ms
3 10.0.1.1 (10.0.1.1) 3.502 ms 2.982 ms 3.247 ms
4 192.168.1.2 (192.168.1.2) 4.382 ms 33.860 ms 4.925 ms
```

- **7.8)** Βλέπουμε το traceroute παραπάνω. Εμφανίζεται μια αναντιστοιχία την οποία και θα δούμε αναλυτικά. Αρχικά, το PC1 στέλνει τα πακέτα, το R1 τα προωθεί μέσω της 10.0.1.1 και απαντάει στο PC1 μέσω της 192.168.2.1 που βλέπουμε. Στη συνέχεια, πάνε μέσω της κύριας διαδρομής για το LAN2, δηλαδή στο C1, το οποίο απαντάει πίσω από την 10.0.1.2, αλλά προωθεί μέσω της 10.0.0.1. Από εκεί, τα λαμβάνει το C2, το οποίο απαντάει μέσω της 10.0.1.6 και προωθεί μέσω της 10.0.2.6. Ύστερα, λαμβάνονται από το R2, το οποίο απαντάει μέσω της δευτερεύουσας διαδρομής, δηλαδή προς το C2 από την 10.0.2.5 δεδομένου ότι έχουμε κόψει το WAN2. Τέλος, απαντάει ο παραλήπτης PC2 από την 192.168.2.2. Επομένως, η αναντιστοιχία ουσιαστικά βρίσκεται στο βήμα C1 \rightarrow C2, όπου λαμβάνουμε απάντηση από την em2 του C2 αντί της em0 αυτού, διότι η κύρια διαδρομή από το C2 για το LAN1 είναι μέσω του R1, οπότε και ακολουθείται αυτή.
- **7.9)** Αντίστοιχα, το PC2 στέλνει, τα λαμβάνει η 192.168.2.1 του R2, η οποία και απαντάει και τα προωθεί η 10.0.2.5 στο C2. Το C2 τα συλλαμβάνει από την 10.0.2.6, οπότε και απαντάει από αυτήν και τα προωθεί από την 10.0.1.6 στην 10.0.1.5 του R1.

Το R1, παρόλο που παρέλαβε από την 10.0.1.5 απαντάει από την 10.0.1.1, καθώς η κύρια διαδρομή από το R1 για το LAN2 ορίσαμε να είναι μέσω του C1. Τέλος, αφού το R1 προωθήσει το πακέτο μέσω της 192.168.1.1, το PC1 απαντάει από την 192.168.1.2.

- **7.10)** Συνεχίζουν να επικοινωνούν και η διαδρομή των πακέτων είναι (PC1 \rightarrow R1 \rightarrow C1 \rightarrow C2 \rightarrow R2 \rightarrow PC2) ή (PC2 \rightarrow R2 \rightarrow C2 \rightarrow C1 \rightarrow R1 \rightarrow PC1).
- **7.11)** Το ping θα αποτύχει και θα λάβουμε ως απάντηση από το C1 "Time to live exceeded", καθώς τα πακέτα θα εγκλωβιστούν σε ένα loop μεταξύ των C1 και C2.

```
root@PC1:~ # ping -c 1 192.168.2.2
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2): 56 data bytes
36 bytes from 10.0.1.2: Time to live exceeded
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst
4 5 00 0054 7aa6 0 0000 01 01 baae 192.168.1.2 192.168.2.2
```

7.12) Παρουσιάζεται μεγάλη πολυπλοκότητα κατά την προσθήκη εγγραφών σε περίπτωση πολλών LAN δικτύων.