

5.2.2 UDP 的首部格式

用户数据报 UDP 有两个字段:数据字段 和首部字段。首部字段很简单,只有8 个字节。 UDP长度 目的IP地址 源 IP 地址 **17** 0 字节 12 2 2 2 伪首部 目的端口长 度 源端口 检验和 UDP 用户数据报首 部 数 据 部 据 数 发送在前 IP 数据报

UD P用户数据报的首部和伪首部



UDP 基于端口的分用

当运输层从IP 层收到 UDP 数据报时,就根据首部中的目的端口,把 UDP 数据报通过相应的端口,上交最后的终点——应用进程。


端口1 UDP 分用
UDP 数据报到达
IP 层

请注意,虽然在 UDP之间的通信 要用到其端口号, 但由于 UDP 的通 信是无连接的, 因此不需要使用 套接字。

端口 3




用户数据报 UDP 有两个字段:数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节,由 4 个字段组成,每个字段都是 2 个字节。





在计算检验和时,临时把"伪首部"和 UDP用户数据报连接在一起。伪首部 仅仅是为了计算检验和。







计算 UDP 检验和的例子

153.19.8.104 12 字 171.3.14.11 节 全 0 17 **15** 13 1087 UDP 首部 全 0 **15** 数据 数据 7 字节 数据 数据 数据 数据

UDP的检验和是 把首部和数据部 分一起都检验。

按二进制反码运算求和将得出的结果求反码

 $10011001\ 00010011\ \rightarrow\ 153.19$ $00001000\ 01101000 \rightarrow 8.104$ $10101011\ 00000011\ \Rightarrow\ 171.3$ $00001110\ 00001011\ \rightarrow\ 14.11$ 00000000 00010001 → 0 和 17 $0000000000001111 \rightarrow 15$ $00000100\ 001111111\ \rightarrow\ 1087$ $0000000000001101 \rightarrow 13$ $0000000000001111 \rightarrow 15$ 00000000 000000000 → 0 (检验和) 01010100 01000101 → 数据 01010011 01010100 → 数据 01001001 01001110 → 数据 01000111 00000000 → 数据和 0 (埧允)

10010110 11101101 → 求和得出 的结果

01101001 00010010 → 检验和