
9.2 控制单元的功能

一、控制单元的外特性



1. 输入信号

9.2

(1) 时钟

CU 受时钟控制

一个时钟脉冲

发一个操作命令或一组需同时执行的操作命令

- (2) 指令寄存器 OP(IR)→ CU 控制信号 与操作码有关
- (3) 标志 CU 受标志控制
- (4) 外来信号

如 INTR 中断请求 HRQ 总线请求

2. 输出信号

9.2

(1) CPU 内的各种控制信号

$$R_i \rightarrow R_j$$

(PC) + 1 \rightarrow PC
ALU +、-、与、或 ······

(2) 送至控制总线的信号

MREQ 访存控制信号

IO/M 访 IO/ 存储器的控制信号

RD 读命令

WR 写命令


INTA 中断响应信号

HLDA 总线响应信号

二、控制信号举例

9.2


1. 不采用 CPU 内部总线的方式



二、控制信号举例

9.2


1. 不采用 CPU 内部总线的方式





二、控制信号举例

9.2

1. 不采用 CPU 内部总线的方式








(3) ADD @ X 执行周期

- MDR → MAR → 地址线
 MDR₀ MAR_i
- $1 \longrightarrow R$
- · 数据线 → MDR
- MDR \longrightarrow Y \longrightarrow ALU MDR₀ Y_i
- $AC \longrightarrow ALU$ $AC_0 \longrightarrow ALU_i$
- $(AC) + (Y) \longrightarrow Z$
- $\begin{array}{c} \bullet \ Z \longrightarrow \ AC \\ Z_0 & AC_i \end{array}$



三、多级时序系统

9.2

- 1. 机器周期
 - (1) 机器周期的概念 所有指令执行过程中的一个基准时间
 - (2) 确定机器周期需考虑的因素 每条指令的执行 步骤 每一步骤 所需的 时间
 - (3) 基准时间的确定
 - •以完成 最复杂 指令功能的时间 为准
 - •以访问一次存储器的时间为基准

若指令字长 = 存储字长 取指周期 = 机器周期

2. 时钟周期(节拍、状态)

9.2

一个机器周期内可完成若干个微操作

每个微操作需一定的时间


将一个机器周期分成若干个时间相等的时间段(节拍、状态、时钟周期)

时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间

用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令

2. 时钟周期(节拍、状态)

9.2




3. 多级时序系统


9.2

机器周期、节拍(状态)组成多级时序系统

- 一个指令周期包含若干个机器周期
- 一个机器周期包含若干个时钟周期







4. 机器速度与机器主频的关系 9.2

机器的 主频 ƒ 越快 机器的 速度也越快 在机器周期所含时钟周期数 相同 的前提下, 两机 平均指令执行速度之比 等于 两机主频之比

$$\frac{\text{MIPS}_1}{\text{MIPS}_2} = \frac{f_1}{f_2}$$

机器速度不仅与主颇有关,还与机器周期中所含时钟周期(主频的倒数)数以及指令周期中所含的机器周期数有关


四、控制方式

9.2

产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式

1. 同步控制方式

任一微操作均由 统一基准时标 的时序信号控制




(1) 采用 定长 的机器周期


以最长的微操作序列和最复杂的微操作作为标准 机器周期内节拍数相同

(2) 采用不定长的机器周期


9.2

机器周期内 节拍数不等





(3) 采用中央控制和局部控制相结合的方法 9.2



2. 异步控制方式

9.2

无基准时标信号

无固定的周期节拍和严格的时钟同步 采用 <u>应答方式</u>

- 3. 联合控制方式 同步与异步相结合
- 4. 人工控制方式
 - (1) Reset
 - (2) 连续 和 单条 指令执行转换开关
 - (3) 符合停机开关