
# Algoritmos e Programação de Computadores Disciplina 113476



Prof. Alexandre Zaghetto http://alexandre.zaghetto.com zaghetto@unb.br

Instituto de Ciências Exatas Departamento de Ciência da Computação

Universidade de Brasília

http://www.nickgentry.com/

O presente conjunto de *slides* não pode ser reutilizado ou republicado sem a permissão do instrutor.

# Módulo 02 Organização Básica de um Computador

#### Sistemas Numéricos Posicionais

$$1734 = 1 \times 1000 + 7 \times 100 + 3 \times 10 + 4 \times 1 =$$
$$1 \times 10^{3} + 7 \times 10^{2} + 3 \times 10^{1} + 4 \times 10^{0}$$

$$5185.68 = 5 \times 10^{3} + 1 \times 10^{2} + 8 \times 10^{1} + 5 \times 10^{0} + 6 \times 10^{-1} + 8 \times 10^{-2}$$

> Aqui, 10 é chamado de base do sistema de numeração.

#### Sistemas Numéricos Posicionais

> Em sistemas de numeração posicionais, a base pode ser qualquer número inteiro

$$r \ge 2$$
.

 $\triangleright$  E o dígito na posição i (da direita para a esquerda) tem peso  $r^i$ .

> A forma geral de um número em tal sistema de numeração é dada por

$$d_{p-1}d_{p-2}...d_1d_0, d_{-1}d_{-2}...d_{-n},$$

onde há *p* dígitos a esquerda da vírgula e *n* dígitos a direita.

#### Sistemas Numéricos Posicionais

> O valor do número é dado pela soma de cada digito multiplicado pelo peso correspondente:

$$D = \sum_{i=-n}^{p-1} d_i \cdot r^i$$

➤ O digito mais a esquerda é chamado de digito **mais significativo** e o digito mais a direita é chamado de digito **menos significativo**.

#### Números Binários

- ➤ Como sistemas de computação manipulam sinais que podem se encontram em apenas uma entre duas possíveis condições:
  - ✓ alto ou baixo;
  - √ carregado ou descarregado;
  - √ ligado ou desligado;
  - ✓ aberto ou fechado;

esses sinais são interpretados como se fossem dígitos binários (binary digits ou bits), que podem apenas assumir um de dois possíveis valores:

✓ 0 ou 1.

#### Números Binários

> A forma geral de um número binário é:

$$b_{p-1}b_{p-2}...b_1b_0, b_{-1}b_{-2}...b_{-n},$$

e seu valor é dado por:

$$B = \sum_{i=-n}^{p-1} b_i \cdot 2^i.$$

➤ Quando se lida com números em diversas bases, utiliza-se um subscrito para indicar com que base se está trabalhando. Exemplos:

$$100010_2 = 34_{10}$$
  
 $101,001_2 = 5,125_{10}$ 

#### Números Octais

➤ Não são processados diretamente, mas podem ser úteis para documentação. O sistema de numeração octal tem base 8 (2³) e pode ser útil na representação de números binários, pois sua base é um potência de 2.

➤ Esse sistema de numeração tem 8 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

➤ Uma sequência de 3 bits pode assumir 8 possíveis valores, assim, dígitos octais podem ser utilizados para representar sequências de 3 bits.

#### > Exemplos:

$$174_8 = 124_{10}$$
$$4450_8 = 2344_{10}$$

#### Números Hexadecimais

- ➤ O sistema de numeração hexadecimal tem base 16 (2<sup>4</sup>) e pode ser útil na representação de números binários, pois sua base também é um potência de 2.
- Esse sistema de numeração tem 16 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
- ➤ Uma seqüência de 4 bits pode assumir 16 possíveis valores, assim, dígitos hexadecimais podem ser utilizados para representar seqüências de 4 bits.
- > Exemplos:

$$EB_{16} = 235_{10}$$
  
 $ABCD_{16} = 43981_{10}$ 

#### Números Hexadecimais

- ➤ O sistema de numeração hexadecimal é frequentemente utilizado para representar endereços de memória.
- ➤ Muitas linguagens de programação usam o prefixo "0x" para indicar que o número está escrito em hexadecimal como, por exemplo, 0xABCD.

• Decimal x Binária x Octal x Hexadecimal

Base-10	Base-2	Base-8	Base-16
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	Α
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

- Conversão de base qualquer para decimal
  - > Para se converter um número de uma base qualquer para a base decimal, utiliza-se a seguinte expressão:

$$D = \sum_{i=-n}^{p-1} d_i \cdot r^i$$

> Binário para decimal:

$$10011_2 = 1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 19_{10}$$

$$100010_2 = 1x2^5 + 0x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = 34_{10}$$

- Conversão de base qualquer para decimal
  - > Octal para decimal:


$$436_8 = 4x8^2 + 3x8^1 + 6x8^0 = 286_{10}$$
$$1357_8 = 1x8^3 + 3x8^2 + 5x8^1 + 7x8^0 = 751_{10}$$

> Hexadecimal para decimal


$$A3_{16} = 10x16^1 + 3x16^0 = 163_{10}$$

$$ABCD_{16} = 10 \times 16^{3} + 11 \times 16^{2} + 12 \times 16^{1} + 13 \times 16^{0} = 43981_{10}$$

- Conversão de decimal para base qualquer
  - ➤ Dividir sucessivamente pela base o número decimal e os quocientes que vão sendo obtidos, até que o quociente de uma das divisões seja 0.
  - > Decimal para binário




- Conversão de decimal para base qualquer
  - > Decimal para octal



$$(266)_{10} = (412)_8$$

- Conversão de decimal para base qualquer
  - > Decimal para hexadecimal



$$(49667)_{10} = (C203)_{16}$$

• Conversão octal ←→ binário


(	100	011	010	001 ) <sub>2</sub>
(	4	3	2	1)8
				0
,	-	0	•	<b>1</b> \
(	7	2	6	1)8
(	111	010	110	001)

Conversão hexadecimal ←→ binário

• Em seu nível mais baixo, tudo (letras, algarismos, sinais de pontuação, símbolos, comandos) no computador é representado por <u>dígitos binários</u>.

BIT

• Embora a unidade fundamental de informação do computador seja o *bit*, na prática também utilizamos o bytes e seus múltiplos.



• Bits, bytes e seus múltiplos são utilizados para quantificar capacidade de armazenamento.

```
bit
           (b)
Quilobit (kb) = 1024 bits = 2^{10} bits
Megabit (Mb) = 1024 kb = 2^{20} bits
Gigabit (Gb) = 1024 Mb
                                 = 2^{30} \text{ bits}
                                 = 2^{40} \text{ bits}
Terabit (Tb) = 1024 Gb
                                 = 2^{50} \text{ bits}
Petabit (Pb) = 1024 \text{ Tb}
                                 = 2^{60} \text{ bits}
Exabit (Eb) = 1024 Pb
                                 = 2^{70} \text{ bits}
Zettabit (Zb) = 1024 Eb
Yottabit (Yb) = 1024 \text{ Zb}
                                 = 2^{80} \text{ bits}
```

• Bits, bytes e seus múltiplos são utilizados para quantificar capacidade de armazenamento.

```
Byte (B) = 8 bits

Quilobyte (kB) = 1024 Bytes = 2^{10} Bytes

Megabyte (MB) = 1024 kB = 2^{20} Bytes

Gigabyte (GB) = 1024 MB = 2^{30} Bytes

Terabyte (TB) = 1024 GB = 2^{40} Bytes

Petabyte (PB) = 1024 TB = 2^{50} Bytes

Exabyte (EB) = 1024 PB = 2^{60} Bytes

Zettabyte (ZB) = 1024 EB = 2^{70} Bytes

Yottabyte (YB) = 1024 ZB = 2^{80} Bytes
```

• O que vocês acham desses prefixos?

Atenção – Na verdade…

✓ Os prefixos no SI referem-se exclusivamente à potências de 10.

√ Há, inclusive, uma nota na 8ª edição que cita explicitamente o caso dos bits:

"These SI prefixes refer strictly to powers of 10. They should not be used to indicate powers of 2 (for example, one kilobit represents 1000 bits and not 1024 bits)."

Atenção – Na verdade…

✓ International Electrotechnical Commission (IEC) - IEC 60027-2:

```
bit (bit)
                                       = 2^{10} \text{ bits}
Kibibit (Kibit) = 1024 bits
                                       = 2^{20} \text{ bits}
Mebibit
          (Mibit) = 1024 Kibit
                                       = 2^{30} \text{ bits}
Gibibit (Gibit) = 1024 Mibit
                                       = 2^{40} \text{ bits}
Tebibit (Tibit) = 1024 Gibit
                                       = 2^{50} \text{ bits}
          (Pibit) = 1024 Tibit
Pebibit
Exbibit (Eibit) = 1024 Pibit
                                       = 2^{60} \text{ bits}
                                       = 2^{70} \text{ bits}
Zebibit (Zibit) = 1024 Eibit
                                       = 2^{80} \text{ bits}
          (Yibit) = 1024 Zibit
Yobibit
```

Atenção – Na verdade…

✓ International Electrotechnical Commission (IEC) - IEC 60027-2:

```
Byte (B) = 8 bits

Kibibyte (KiB) = 1024 Bytes = 2^{10} Bytes

Mebibyte (MiB) = 1024 KiB = 2^{20} Bytes

Gibibyte (GiB) = 1024 MiB = 2^{30} Bytes

Tebibyte (TiB) = 1024 GiB = 2^{40} Bytes

Pebibyte (PiB) = 1024 TiB = 2^{50} Bytes

Exbibyte (EiB) = 1024 PiB = 2^{60} Bytes

Zebibyte (ZiB) = 1024 EiB = 2^{70} Bytes

Yobibyte (YiB) = 1024 ZiB = 2^{80} Bytes
```

- Em seu nível mais baixo, tudo (letras, algarismos, sinais de pontuação, símbolos, comandos) no computador é representado por <u>dígitos binários</u>.
- Exemplo: ASCII (American Standard Code Information Interchange).
  - > ASCII: utiliza 7 *bits* de um *Byte* para representar caracteres.
  - > ASCII estendida: utiliza 8 *bits* de um *Byte* para representar caracteres.

• ASCII:

	Tabela ASCII: Códig	jos de	Controle (031):
Cód	Caractere	Cód	Caractere
0	NULL (nulo)	1	SOH (Start of Heading / Início de cabeçalho)
2	STX (Start of TeXt / Início de Texto)	3	ETX (End of TeXt / fim de texto)
4	EOT (End Of Transmission / fim de transmissão)	5	ENQ (ENQuiry / inquirição, consulta)
6	ACK (ACKnowledge / confirmação, entendido)	7	BEL (BELL, BEEP / Campainha)
8	BS (Backspace / retorno de 1 caractere)	9	HT (Horizontal Tab / Tabulação horizontal)
10	LF (Line Feed / alimentação, mudança de linha)	11	VT (Vertical Tab / Tabulação vertical)
12	FF (Form Feed / Alimentação de formulário)	13	CR (Carriage Return / retorno ao inicio da linha)
14	SO (Serial Out / Saída Serial) (Shift Out / deslocamento para fora)	15	SI (Serial In / Entrada Serial) (Shift In / deslocamento para dentro)
16	DLE (Data Link Escape / escape de conexão)	17	DC1/XON (Device Control1/controle de dispositivo1)
18	DC2 (Device Control 2 / controle de dispositivo2)	19	DC3/XOFF (Device Control3/controle de dispositivo3)
20	DC4 (Device Control 4 / controle de dispositivo4)	21	NAK (Negative AcKnowledge / confirmação negativa)
22	SYN (SYNchronous Idle / espera síncrona)	23	ETB (End Transm. Block/bloco de fim de transmissão)
24	CAN (Cancel / cancelamento)	25	EM (End of Media / Fim do meio ou mídia)
26	SUB (SUBstitute, substituir)	27	ESC (ESCape / escape)
28	FS (File Separator / Separador de arquivo)	29	GS (Group Separator / separador de grupo)
30	RS (Request to Send, Record Separator / requisição de envio, separador de registro)	31	US (Unit Separator / separador de unidade)

# • ASCII:

		Tabe	la ASC	II: C	aracte	res-p	adrão	(32	127):		
Cód	Carac	Cód	Carac	Cód	Carac	Cód	Carac	Cód	Carac	Cód	Carac
32	<espaço></espaço>	33	Į.	34	11	35	#	36	\$	37	%
38	&	39	•	40	(	41	)	42	*	43	+
44	,	45		46		47	1	48	0	49	1
50	2	51	3	52	4	53	5	54	6	55	7
56	8	57	9	58		59	,	60	<	61	=
62	>	63	?	64	@	65	Α	66	В	67	С
68	D	69	E	70	F	71	G	72	Н	73	I
74	j	75	K	76	Ĺ	77	M	78	N	79	0
80	P	81	Q	82	R	83	S	84	Ť	85	U
86	V	87	W	88	Х	89	Υ	90	Z	91	Ī
92	\	93	]	94	Λ	95		96		97	a
98	b	99	c	100	d	101	e	102	f	103	g
104	h	105	i	106	j	107	k	108	L	109	m
110	n	111	0	112	р	113	q	114	R	115	s
116	t	117	u	118	V	119	w	120	Х	121	у
122	Z	123	{	124	j	125	}	126	~	127	<delete></delete>

 $A \rightarrow 1000001_2$ 


B **→** 1000010<sub>2</sub>

 $C \rightarrow 1000011_2$ 

• ASCII estendida (pode variar):



- Red Book (padrão para CD de áudio)
  - ➤ 44.1 kHz
  - ➤ 16 *bits*
  - > Estéreo



• Red Book (padrão para CD de áudio)

> 44.1 kHz


➤ 16 *bits* 

> Estéreo


✓ Uma amostra a Cada 1/44100 s

✓ 16 *bits*/amostra

✓ 2 canais → 1.411.200 bits/ segundo




- BMP ou *Bitmap* (formato de arquivo de imagem)
  - > 8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  - ➤ 3 planos (RGB)



- BMP ou *Bitmap* (formato de arquivo de imagem)
  - > 8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  - ➤ 3 planos (RGB)
  - > Imagem de 1920 x 1080:
    - ✓ No. de pixels:  $1920 \times 1080 = 2073600 \text{ pixels}$
    - ✓ No. de bytes/pixel = 3 Bytes
    - ✓ No. total de Bytes = 6220800 Bytes (aprox. 6 MB)

- Vídeo sem compressão (uma possível configuração)
  - > 8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  - > 3 planos (RGB) → 1 quadro
  - > 30 quadros/s



- Vídeo sem compressão (uma possível configuração)
  - > 8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  - ➤ 3 planos (RGB) → 1 quadro
  - > 30 quadros/s
  - > Duas horas de vídeo:
    - ✓ Resolução de um quadro:

288x352 *pixels* 

- ✓ No. de pixels/quadro:
  - 101376 *pixels*
- ✓ No. de Bytes/quadro (3 planos RGB):


3x101376 = 304128 Bytes

- ✓ No. de quadros em 2 h:
  - 2x3600x30 = 216000 quadros
- ✓ No. total Bytes:

216000x304128 Bytes (aprox. 62 GB).

# 5. Componentes Básicos de um Computador

 Um computador é composto por blocos convencionalmente chamados de: Memória, Unidade Operacional, Unidade de controle e Dispositivos de entrada e saída (hardware).



# 6. Sistema Operacional

- Cria um ambiente onde os usuários podem desenvolver seus programas (*softwares*) e executá-los sem se preocupar com detalhes de *hardware*.
- É um conjunto de programas que desempenham rotinas necessárias ao funcionamento do computador, tais como:
  - a. gerenciamento da memória;
  - b. administração dos dados;
  - c. acionamento dos dispositivos;
  - d. execução de programas utilitários.

# **6. Sistema Operacional**

• http://www.w3counter.com/globalstats.php (Março 2018)

Тор	Top 10 Platforms			
1	Windows 10	17.00%		
2	Windows 7	16.77%		
3	Android 7	11.51%		
4	iOS 11	10.88%		
5	Android 6	9.69%		
6	Android 5	8.01%		
7	Android 4	4.84%		
8	Mac OS X	4.36%		
9	Windows 8.1	3.17%		
10	iOS 10	2.95%		

# 7. Linguagem de Programação

- É um conjunto de termos (vocabulário) e regras (sintaxe) que permitem a formulação de instruções a um computador.
- Permite construir programas.
- Existem várias linguagens diferentes, cada uma com recursos que facilitam aplicações específicas.

Para um programador é mais importante compreender os fundamentos e técnicas da programação do que dominar esta ou aquela linguagem.

# 7. Pseudo-linguagem de Programação

• É uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples sem a necessidade de se conhecer alguma linguagem de programação.

### 9. Compilação

• É o processo de tradução de um programa escrito em linguagem de alto nível para código em linguagem de máquina.

# 10. Interpretação

• Cada comando é lido, verificado, convertido em código executável e imediatamente executado, antes que o comando seguinte seja sequer lido.

"A ciência normal, atividade que consiste em solucionar quebra-cabeças, é um empreendimento altamente cumulativo, extremamente bem sucedido no que toca ao seu objetivo, a ampliação contínua do alcance e da precisão do conhecimento científico. Contudo, falta aqui um produto comum do empreendimento científico. A ciência normal não se propõe descobrir novidades no terreno dos fatos ou da teoria; quando é bem sucedida, não as encontra."

Thomas S. Kuhn, Físico Teórico, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas.