Physique

Table des Matières

Ph	ysique
	I. Attention, achtung!2
	II. Incertitude
	III. Optique Géométrique:
	IV. Optique Ondulatoire
	V. L'Éléctronisme:
	VI. Mécaniques
	VII. Énergie
	VIII. Signaux
	IX. Thermodynamie
	X. Chimie
	XI. Cinétique58
	XII. Éléctromagnétisme
	XIII. Mécaniques quantique
	XIV. Truc et astuce

I. Attention, achtung!

dans tout ce document les opérateur gradient, divergence et rotationnel sont noté avec la notation nabla, voir Trucs et Astuce -Nabla pour plus d'information

Ainsi les opérateurs deviennes:

II. Incertitude

 1. Méthode statistique:
 2

 2. Méthode probabiliste:
 2

 3. Calcul sur les incertitudes:
 2

1. Méthode statistique:

- $\bar{x} = \text{moyenne}$
- u(x) = l'écart type

2. Méthode probabiliste:

- $\bar{x} = \text{moyenne}$
- $u(x) = \frac{\text{pr\'ecision}}{\sqrt{3}}$

3. Calcul sur les incertitudes:

Relation	Z = X + Y	Z = X - Y	$Z = X \times Y$	$Z = \frac{X}{Y}$
Incertitude	$u(z) = \sqrt{u(x)^2 + u(y)^2}$		$\frac{u(z)}{ z } = \sqrt{\left(\frac{u(z)}{x}\right)^2}$	$\left(\frac{x}{y}\right)^2 + \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2$

III. Optique Géométrique:

1.	réfraction	3
2.	Longueur d'onde dans un milieu	3
3.	Snell — Descartes	3
4.	Formulaire de Gauss	3
5.	Relation de Conjugaison et du Grandissement	4
6.	PR & PP	4
7.	Grossisement dans une lunette astronomique:	4

1. réfraction

$$n = \frac{c}{v}$$

- n = indice de réfraction
- c= célérité de la lumière $m.s^{-1}$
- v = célérité dans le milieu $m.s^{-1}$

2. Longueur d'onde dans un milieu

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

- n =indice de réfraction
- $\lambda =$ longueur d'onde dans le milieu
- $\lambda_0 =$ longueur d'onde dans le vide

3. Snell – Descartes

$$n_1\sin(\theta_1)=n_2\sin(\theta_2)$$

- $n_i = {
 m indice}$ de réfraction du milieu i
- $\,\theta_i = {\rm angle} \; {\rm du} \; {\rm rayon} \; {\rm lumineux}$

4. Formulaire de Gauss

- rayons peu incliné par rapport à l'axe optique
- rayons proche de l'axe optique

5. Relation de Conjugaison et du Grandissement

	Relation de conjugaison	Formule du grandissement	
Descartes (origine au centre)	$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$	$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$	
Newton (origine au foyer)	$\overline{F'A'} imes \overline{FA} = f'^2$	$\gamma = -\frac{\overline{F'A'}}{f'} = \frac{f'}{\overline{FA}}$	

6. PR & PP

- PP: Punctum Remotum, le point le plus éloigné perçus net par l'œuil
- PR: Punctum Proximum, le point le plus proche perçus net par l'œuil

7. Grossisement dans une lunette astronomique:

$$G = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{f_1'}{f_2'}$$

- G = le grossissement
- β (resp. α) = l'angle entre le rayon sortant (resp. entrant) et l'axe optique
- f_1' (resp. f_2') = la focale le la lentille 1 (resp. 2)

IV. Optique Ondulatoire

inque onautatione
1. Rayon lumineux 5
2. Chemin optique
3. Surface d'onde
Théorème de Malus
4. Réflexion
5. Cas des trains d'ondes
6. Détécteur
7. Cohérance
8. Formule de Fresnel
9. Division du front d'onde
10. Division du paquet d'onde
11. Ordre d'interférences
Définition
Conséquance
Intuition
12. Contraste
13. Interféromètre de Michelson
Déscription du dispositif
Schéma équivalent 8
Lame d'air
Coin d'air 10
Spectre cannelé

1. Rayon lumineux

Un rayon lumineux est donné par la ligne champs du vecteur de Poyting Leur marche est donné par l'optique géométrique

et de plus pour un même rayon lumineux:

au point
$$S:s(S,t)=s_0(S)\cos(\omega t-\varphi(S))$$

au point
$$M:s(M,t)=s_0(M)\cos(\omega t-\varphi(M))$$

Or le paquet met $t_{\rm SM}=\frac{SM}{c}$ pour aller de S à M , d'où : $\varphi(M)=\varphi(S)+\omega t_{\rm SM}$

Remarque : Si l'indice de réfraction est variable, $t_{\mathrm{SM}} = \int_{S}^{M} \frac{n(l)}{c} \, \mathrm{d}l$

2. Chemin optique

$$L_{SM} = \int_{S}^{M} n(l) \, \mathrm{d}l$$

avec:

• $L_{SM}=$ le chemin optique

• n(l) = l'indice de réfraction

Remarque : Ainsi $t_{\mathrm{SM}} = \frac{L_{SM}}{c}$

3. Surface d'onde

Une surface d'onde Σ est l'ensemble des points tel que ${\cal L}_{SM}$ est constant

Théorème de Malus

Les surfaces d'ondes Σ sont toujours perpendiculaire au chemin optique

4. Réflexion

Dans le cas d'une réflexion (sur un conducteur parfait) on ajoute un déphasage π au champs éléctrique ce qui revient a augmenté L_{SM} de $\frac{\lambda_0}{2}$

5. Cas des trains d'ondes

Dans le cas de train d'onde de temps caractérise τ_c , on a :

$$\tau \sim \frac{1}{\Delta \nu}$$
 avec $\Delta \nu$ largeur fréquantielle

Or
$$\Delta \nu = c \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) = c \frac{\Delta \lambda}{\lambda_0^2}$$

Sauf que $c\tau = l_c$ longueur caratéristique

D'où :
$$l_c = \frac{\lambda_0^2}{\Delta \lambda}$$

6. Détécteur

Un Détécteur est sensible à $I = k < s^2 >$ avec k une constante (putain), et τ le temps caratéristique

7. Cohérance

On dit que deux ondes sont cohérante lorsque

- Même plusation $\left.\begin{array}{c} \bullet \text{ Même plusation} \\ \bullet \text{ Même source} \end{array}\right\} \text{ Même train d'onde}$
- Même polarisation

8. Formule de Fresnel

$$s_{\mathrm{tot}}(M,t) = s_1(M,t) + s_2(M,t)$$

Ce qui donne pour l'intensité:

$$I(M)=I_1(M)+I_2(M)+2\sqrt{I_1(M)I_2(M)}\cos(\varphi)$$

avec
$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$$
, et $\delta = L_{SM}^{(2)} - L_{SM}^{(1)}$

Remarque : Pour $I_0 = I_1 = I_2$ on a: $I = 2I_0(1 + \cos(\varphi))$

9. Division du front d'onde

C'est quand on force deux ondes cohérante à se rencontrer

Ilustré par les fentes de Young

10. Division du paquet d'onde

C'est quand on force une même onde à interférer avec elle même, par exemple grâce a un mirroir semi-transparent

Ilustré par un Michelson

11. Ordre d'interférences

Définition

$$p = \frac{\varphi}{2\pi} = \frac{\delta}{\lambda_0}$$

avec:

- p = l'ordre d'interférences
- $\varphi = la$ différence de phase
- $\delta =$ la différence de marche
- $\lambda_0 = \text{la longueur d'onde}$

Conséquance

Si $p \in \mathbb{N}$ alors il y un maximum d'intensité et des interférences constructive

Si $p \in \frac{1}{2} + \mathbb{N}$ alors il y a un minimum d'intensité et des interférences destrutrice

Intuition

L'ordre d'interférence est le nombre de longueur d'onde de différence de marche entre deux rayons lumineux

12. Contraste

$$C = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$


- C = le contraste
- $I_{\rm max}=$ l'intensité maximal
- $I_{\min} =$ l'intensité minimal

Remarque Si $I = \alpha I_0(1 + f(x)\cos(\varphi))$, alors C = f(x)

13. Interféromètre de Michelson

L'interféromètre de Michelson est un dispositif de mesure basé sur l'interférence de deux ondes lumineuses par division du paquet d'onde

Déscription du dispositif




avec:

- A.C. = verre anticalorique
- S =le miroir semi-transparent
- C =la componsatrice

Schéma équivalent

Le schéma équivalent est une variante du schéma réel, où l'on retire la séparatrice en appliquant une superposition des miroir 1 et 2 i.e. refaire le schéma en une seul ligne, ce qui donne:



Lame d'air

Le montage en lame d'air consiste à déplacer latéralement le miroir 1


Dans ces conditions, on a : $L_{LM}^{(1)} = L_{KM}^{(2)} {
m donc} \; \delta = 2IJ - IL$

Or

$$\cos(i) = \frac{e}{IJ}$$

$$\sin(i) = \frac{IL}{IK}$$

$$\tan(i) = \frac{IK}{2e}$$



Donc $\delta = 2e\cos(i)$

Comme δ est constant a i fixé, on obtient des cercles concentrique

Coin d'air


Le montage en coin d'air consiste a tourné le miroir 1 autour de sont centre

Dans ces conditions, on a: $\delta = 2BH = 2x \tan(\alpha)$

Comme δ est constant a BH fixé,


on obtient des franges réctiligne

Qand δ varie de λ , x varie de i (l'interfrange),i.e. $i=\frac{\lambda}{2\alpha}$



Spectre cannelé

Si on place de la lumière blache dans un interféromètre de Michelson, chaque longueurs d'ondes qui compose de la lumière étant non cohérante, alors chaque longueur d'onde interféreras avec elle même mais sur des distance différente on obtient alors un soit des anneau concentrique coloré dans le cas d'une lame d'air, soit des franges réctiligne coloré dans le cas d'un coin d'air



V. L'Éléctronisme:

1.	Les formules à la con:
2.	Circuit linéaire du 1 ^{er} ordre:
	Méthode de résolution:
	Méthode: Bilan de Puissance
	Oscilateur Non Harmonique:
3.	Régime sinusoïdale forcé :
	notation complexe:
4.	Impédance:
5.	Impédance d'un dipole:
6.	Lois de Kirchhoff:
7.	Pont comlexe:
8.	valeur moyenne/efficace:
9.	Développement en série de Fourier:
10	Filtrage:
	type de filtarge:
	Fonction de transfert:
	diagramme de Bode:
	Bande passante et pulsation de coupure:
	pulsation de résonance:
	fonction de transfert canonique:
	les diagrame de bodes associer:
11	Porte logique 20

1. Les formules à la con:

Nom	Formule	Variable
	dq	• $i = intensité$
	$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$	• $q = la charge$
Lois des Nœuds	$\sum \varepsilon_k i_k = 0$	• $i_k = { m intensit\acute{e}}$
Lois des Nœuds		• $\varepsilon_k = +1/-1$
Lais des Mailles	$\sum \varepsilon_k u_k = 0$	• $u_k = $ la tension
Lois des Mailles		• $\varepsilon_k = +1/-1$

Nom	Formule	Variable
Lois d'Ohm	$u_R=Ri$	• $u_R=$ tension sur une résistance • $R=$ la résistance • $i=$ l'intensité
	$i = C \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$	$ i = \mbox{l'intensit\'e} $ $ C = \mbox{la capacit\'e} $ $ u_C = \mbox{la tension sur} $ $ \mbox{un condensateur} $
	$u_L = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$ i = \mbox{l'intensit\'e} $ $ L = \mbox{l'inductance} $ $ u_L = \mbox{la tension sur} $ $ \mbox{une bobine} $
Pont Diviseur-Tension	$u_k = u \frac{R_k}{\sum R_i}$	• $u = \text{une tension}$ • $R = \text{une résistance}$
Pont Diviseur-Courant	$i_k = \frac{\frac{1}{R_k}}{\sum \frac{1}{R_i}}$	• $i =$ une intensité • $R =$ une résistance

2. Circuit linéaire du 1er ordre :

Méthode de résolution :

- Trouver les conditions initiales (les $u(0^+),q(0^+),$ etc, grâce aux $u(0^-),q(0^-),$ etc)
- Étudier le régime permanent $(t \to +\infty)$
- Écrire l'équation à l'aide d'une loi des Mailles / loi des nœuds, sous la forme $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}+\frac{s}{\tau}=\frac{s(\infty)}{\tau}$
- Résoudre l'équa diff

Méthode: Bilan de Puissance

- reprendre la loi des mailles, la multipliée par i
- interpréter les termes
- intégrer sur le temps de 0 à $+\infty$

Oscilateur Non Harmonique:

• Forme Générale des Équa Diff:

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s = \omega_0^2 s(\infty)$$

Posons $r_{1,2}$ les racines du polynôme caractéristique

1. Régime pseudo-périodique $Q>\frac{1}{2} \& \Delta<0$:

-
$$s_h(t) = e^{\Re(r)}(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t))$$
 avec $\Omega = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} = \Im(r)$

- pseudo-période : $T = \frac{2\pi}{\Omega}$
- l'amortissement $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
- Décrément logarithmimique $\delta = \ln\Bigl(\frac{A(t)}{A(t+T)}\Bigr)$, où A(t) = l'amplitude

2. Régime peu amorti $Q\gg 1$:

- pseudo-période $T=\frac{2\pi}{\Omega}\approx T_0$
- Nombre d'oscillations $N \approx \frac{4\tau}{T} \approx 1, 3Q$

3. Régime apériodique:

- $s_h(t) = Ae^{r_1t} + Be^{r_2t}$
- $\, \tau_2 = -\frac{1}{r_2} \approx \frac{1}{\omega_0 Q}$ en système très amorti $Q \ll 1$

4. Régime Critique:

- $\bullet \ s_h(t) = (At+B)e^{rt}$
- $r = -\omega_0$ et $\tau = \frac{1}{\omega_0}$

3. Régime sinusoïdale forcé:

Dans le cas du régime sinusoïdale forcé, toutes les grandeurs sont de la forme :

$$s(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

avec:

- $X_m = l$ 'amplitude
- $\omega = \text{la pulsation}$
- $\varphi = \text{le déphasage}$

notation complexe:

$$\underline{s}(t) = X_m e^{j\omega t} e^{j\varphi} = \underline{X_m} e^{j\omega t}$$

- $\underline{s}(t) = \text{la notation complexe}$
- + $\underline{X_m} = X_m e^{j\varphi} =$ l'amplitude complexe

• Avantage:

1. dérivation: $\frac{\mathrm{d}\underline{s}}{\mathrm{d}t} = j\omega\underline{s}$

2. integration: $\int \underline{s} \, dt = \frac{\underline{s}}{j\omega} + K$

3. dephasage: $\varphi_{2/1} = \arg\left(\frac{\underline{s_2}}{\underline{s_1}}\right)$

4. Impédance :

 $\underline{Z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}}$

avec:

• $\underline{Z} = l$ 'impédance

• $\underline{u} = \text{la tension}$

• $\underline{i} =$ l'intensité

• Admittance: $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$

5. Impédance d'un dipole :

	Résistance	Condensateur	Bobine	
Impédance	Z = R	$z - \frac{1}{z}$	$\underline{Z} = j\omega L$	
complexe	$\underline{\underline{z}} - n$	$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$		
Impédance	Z = R	$Z = \frac{1}{\omega C}$	$Z = \omega L$	
Admittance	v _ 1	$Y = j\omega C$	$V = \frac{1}{1}$	
complexe	$\underline{Y} = \frac{1}{R}$	$\underline{I} = J\omega C$	$\underline{Y} = \frac{1}{j\omega L}$	
$\omega \longrightarrow 0$	$Z \longrightarrow R$	$Z \longrightarrow +\infty$	$Z \longrightarrow 0$	
$\omega \longrightarrow 0$	$Z \longrightarrow R$	interupteur ouert	fils	
(1)	$Z\longrightarrow R$	$Z \longrightarrow 0$	$Z \longrightarrow +\infty$	
$\omega \longrightarrow +\infty$	$Z \longrightarrow R$	fils	interupteur ouert	

6. Lois de Kirchhoff:

• Loi des nœuds:

$$\sum \varepsilon_k \underline{i_k} = 0$$

• Loi des mailles:

$$\sum \varepsilon_k \underline{u_k} = 0$$

7. Pont comlexe:

• Pont Diviseur-Courant:

$$\underline{i_k} = \underline{i} \frac{1/R_k}{\sum 1/R_i}$$

• Pont Diviseur-Tension:

$$\underline{u_k} = \underline{u} \frac{R_k}{\sum R_i}$$

8. valeur moyenne/efficace:

• Valeur moyenne:

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt$$

• Valeur efficace:

$$S_{ ext{eff}} = \sqrt{\langle s^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T X^2(t) \, dt}$$

• Mesures au multimètre:

Mode	Grandeur mesurée	Pour $u(t) = U_0 + U_m \cos(\omega t + \varphi)$
DC	Valeur moyenne	U_0
AC	Valeur efficace de la partie	U_m
AC	variable du signal	$\overline{\sqrt{2}}$
AC + DC	Valeur efficace de tout le	$\int_{T_{n}^{2}}U_{m}^{2}$
AC + DC	signal	$\sqrt{U_0^2 + \frac{U_m^2}{2}}$

9. Développement en série de Fourier :

$$s(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (A_n \cos(2\pi n f_n t + \varphi_n))$$

- $A_0 =$ la composante continue
- $A_n =$ l'amplitude de la composante sinusoïdale
- $f_n=$ la fréquence de l'armonique de rang n, (la fréquence fondamentale est $f_1=\frac{1}{T}$)
- $\varphi_n =$ le déphasage de l'harmonique de rang n

10. Filtrage:

type de filtarge:

- Passe-bas: seul les signaux de basse fréquence passe
- Passe-haut: seul les signaux de haute fréquence passe
- Passe-bande: seul les signaux de fréquence dans une bande donnée passe
- Coupe-bande : seul les signaux de fréquence hors d'une bande donnée passe

Fonction de transfert:

$$\underline{\underline{H}} = \underline{\underline{\underline{u}_s}}_{\underline{\underline{u}_e}}$$

avec:

- \underline{H} = la fonction de transfert
- $\underline{u_s} =$ la tension de sortie
- $u_e = \text{la tension d'entrée}$
- 1. le module de la fonction de transfert est le gain : $G = |\underline{H}|$
- 2. l'argument de H est la phase : $\phi = \arg(\underline{H})$
- On admet que toute fonction de transfert peut s'écrire sous la forme:

$$\underline{H} = \frac{\underline{N}}{\underline{D}}$$

avec: N et D deux polynôme premier entre eux, alors on appelle l'ordre du filtre le degré de D

diagramme de Bode:

- en Gain: $G_{\mathrm{db}} = 20 \log(G)$
- en Phase: $\varphi = \arg(\underline{H})$

Attention: ces diagrammes sont en échelle logarithmique

Bande passante et pulsation de coupure:

• Bande passante: c'est la bande de fréquence pour laquelle le gain est supérieur à -3 dB:

$$G > \frac{G_{ ext{max}}}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow G_{ ext{dB, max}} > G_{ ext{dB}} - 3 \text{ dB}$$

On définie ainsi la pulsation de coupure:

$$G(\omega_c) = \frac{G_{\rm max}}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow G_{\rm dB,\; max}(\omega_c) = G_{\rm dB} - 3 \ {\rm dB}$$

pulsation de résonance :

c'est la plusation pour la quel les filtres du second ordre on leur maximum s'il existe

Dans le cas des filtre du second ordre, il y a résonance si $Q>\frac{1}{\sqrt{2}}$


fonction de transfert canonique:

Туре	Fonction de transfert	Gain - cas au limites		Phase - cas au limites	pulsation caractérisique
Passe-bas	$H = \frac{H_0}{1 + i\frac{\omega}{}}$	$\omega \to +\infty$	$\sim 20\log\biggl(\frac{\omega}{H_0\omega_0}\biggr)$	$-\frac{\pi}{2}$	$\omega_c=\pm\omega_0$
1er ordre	$I \cap J_{\omega_0}$	$\omega \to 0$	$\sim -20\log(H_0)$	0	
Passe-haut	$H_0 \times j \frac{\omega}{}$ H.	$\omega \to +\infty$	$\sim -20\log(H_0)$	0	
1er ordre	$H = \frac{H_0 \times j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{H_0}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}}$	$\omega \to 0$	$\sim -20\log\biggl(H_0\frac{\omega}{\omega_0}\biggr)$	$rac{\pi}{2}$	$\omega_c = \pm \omega_0$
Passe-bande	$H=rac{H_0}{1+jQ\Big(rac{\omega}{\Omega c}-rac{\omega_0}{\Omega}\Big)}$	$\omega \to +\infty$	$\sim 20 \log \biggl(\frac{Q}{H_0} \frac{\omega}{\omega_0} \biggr)$	$-rac{\pi}{2}$	$\omega_c = \frac{\omega_0}{2Q} \Big(1 \pm \sqrt{1 + 4Q^2} \Big)$
2eme ordre	ne ordre $1+jQ\Big(rac{\omega}{\omega_0}-rac{\omega_0}{\omega}\Big)$	$\omega \to 0$	$\sim -20 \log \biggl(\frac{H_0}{Q} \frac{\omega}{\omega_0} \biggr)$	$rac{\pi}{2}$	$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$
Passe-haut	$H = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{2} + \frac{j}{O} \frac{\omega}{\omega}}$	$\omega \to +\infty$	$\sim 40 \log \biggl(\sqrt{H_0} \frac{\omega}{\omega_0} \biggr)$	π	$\omega_c = \pm \omega_0$ $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$
2eme ordre	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\omega \to 0$	$\sim -20\log(H_0)$	0	$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1-2Q^2}$
Passe-bas	H_0	$\omega \to +\infty$	$\sim -20\log(H_0)$	0	$\omega_c = \pm \omega_0$
2eme ordre	$H = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} - \frac{j}{Q} \frac{\omega_0}{\omega}}$	$\omega \to 0$	$40\log\biggl(\sqrt{H_0}\frac{\omega}{\omega_0}\biggr)$	$-\pi$	$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$


les diagrame de bodes associer:

Sur l'axe des abssice est repésenté seulement la puissance de


• Passe-bas:




Passe-haut:




Passe-bande:



Passe-haut, $2^{\text{\'e}me}$ ordre :



Passe-ba, 2^{éme} ordre:



11. Porte logique

Opérateur	équation logique	symbole AFNOR	symbole ASGS	table de vérité	schéma à contact
OUI	S = a	a 1S	aS	a S 0 0 1 1	\$
NON	$S = \overline{a}$	a — 1 — S	aS	a S 0 1 1 0	\$
OU	S = a + b	a ≥ 1s	a b	a b S 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1	\[\bar{b}\]\$
ET	S = a.b	a&	a	a b S 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1	- b - 5
INHIBITION	$S = \overline{a}.b$	a &s	a s	a b S 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0	La
NAND (NON ET)	$S = \overline{a.b} = \overline{a} + \overline{b}$	a&S	aS	a b S 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0	5 &
NOR (NON OU)	$S = \overline{a+b} = \overline{a}.\overline{b}$	a ≥ 1	а bs	a b S 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0	T
OU EXCLUSIF	$S = a \oplus b$	a = 1s	а b ———— s	a b S 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0	1 5 S
IDENTITE	$S = \overline{a \oplus b}$	as	а b ———— s	a b S 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1	1 p

VI. Mécaniques

1. Loi de Hook	22
2. Force centrale:	22
3. Force Newtonienne:	22
4. Force de Gravitation:	22
5. Loi de Coulomb:	22
6. Force de frottement fluide:	23
7. Poussée d'Archimède:	23
8. Lois de Newton	23
9. Force de Lorentz	23
10. Force de Laplace	23
11. champ éléctrique dans un condensateur	23
12. Champs magnétique	24
Champs caractéristique	24
Bobines de Helmoltz	24
Moment magnétique	24
13. Rails de Laplace	25
14. Spire rectangulaire en rotation	25
15. Lois de Kepler	25
1 ^{er} lois	25
2 ^{eme} lois: Lois des aires	26
3 ^{eme} lois	26
16. Satéllite Géostationnaire	26
17. Vitesse remarquable dans un champs de gravitation	26
Vitesse en orbite basse	26
Vitesse de l'ibération	27
18. Vecteur rotation	27
19. Loi de Coulomb pour le frottement	27
Cas de non glissement	27
Cas de glissement	27
20. Référentiel non galiléen	27
Loi de composition des vitesses	28
Loi de composition des accélérations	28

Accélération de Coriolis	28
Cas de la translation:	28
Cas de la rotation uniforme autour d'un axe fixe	28
Pseudo-force d'inertie d'entrainement	29
Pseudo-force d'inertie de Coriolis	29

1. Loi de Hook

$$\overrightarrow{F_{\mathrm{\acute{e}l}}} = -k(l(t)-l_0)\vec{u}$$

- k = konstante de raideur
- $\,l_0 = {\rm longueur}$ dans le vide du ressort

2. Force centrale:

Une force centrale est une force constament dirigé vers un centre O, et si le centre O est le centre du repère sphèrique et/ou cylindrique, alors on peut la metre sous la forme: $\vec{f} = f \vec{u_r}$

3. Force Newtonienne:

Toute force centrale consevative qui s'exprime sous la forme:

$$\vec{f} = -\frac{k}{r^2} \vec{u_r}$$

Sont des forces Newtonienne

De plus, sont énergie potentielle est: $E_p = -\frac{k}{r} + C$

4. Force de Gravitation:

$$\overrightarrow{F_{A/B}} = -G \frac{m_A m_B}{d^2} \vec{u_r}$$

- G =la constante de Gravitation
- m =la masse de l'astre considéré
- d = la distance entre A et B

5. Loi de Coulomb:

$$\overrightarrow{F_{A/B}} = rac{1}{4\piarepsilon_0} rac{q_A q_B}{r^2} \overrightarrow{u_r}$$

- $\varepsilon_0 =$ permittivité du vide
- q =la charge du corps considéré
- r =la distance entre A et B

6. Force de frottement fluide:

$$\vec{f} = -k_1 \vec{v}$$
 à faible vitesse

$$\vec{f} = -k_2 v \vec{v}$$
vitesse élever

•
$$k_{1,2} = \text{des coefficients}$$

7. Poussée d'Archimède:

$$\overrightarrow{\Pi_A} = -m \vec{g}$$

$$\overrightarrow{\Pi_A} = -\rho V \vec{g}$$

•
$$m=$$
 masse du fluide d'éplacée

•
$$g = l$$
'accélération de pesanteur

•
$$\rho =$$
 masse volumique du fluide

•
$$V = \text{Volume du fluide d'éplacé}$$

8. Lois de Newton

1. Principe d'inertie: Dans un référentiel galiléen, tout corps isolé est soit en mouvement rectiligne uniforme, soit immobile

2.
$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \overrightarrow{F_{\mathrm{ext}}}$$

3. Principe d'aciton-réaciton :
$$\overrightarrow{F_{A \to B}} = -\overrightarrow{F_{B \to A}}$$

9. Force de Lorentz

$$\vec{f} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right)$$

•
$$q = la charge$$

•
$$\vec{E}=$$
 champ électrique

-
$$\vec{v}=$$
 la vitesse de la particule

•
$$\vec{B} = \text{le champ magnétique}$$

10. Force de Laplace

$$\vec{F}_{\mathcal{L}} = \int_{P \in \widehat{MN}} I \vec{dl}_P \wedge \overrightarrow{B_{\mathrm{ext}}}(P)$$

avec:

•
$$\widehat{MN} = \text{le fil conducteur}$$


•
$$I = l$$
'intensité

•
$$\overrightarrow{B_{\mathrm{ext}}} =$$
 le champs magnétique extérieur

11. champ éléctrique dans un condensateur

$$E = \frac{U}{d}$$

- d =la distance entre les plaques
- U =la tension entre les plaques



12. Champs magnétique

Champs caractéristique

Ici:

•
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$$

• i=l'intensité du courant

• l =la longueur de la bobine

• N =Le nombre de spire

• r = rayon de la bobine/spire

Où	champ produit
Fils infini	$\frac{\mu_0 i}{2\pi r} \vec{u}_\theta$
Spire circulaire	proche de l'axe $\mu_0 i$
	$\frac{\mu_0 \imath}{2r} \vec{u}_z$
opire enculaire	loin de l'axe
	$\frac{\mu_0 i}{2} \frac{r^2}{z^3} \vec{u}_z$
Solénoïde	à l'intérieur:
	$\frac{\mu_0 Ni}{l} \vec{u}_z$
	à l'extérieur:
	0
Bobine plate	proche de l'axe:
	$\frac{\mu_0 Ni}{2r} \vec{u}_z$

La bobine plate $(l \ll r)$ est comme une spire juste N fois plus forte, donc sufie de multipliée par N le cas de la spire

Bobines de Helmoltz

C'est un dispositif composé de deux bobines concentrique de même rayon R et de même nombre de spire N espacé d'une distance L, tel que $R \ll L$,

Ce dispositif permet de créé un champs uniforme entre les deux bobines

Moment magnétique

Pour une spire

$$\vec{m} = I\vec{S}$$

avec:

• $\vec{m} =$ le moment magnétique

• I=l'intensité du courant

• $\vec{S} =$ le vecteur surface

Dans le cas de plusieur spire

$$\vec{m} = IN\vec{S}$$

avec N le nombre de spire


Pour un aiment permanent

 $\|\vec{m}\| = \text{volume de l'aiment} \times \text{aimantation volumique}$

De plus on a:

$$\vec{B} \propto \vec{m}$$

13. Rails de Laplace



· Résultante:

$$\vec{F}_{\mathcal{L}} = i \overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B_{\mathrm{ext}}}$$

• Puissance:

$$ec{P}_{\mathcal{L}} = \left(i\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B_{ ext{ext}}}
ight) \cdot ec{v}$$

14. Spire rectangulaire en rotation

Dans une spire carré en rotation autour de l'axe ${\cal O}_z$

• Moment:

$$\vec{\Gamma}_{\mathcal{L}} = \vec{m} \wedge \overrightarrow{B_{\mathrm{ext}}} = i \vec{S} \wedge \overrightarrow{B_{\mathrm{ext}}}$$

• Puissance:

$$\vec{P}_{\mathcal{L}} = \Gamma_{\!\!\mathcal{L}} \times \omega$$

15. Lois de Kepler

1er lois

Tout astre suit une orbite elliptique, dont le soleil est un des foyers

2eme lois: Lois des aires

Les aires ${\mathscr A}$ balayées par la ligne astre-soleil durant un même Δt , sont égaux :

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathscr{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{C}{2}$$

où $C = r^2 \dot{\theta}$ est la constante des aires

3eme lois

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G} M}$$

avec:

- T =La période de révolution
- a = Le demi grand axe
- $\mathcal{G} = \text{La constante de gravitation}$
- M= La masse de l'astre atracteur

16. Satéllite Géostationnaire

C'est un satéllite (naturelle ou non), qui reste au-dessus du même point de la surface de l'astre attracteur, en ce cas:

$$r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$$

avec:

- r =le rayon de l'orbite géostationnaire
- G =la constante de gravitation
- M =la masse de l'astre attracteur
- T =la période de rotation de l'astre attracteur

17. Vitesse remarquable dans un champs de gravitation

Vitesse en orbite basse

$$v_{\mathrm{b}} = \sqrt{rac{GM}{\mathscr{R}}}$$

- $v_{\rm b} =$ la vitesse en orbite basse
- G =la constante de gravitationç
- M= la masse de l'astre attracteur
- $\mathcal{R} =$ le rayon le l'astre attracteur

Vitesse de l'ibération

$$v_l = \sqrt{\frac{2GM}{\mathcal{R}}}$$

avec:

- $v_l = \text{vitesse de l'ibération}$
- G = constante de gravitation
- M= la masse de l'astre attracteur
- $\mathcal{R} =$ Le rayon de l'astre attracteur

18. Vecteur rotation

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{AB}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}$$

avec:

- $\vec{\Omega} =$ le vecteur rotation
- \overrightarrow{AB} = le vecteur position

19. Loi de Coulomb pour le frottement

Cas de non glissement

$$\left\|\overrightarrow{R_T}\right\| \le \mu_s \left\|\overrightarrow{R_N}\right\|$$

avec:

- $\overrightarrow{R_T}$ = la réaction tangentiel
- $\overrightarrow{R_N} =$ la réaction normal
- $\mu_s=$ le coefficient de frottement statique

Cas de glissement

$$\left\|\overrightarrow{R_T}\right\| = \mu_d \left\|\overrightarrow{R_N}\right\|$$

avec:

- $\overrightarrow{R_T} =$ la réaction tangentiel
- $\overrightarrow{R_N}$ = la réaction normal
- $\mu_d=$ le coefficient de frottement dynamique

Remarque : $\mu_s \geq \mu_d$ et dans le cas de glissement $\overrightarrow{R_T}$ est opposé à $\overrightarrow{v_g}$

De plus on passe du cas de non glissement au cas de glissement si $\left\|\overrightarrow{R_T}\right\| = \mu_s \left\|\overrightarrow{R_N}\right\|$

20. Référentiel non galiléen

On travaille avec $R_0 = \left(O_0, \vec{\imath}_0, \vec{\jmath}_0, \vec{k}_0\right)$ comme référentiel absolut

Et $R = \left(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k} \right)$ comme référentiel relatif

Loi de composition des vitesses

$$\vec{v}(M)_{R_0} = \left(\frac{\mathrm{d} \overline{O_0 O}}{\mathrm{d} t}\right)_{R_0} + \vec{\Omega} \wedge \overline{OM} + \dot{x} \vec{\imath} + \dot{y} \vec{\jmath} + \dot{z} \vec{k}$$

avec:

- $\vec{v}(M)_{R_0}=$ la vitesse dans le référentiel R_0
- $\left(\frac{\mathrm{d}\overline{O_0O}}{\mathrm{d}t}\right)_{R_0}=$ la vitesse du référentiel R par rapport a R_0
- $\vec{\Omega} =$ le vecteur rotation

Loi de composition des accélérations

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_c + \vec{a}_e$$

avec:

- $\vec{a}_a =$ l'accélération absolue
- $\vec{a}_r =$ l'accélération relative
- $\vec{a}_c =$ l'accélération de Coriolis
- $\vec{a}_e =$ l'accélération d'entrainement

Accélération de Coriolis

$$\vec{a}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r$$

avec:

- $\vec{a}_c =$ l'accélération de Coriolis
- $\vec{\Omega} =$ le vecteur rotation
- $\vec{v}_r = \text{la}$ vitesse relative

Cas de la translation:

On a:

$$\begin{split} \vec{a}_c &= 0 \\ \vec{a}_e &= \frac{\mathrm{d}^2 \overline{O_0 \mathcal{O}}}{\mathrm{d} t^2} \end{split}$$
 Donc
$$\vec{a}_a &= \vec{a}_r + \frac{\mathrm{d}^2 \overline{O_0 \mathcal{O}}}{\mathrm{d} t^2} \end{split}$$

Cas de la rotation uniforme autour d'un axe fixe

On considère une rotation ω constante, et la distance de l'axe de rotation $\vec{\Delta}=\vec{u}_z$ au point M constante égale a R

$$\vec{a}_a = -R\omega^2\vec{u}_r$$

$$\vec{a}_e = -\omega^2 \overrightarrow{HM}$$

$$\vec{\Omega} = \omega \vec{u}_z$$

$$\label{eq:Donc} \text{Donc } -R\omega\vec{u}_r = \vec{a}_r - \omega^2 \overrightarrow{HM} + \omega\vec{u}_z \wedge \vec{v}_r$$

Pseudo-force d'inertie d'entrainement

$$\vec{f}_e = -m\vec{a}_e$$

avec:

- $\vec{f}_e =$ pseudo-force d'inertie d'entrainement
- m = la masse
- $\vec{a}_e =$ l'accélération d'entrainement

Pseudo-force d'inertie de Coriolis

$$\vec{f}_c = -m\vec{a}_c = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r$$

avec:

- $\vec{f}_c =$ pseudo-force d'inertie de Coriolis
- m = la masse
- $\vec{a}_c =$ l'accélération d'entrainement

Remarque : la pseudo-force de Coriolis ne traivaille pas, en effet $-2m \Big(\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r \Big) \cdot \vec{v}_r = 0$

VII. Énergie

1.	Travaille élémentaire:	30
2.	Travaille	30
3.	Puissance	31
4.	Théorème de la puissance cinétique	31
5.	Théorème de l'énergie cinétique	31
6.	Énergie Potentiel	31
7.	Énergie mecanique	31
8.	Théorème de la puissance mécanique	31
9.	Équilibre	31
	Équilibre stable	31
	Équilibre instable	31
10	les Énergies	32
11	. Énergies potentielles effectives	32
12	. Puissance et travaille des actions mécanique extérieur sur un	
	solide	32
	Puissance	32
	Travaille	33
13	. Théorème de la puissance cinétique	33
14	. Théorème de l'énergie cinétique	33
15	. Énergie emmagasinée par une bobine	33

1. Travaille élémentaire :

$$\delta W_{/R} \left(\vec{f} \right) = \vec{f} \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{OM}$$

- \vec{f} : une force
- ${\rm d}\overrightarrow{OM}$: un chemin élémentaire

2. Travaille

$$W_{A \to B} = \int_{M \in AB} \delta \left(\vec{f} \right) = \int_{M \in AB} \vec{f} \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{OM}$$

3. Puissance

$$\mathcal{P}_{\!/R}\!\left(ec{f}
ight)=ec{f}\cdot\overrightarrow{v_{M/R}}$$

$$\mathcal{P}_{/R}(\vec{f}) dt = \delta W_{/R}(\vec{f})$$

4. Théorème de la puissance cinétique

$$\frac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = \sum \mathcal{P}(\vec{f}_i) = \sum \vec{f}_i \cdot \vec{v}$$

5. Théorème de l'énergie cinétique

$$\Delta E_c = \sum W_{A \to B} \! \left(\vec{f}_i \right)$$

Au niveau infinitésimal:

$$\mathrm{d}E_c = \sum \delta W(\vec{f}_i) = \sum \vec{f}_i \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM}$$

6. Énergie Potentiel

$$\Delta_{AB}E_p = -W_{AB}\left(\overrightarrow{f_C}\right)$$

• $\vec{f_c}$: une force non conservative

7. Énergie mecanique

$$E_m = E_c + E_p$$

8. Théorème de la puissance mécanique

$$\frac{\mathrm{d}E_m}{\mathrm{d}t} = \sum \mathcal{P}(\overrightarrow{f_{NC}})$$

- E_m : L'énergie mécanique

• $\overrightarrow{f_{NC}}$: une force non consevative

9. Équilibre

Il y a équilibre en P lors que $\sum \vec{f}_i = \vec{0} \Longleftrightarrow \overline{\mathrm{grad}} \big(E_p(P) \big) = \vec{0}$

Équilibre stable

On dit que l'équilibre est stable si pour une légère perturbation il revient à cette possition P ou si

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2 E_p}{\mathrm{d}q_i^2}\right)_P > 0$$

avec q_i les coordonnées généraliser, i.e. $q_1=x, q_2=y$ et $q_3=z$ en cartésien ou $q_1=r, q_2=\theta$ et $q_3=z$ en cylindrique

Équilibre instable

On dit que l'équilibre est instable si pour une légère perturbation il séloigne de cette possition P ou si

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2 E_p}{\mathrm{d} q_i^2}\right)_P < 0$$

10. les Énergies

Nom	Formule
cinétique	$\frac{1}{2}mv^2$
cinétique	$\sum_i \frac{1}{2} m_i \ \vec{v}_i\ ^2$
du solide	
translation	$\frac{1}{2}m\ \vec{v}\ ^2$
rotation	$\frac{1}{2}J_{\Delta}\omega^2$
Potentielles	
Pesanteur	mgz
Gravitationnelle	$-G\frac{m\times m_A}{r}$
Élastique	$\boxed{\frac{1}{2}k(l-l_0)^2}$
Électrostatique	$q \left(- \vec{E} \cdot \overrightarrow{OM} \right)$
Force centrale	$-rac{k}{r}$
Mécaniques	
Gravitationnelle	$-\mathscr{G}rac{mm_O}{2r_O}$

11. Énergies potentielles effectives

Dans le cas d'une force centrale l'énergie mécanique peut ce mettre sous cette forme:

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p, \text{ eff}}(r)$$

• dans le cas de la force de Gravitation $E_{p, \text{ eff}} = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + E_p(r)$, avec C la constante des aires, et $E_p(r)$ l'énergie potentielles de gravitation

12. Puissance et travaille des actions mécanique extérieur sur un solide

Puissance

$$\mathscr{P}^{\mathrm{ext}} = \mathscr{M}_{\Delta}^{\mathrm{ext}} \times \omega$$

avec:

• $\mathcal{M}_{\Delta}^{\mathrm{ext}} = \mathrm{les}$ moment exterieurs

- $\mathscr{P}^{\mathrm{ext}} = \mathrm{la}$ puissance des actions mecaniques exterieurs
- $\omega =$ la vitesse de rotation du solide

Travaille

$$W_{A o B}^{ ext{ext}} = \int_{t_A}^{t_B} \mathscr{P}^{ ext{ext}} \, \mathrm{d}t = \int_{ heta_A}^{ heta_B} \mathscr{M}_{\Delta}^{ ext{ext}} \, \mathrm{d} heta$$

avec:

- $\mathcal{M}_{\Delta}^{\mathrm{ext}} = \mathrm{les}$ moment exterieurs
- \mathcal{P}^{ext} = la puissance des actions mecaniques exterieurs
- $W_{A o B}^{
 m ext}$ le travaille des actions mecaniques exterieurs entre $A(t_A, \theta_A)$ et $B(t_B, \theta_B)$

13. Théorème de la puissance cinétique

$$\frac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = \sum \mathscr{P}^{\mathrm{ext}} = \sum \mathscr{M}_{\Delta}^{\mathrm{ext}} \times \omega$$

avec:

- $E_c =$ L'énergie cinétique
- $\mathscr{P}^{\mathrm{ext}} =$ la puissance des actions mecaniques exterieurs
- $\mathscr{W}_{\Delta}^{\mathrm{ext}}=$ le moment des actions mecaniques exterieurs
- $\omega = \text{la}$ vitesse de rotation du solide

14. Théorème de l'énergie cinétique

Entre les instant t_A et t_B :

$$\Delta_{t_A \to t_B} E_c = \sum W_{t_A \to t_B}^{\rm ext}$$

avec:

- $\Delta_{t_A \to t_B} E_c =$ la variation d'énergie cinétique entre les deux instants
- $W^{
 m ext}_{t_A o t_B} =$ le travaille des actions mecaniques exterieurs entre les deux instants

15. Énergie emmagasinée par une bobine

$$E_{\rm mag} = \frac{1}{2} L i^2$$

- L = l'inductence de la bobine
- i=l'intensité du courant qui parcour la bobien

VIII. Signaux

1.	Signaux unidirectionelle
	Represantation temporelle
	Represantation spacial
2.	Onde progressive sinusoïdale
	Définition 3
	caractéristique3
	Méthode : calcule du déphasage 3
3.	Diffration
	Formule de la diffration:
	Interférences constructive, déstructive et différence de marche . 3
	conditions d'interférences constructive/déstructive:
4	Fente de Young

1. Signaux unidirectionelle

Represantation temporelle

$$s(x,t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

En particulier

$$s(x,t) = s\left(0, t - \frac{x}{c}\right)$$

Represantation spacial

$$s(x,t) = F(x - ct)$$

En particulier

$$s(x,t) = s(x - ct, 0)$$

2. Onde progressive sinusoïdale

Définition

$$s(x,t) = A\cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right) = A\cos(\omega t - kx + \varphi)$$

- A = l'emplitude
- $\omega = \text{la pulsation}$
- c=la célérité
- $\varphi =$ un déphasage
- $k = \frac{\omega}{c} = \text{la pulsation spacial}$

caractéristique

caractéristique temporelle	caractéristique spacial
période temporelle	longueur d'onde (période spacial)
T en s	λ en m
fréquence temporelle	
$f = \frac{1}{T}$ en Hz	
pulsation temporelle	pulsation spacial
$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \text{ en rad} \cdot s^{-1}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ en rad} \cdot m^{-1}$

Méthode: calcule du déphasage

- 1. Mesurer la période T
- 2. déterminer si s_2 est en avance sur s_1 ou non :
 - si s_2 est en avance alors $\Delta \varphi_{2/1} > 0$
 - $\Delta \varphi_{2/1} < 0 \ {\rm sinon}$
- 3. Mesurer le retard Δt
- 4. Déterminer la formule suivante : $\left|\Delta\varphi_{2/1}\right|=\frac{2\pi\Delta t}{T}$
 - Démo:

Soit $s_1(t)=S_m\cos\left(\omega t-\frac{\omega}{c}x_1\right)$ et $s_2(t)=S_m\cos\left(\omega t-\frac{\omega}{c}x_2\right)$ deux mesures du même signale en l'abscisse x_1 et x_2 , ainsi $\varphi_1=-\frac{\omega}{c}x_1$ et $\varphi_2=-\frac{\omega}{c}x_2$, donc :

$$\Delta \varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1 = -\omega \underbrace{\frac{x_2 - x_1}{c}}_{=\Delta t} = -\omega \Delta t = -\frac{2\pi \Delta t}{T}$$

- 5. Calculer $\Delta \varphi_{2/1}$
- 3. Diffration

Formule de la diffration:

• Dans le cas d'une OPPM

$$\sin(\theta) = \frac{\lambda}{a}$$

- θ = valeur de l'angle de diffraction pour la première extinction
- $\lambda = \text{longueur d'onde}$
- a = taille de l'ouverture

Interférences constructive, déstructive et différence de marche

1. Interférences constructive:

Quand l'amplitude des deux ondes est en phase (est maximale)

2. Interférences déstructive:

Quand l'amplitude des deux ondes est en opposition de phase (est minimale)

3. Différence de marche:

La différence de marche est la différence de distance parcourue par les deux ondes,

noté
$$\delta(M) = d_2(M) - d_1(M)$$

4. Relation entre déphasage et différence de marche:

$$arphi_{2/1}(M) = -rac{2\pi}{\lambda}\delta_{2/1}(M)$$

conditions d'interférences constructive/déstructive:


• Constructive:

$$\Delta \varphi_{2/1}(M) = 2n\pi \Leftrightarrow \delta_{2/1}(M) = n\lambda \text{ avec } n \in \mathbb{Z}$$

• Déstructive :

$$\Delta\varphi_{2/1}(M)=(2n+1)\pi\Leftrightarrow\delta_{2/1}(M)=(2n+1)\frac{\lambda}{2}$$
 avec $n\in\mathbb{Z}$

4. Fente de Young



$$d_1 = D\sqrt{1 + \frac{y^2}{D^2} + \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}} \approx D + \frac{y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{2D} \approx D + \frac{y^2 + x^2 + \frac{a^2}{4} - ax}{2D}$$

$$d_2 = D\sqrt{1 + \frac{y^2}{D^2} + \frac{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}} \approx D + \frac{y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{2D} \approx D + \frac{y^2 + x^2 + \frac{a^2}{4} + ax}{2D}$$

$$\delta_{2/1}(M) = d_2(M) - d_1(M) \approx \frac{ax}{D}$$

1. Pour les interférences constructive :

$$\delta_{2/1}(M) = n\lambda \Leftrightarrow \frac{ax}{\overline{D}} = n\lambda \Leftrightarrow x = n\lambda \frac{D}{a}$$

2. L'interfrange:

distance entre deux interférences constructive

$$i = \tfrac{\lambda D}{a}(n+1-1) = \tfrac{\lambda D}{a}$$

IX. Thermodynamie

1.	Équilibre Thermodynamique	39
2.	Pression	40
3.	Modéle du gaz parfait	40
	Hypothèse	40
	Vitesse moyenne	40
4.	Température cinétique:	41
5.	Pression d'un gaz parfait:	41
6.	Équation du gaz parfait:	41
7.	Énergie interne:	41
8.	Capacité thermique à volume constant:	41
9.	Énergie interne d'un gaz parfait monoatomique:	42
10	. Première loi de Joule:	42
11	. L'énergie interne d'une phase condensée:	42
12	transformation thermodynamique:	42
13	Lois phénoménologiques de Newton:	42
14	. Entalpie:	43
15	. Capacité thermique à pression constante:	43
16	. 2 ^e lois de Joule:	43
17	. 1 ^{er} principe de la thermodynamique:	43
	Formulation énérgétique:	43
	Formulation enthalpique:	44
18	transformation réversible	44
19	. Entropie	44
20	. 2 nd principe de la Thermodynamie	44
	Énoncer	44
	Cas d'un système isolé	45
	Cas d'une transformation adiabatique réversible	45
	Cas d'une transformation Monotherme	45
21	. Variation d'entropie pour une phase condensée	45
22	. Variation d'entropie d'un gaz parfait	45
23	. Loi de Laplace	46
24	. phase	47

25.	Diagramme (P,T)
	Définition
	Point remarquable
26.	Diagramme (P,V) ou Diagramme de Clapeyron
	Définition
	titre massique gaz/liquide
27.	Théorème des moments
28.	Enthalpie de transition de phase
29.	Entropie de transition de phase
30.	Machine thermique
	Définition
	Représentation
	Théorème de Carnot
	Cogénération
	Rendement
	Diagramme de Raveau
31.	Transfert thermique
	Modes de Transfert
	Flux thermique
	Loi de Fourier
	Équation de la diffusion thermique
	conditions au limites entre deux solides:53
	Loi phénoménologique de Newton:53
	Exemple classique: ailette de refroidissement
	Étude en régime permanent53
32.	Corps opaque
33.	Corps Noir
34.	Loi de Stefan-Boltzmannb 54
35.	Loi de Wien
36.	Loi de Plank:55

1. Équilibre Thermodynamique

Un système est dit en équilibre thermodynamique macroscopique si :

• toutes ces grandeurs d'états sont constantes au cours du temps

• et il es isolé (i.e. il n'échange ni énérgie, ni matières avec l'extérieur)

C'est a dire que le système est en équilibre thermodynamique si:

- 1. Équilibre thermique:
 - La température est uniforme dans tout le système
 - au niveau d'une paroi diatherme, la température est la même des deux cotés
- 2. Équilibre mécanique:
 - · La pression est uniforme dans tout le système
 - aucun élément mobile ne bouge
- 3. Équilibre chimique:
 - La concentration est uniforme dans tout le système
 - les réactions chimiques sont à l'arrêt
- 4. aucun échange de matière ni d'énergie avec l'extérieur
- 2. Pression

$$P = \frac{F}{S}$$

avec:

- P =la pression
- F =la force exercée par le gaz sur la surface
- S =la surface
- 3. Modéle du gaz parfait

Hypothèse

- les particules sont poncutelles
- les particules sont sans interactions entre elles

Vitesse moyenne

1. Vecteur vitesse moyenne:

$$<\vec{v}> = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \vec{v_i}$$

2. vitesse quadratique moyenne, noté u:

$$u = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} v_i^2}$$

avec:

- N =le nombre de particules
- $v_i =$ la vitesse de la particule i

• u =la vitesse quadratique moyenne

4. Température cinétique:

$$\mathscr{E}_{c,1} = \frac{3}{2} k_B T = <\frac{1}{2} m v^2 > = \frac{1}{2} m u^2$$

avec:

- $\mathscr{C}_{c,1} =$ l'énergie cinétique moyenne par particule
- $k_B =$ la constante de Boltzmann (1, 38 × $10^{-23} \mathrm{J} \cdot \mathrm{K}^{-1}$)
- T =la température
- m =la masse de la particule
- u =la vitesse quadratique moyenne

5. Pression d'un gaz parfait:

$$P = \frac{1}{3}n^*mu^2$$

avec:

- P =la pression
- $n^* =$ le nombre de particules par unité de volume
- m =la masse de la particule

6. Équation du gaz parfait:

$$PV = n \mathcal{R} T$$

avec:

- P =la pression
- V = le volume
- n = le nombre de mole
- $\mathcal{R} = \text{la constante des gaz parfait } (8,31 \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$
- T =la température

7. Énergie interne:

$$U = \mathscr{E}_{c,\mathrm{micro}} + \mathscr{E}_{p,\mathrm{int}}$$

avec:

- $\mathscr{E}_{c,\mathrm{micro}} =$ l'énergie cinétique microscopique
- $\mathscr{E}_{p,\mathrm{int}} =$ l'énergies potentielles interactions

8. Capacité thermique à volume constant :

$$dU = C_V dT \Leftrightarrow C_V = \left(\frac{dU}{dT}\right)_V$$

avec:

- $C_V =$ la capacité thermique à volume constant
- U = l'énergie interne
- T =la température

9. Énergie interne d'un gaz parfait monoatomique :

$$U_m = \frac{3}{2} \, \mathcal{R} \, T$$

e

$$C_{Vm} = \frac{3}{2} \; \mathcal{R}$$

avec:

- $U_m =$ l'énergie interne molaire
- $C_{Vm} =$ la capacité thermique molaire à volume constant
- T =la température
- $\mathcal{R} =$ la constante des gaz parfait

10. Première loi de Joule :

- L'énergie interne molaire U_m d'un gaz parfait ne dépend que de la température :

$$U_m = U_{m(T)}$$

Ainsi l'énergie interne au cours d'une transformation est:

$$\Delta U_m = U_m \big(T_f\big) - U_m(T_i) = \int_{T_i}^{T_f} C_{Vm}(T) \,\mathrm{d}T$$

11. L'énergie interne d'une phase condensée :

$$\Delta U_m = U_m \big(T_f\big) - U_m(T_i) = \int_{T_i}^{T_f} C_{Vm}(T) \,\mathrm{d}T$$

12. transformation thermodynamique:

• Isobare: P = cst

• Isochore: V = cst

• Isotherme: T = cst

• Adiabatique: Q = 0

• Monobare : $P_{\rm ext} = cst$

- Thermostat : $T_{\rm ext} = cst$

13. Lois phénoménologiques de Newton:

$$\Phi_{s\to f}=h\big(T_s-T_f\big)S$$

avec:

• $\Phi_{s \to f} = \text{le flux de chaleur}$

- h =le coefficient de conductivité thermique
- $T_s = {\rm la}$ température du solide
- $T_f =$ la température du fluide
- S =la surface de contact

14. Entalpie:

$$H = U + PV$$

avec:

- H = l'entalpie
- U = l'énergie interne
- P = la pression
- V = le volume

15. Capacité thermique à pression constante :

$$dH = C_P dT \Leftrightarrow C_P = \left(\frac{dH}{dT}\right)_P$$

avec:

- $C_P =$ la capacité thermique à pression constante
- H = l'entalpie
- T =la température

16. 2e lois de Joule:

$$\Delta H_m = H_m \big(T_f\big) - H_m(T_i) = \int_{T_i}^{T_f} C_P(T) \,\mathrm{d}T$$

avec:

- $H_m =$ l'entalpie molaire
- $C_P =$ la capacité thermique molaire à pression constante
- T =la température

17. 1er principe de la thermodynamique :

Formulation énérgétique:

1. Cas Générale:

$$\Delta E_{\mathrm{tot}} = W + Q$$

2. Pour un système au repos macroscopique

$$\Delta U = W + Q$$

avec:

• $\Delta U =$ la variation d'énergie interne

- W =le travaille échangé
- Q =la chaleur échangée

Formulation enthalpique:

$$\Delta H = W' + Q$$

avec:

- $\Delta H =$ la variation d'entalpie
- W' =le travaille des forces exterieurs
- Q = la chaleur échangée

18. transformation réversible

Une transformation est dite réversible si on peut la ramener dans sont état initiale

Pour q'une transformation soit réversible, il faut que:

- elle soit infiniment lente
- à chaque étape de la transformation, elle doit être à l'équilibre avec le milieux exterieurs
- les phénomènes disipatif sont négligeable (ex: frottement)

Si un des cas suivant apparait, alors la transformation n'est plus réversible:

- 1. Des forces de frottements
- 2. Des phénomènes de diffusion, (ex: goutte d'encre dans de l'eau)
- 3. Des réactions chimiques
- 4. Le passage d'un courant éléctrique dans une résistance

19. Entropie

On définie pour tout système, une fonction d'état extensive noté S, telle que l'évolution d'un système isolé s'acompagne d'une augmentation d'Entropie

- Dans le cas non réversible : $S_{
 m finale} > S_{
 m initial}$
- Dans le cas réversible : $S_{\mathrm{finale}} = S_{\mathrm{initial}}$

20. 2nd principe de la Thermodynamie

Énoncer

Pour un système fermé:

$$\Delta S = S_{\text{\'ech}} + S_{\text{cr\'e\'e}}$$

avec:

• $S_{
m \acute{e}ch}=$ l'entropie échangée, l'orsque le système est en contact avec un thermostat

$$S_{
m \acute{e}ch} = \sum_i rac{Q_i}{T_i}$$

avec Q_i transfert thermique reçu par le thermostat T_i

+ $S_{\rm cré\acute{e}e} < 0$: transformation impossible

+ $S_{\mathrm{cré\acute{e}e}}=0$: transformation réversible

+ $S_{
m cré\acute{e}e} > 0$: transformation non réversible

Cas d'un système isolé

Dans le cas d'un système isolé $S_{\rm \acute{e}ch}=0$, donc $\Delta S=S_{\rm cr\acute{e}\acute{e}e}\geq 0$.

Ainsi dans un système isloé l'entropie ne fait qu'augmenté jusqu'à atteindre sont max à l'équilibre thermodynamique

Cas d'une transformation adiabatique réversible

Dans ce cas $S_{\rm \acute{e}ch}=0$ car adiabatique et $S_{\rm cr\acute{e}\acute{e}e}=0$ car réversible,

donc $\Delta S = 0$, ainsi la transformation est dite isentropique

Cas d'une transformation Monotherme

Dans ce cas le milieux exterieur est un thermostat de température $T_e={
m cst}$, alors on à :

$$S_{\rm \acute{e}ch} = \frac{Q}{T_e}$$

avec Q = le transfert thermique entre le système est l'exterieur

21. Variation d'entropie pour une phase condensée

• Écriture molaire:

$$S_m(T) = C_m \ln \left(\frac{T}{T_{\rm ref}}\right) + S_{m, \; {\rm ref}}$$

• Écriture massique:

$$s(t) = c \ln \left(rac{T}{T_{
m ref}}
ight) + s_{
m ref}$$

avec C_m (resp c) la capacité thermique molaire (resp massique)

• Variation d'entropie entre les deux état A et B:

$$\Delta S = nC_m \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right) = mc \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right)$$

22. Variation d'entropie d'un gaz parfait

- Écriture molaire:
 - 1. En fonction de T et V:

$$S_m(T,V) = \frac{\mathscr{R}}{\gamma - 1} \ln \biggl(\frac{T}{T_{\mathrm{ref}}} \biggr) + \mathscr{R} \ln \biggl(\frac{V}{V_{\mathrm{ref}}} \biggr) + S_{m,\;\mathrm{ref}}$$

2. En fonction de T et P:

$$S_m(T,P) = \frac{\mathcal{R} \ \gamma}{\gamma - 1} \ln \biggl(\frac{T}{T_{\rm ref}} \biggr) - \mathcal{R} \ln \biggl(\frac{P}{P_{\rm ref}} \biggr) + S_{m, \ {\rm ref}}$$

3. En fonction de P et V:

$$S_m(P,V) = \frac{\mathcal{R}}{\gamma - 1} \ln\!\left(\frac{P}{P_{\text{ref}}}\right) + \frac{\mathcal{R} \ \gamma}{\gamma - 1} \ln\!\left(\frac{V}{V_{\text{ref}}}\right) + S_{m, \text{ ref}}$$

Avec
$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} = \frac{c_P}{c_V}$$

- Écriture massique:
 - 1. En fonction de T et V:

$$s(T,V) = \frac{\mathcal{R}}{M(\gamma-1)} \ln\!\left(\frac{T}{T_{\rm ref}}\right) + \frac{\mathcal{R}}{M} \ln\!\left(\frac{V}{V_{\rm ref}}\right) + s_{\rm ref}$$

2. En fonction de T et P:

$$s(T,P) = \frac{\mathcal{R} \ \gamma}{M(\gamma-1)} \ln\!\left(\frac{T}{T_{\rm ref}}\right) - \frac{\mathcal{R}}{M} \ln\!\left(\frac{P}{P_{\rm ref}}\right) + s_{\rm ref}$$

3. En fonction de P et V:

$$s(P,V) = \frac{\mathcal{R}}{M(\gamma-1)} \ln\!\left(\frac{P}{P_{\rm rof}}\right) + \frac{\mathcal{R}\;\gamma}{M(\gamma-1)} \ln\!\left(\frac{V}{V_{\rm rof}}\right) + s_{\rm ref}$$

- Variation d'entropie:
 - 1. En fonction de T et V:

$$\Delta S = nC_{V,m} \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right) + n \, \mathcal{R} \ln \left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

2. En fonction de T et P:

$$\Delta S = nC_{P,m} \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right) + n \, \mathcal{R} \ln \left(\frac{P_B}{P_A}\right)$$

3. En fonction de P et V:

$$\Delta S = nC_{V,m} \ln \left(\frac{P_B}{P_A} \right) + nC_{P,m} \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

23. Loi de Laplace

- · dans un système fermé, constitué d'un gaz parfait
- subissant une transformation adiabatique réversible ou isentropique
- n'échangeant que un travaille de pression

Alors:

$$P \times V^{\gamma} = cst$$

$$T \times V^{\gamma - 1} = cst'$$

$$T^{\gamma} \times P^{1-\gamma} = cst''$$

24. phase

Une phase est quand les variable d'état intensive sont continue, suivant les conditions de pression et de température, un corps peut se présenté sous différente phase: solide, liquide, gazeux

25. Diagramme (P,T)

Définition

C'est un diagrame qui présente les différentes phases d'un corps pur, en fonction de la pression et la température




Fig. 12. – Diagramme (P, T), cas usuel (à gauche) et cas rare (à droite)

Point remarquable

- Pression de vapeur saturante : la pression d'équilibre liquide-gaz à la température T est appelée pression de vapeur saturante et est noté : $P_{\rm sat}(T)$
- Point triple : c'est le point du diagramme (t sur la firgure 7) où les trois phase peuvent coéxisté
- Point critique: c'est le point du diagramme (C sur la firgure 7) à partire du quel il n'y a plus de distinction entre liquide et gaz

26. Diagramme (P, V) ou Diagramme de Clapeyron

Définition

Il représente les différente phase (et zone diphasé), en fonction de la pression et du volume, il permet de connaître la proprortion du corps dans chaqu'une des phase




Fig. 13. – Diagramme de Clapeyron

titre massique gaz/liquide

Ces deux grandeur représente la proprortion de gaz/liquide du corps pur pour une pression et un volume donnés

• Titre massique en gaz:

$$x_g = \frac{\text{masse du corps pur sous forme gazeuse}}{\text{masse totale du corps pur}} = \frac{m_g}{m}$$

• Titre massique en liquide:

$$x_l = \frac{\text{masse du corps pur sous forme liquide}}{\text{masse totale du corps pur}} = \frac{m_l}{m}$$

On a donc $x_q + x_l = 1$

27. Théorème des moments

À partir d'un diagramme de Clapeyron on peut déterminer le titre massique en gaz, par la formule suivante :

$$x_g = \frac{v - v_l}{v_g - v_l}$$

28. Enthalpie de transition de phase

Ça correspond au transfert tehermique Q pour passer de la phase φ_1 à la phase φ_2 , noté et calculé par:

$$\Delta_{\varphi_1\to\varphi_2}H_m(T)=H_{m,\varphi_2}(T)-H_{m,\varphi_1}(T)$$

ou sous forme massique

$$\Delta_{\varphi_1\to\varphi_2}h(T)=h_{\varphi_2}(T)-h_{\varphi_1}(T)$$

29. Entropie de transition de phase

Exactement la même chose que l'enthalpie de transition de phase mais avec l'entropie pour les formules remplaces H par S

Liens avec l'enthalpie de transition de phase:

$$\Delta_{\varphi_1 \to \varphi_2} s(T) = \frac{\Delta_{\varphi_1 \to \varphi_2} h(T)}{T}$$

30. Machine thermique

Définition

C'est un dispositif dans le quel un fluide faits un cycle dans le but de réaliser une conversion d'énergie thermique en énergie mécanique ou réciproquement

Représentation

On réprésente une machine thermique par un diagramme, avec

- la machine au centre
- deux thermostat (un froid Q_F et un chaud Q_C) en indiquand le signe de l'échange thermique et en les reliant à la machine au centre
- le travaille également en indiquand sont signe et en le reliant à la machine

Théorème de Carnot

L'éfficacité d'une machine thermique ditherme cyclique réeele est toujours inférieur à l'éfficacité de Carnot (qui ne dépend que de la température des thermostat)

Cogénération

Cela consite à utiliser la chaleur produit dans le cas d'un moteur, et donc rendre ${\cal Q}_C$ utile


Rendement

$$\eta = \frac{\text{énergie échangée utile}}{\text{énergie échangée qui coute}}$$

type de machine	Rendement	Rendement de Carnot (utile)
Moteur	$-rac{W}{Q_C}$	$1-rac{T_F}{T_C}$
machine figorifique	$\frac{Q_F}{W}$	$\frac{T_F}{T_C-T_F}$
pompe à chaleur	$-rac{Q_C}{W}$	$\frac{T_C}{T_C-T_F}$
Cogénération	$\frac{ W_u + Q_u }{Q_C}$	

Diagramme de Raveau

On peut représenté les différentes type de machine en fonction de ${\cal Q}_C$ et ${\cal Q}_F$ dans un diagramme



31. Transfert thermique

Modes de Transfert

- 1. Rayonement:
 - Pas de support
 - $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$
- 2. Convection:
 - · liée a un mouvement de fluide
 - dommine dans les fluides
- 3. Conduction:
 - transfert de proche en proche
 - sans déplacement macroscopique de la matière

Flux thermique

flux thermique passant par une surface S:

$$\phi = \iint_S ec{\jmath}_{
m th} \, \mathrm{d}ec{S}$$

avec:

- $\phi = \text{le flux thermique en } W$
- + $\vec{\jmath} =$ le vecteur densité de flux thermique en $W \cdot m^{-2}$

Remarque: $\delta Q = \phi \, \mathrm{d}t$

Loi de Fourier

$$\vec{\jmath}_{
m th} = -\lambda \vec{\nabla} T$$

avec:

- $\lambda = \text{la conductivit\'e thermique en } W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$
- T =la température
- $\vec{\jmath} =$ le vecteur densité de flux thermique

Équation de la diffusion thermique

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \Delta T$$

avec:

- $\rho = \text{la masse volumique en kg} \cdot m^{-3}$
- c=la capacité thermique massique en $J\cdot \mathrm{kg}^{-1}\cdot K^{-1}$
- T =la température
- $\lambda =$ la conductivité thermique en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$

Remarque :
$$\rho c \frac{\delta T}{t_c} \sim \lambda \frac{\delta T}{L^2} \Longrightarrow t_c \sim \frac{\rho c L^2}{\lambda} = \frac{L^2}{a}$$
 avec $a = \frac{\lambda}{\rho c}$

conditions au limites entre deux solides:

La température étant continue on impose que au contact entre deux milieux solide 1 et 2 on a:

$$\begin{cases} T_{1}(P,t){=}T_{2}(P,t) \\ \vec{\jmath}_{\text{th},1}(P,t).\vec{n}_{12}{=}\vec{\jmath}_{\text{th},2}(P,t).\vec{n}_{12} \end{cases}$$

N.B.: pour un contact entre un fluide et un solide voir loi phénoménologique de Newton

Loi phénoménologique de Newton:

$$\vec{\jmath}_{\rm th} = h \big(T(P,t) - T_f \big)$$

avec:

- h= le coefficient de conductivité thermique en $W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}$
- T =la température
- $T_f =$ la température du fluide

Exemple classique: ailette de refroidissement

Par le 1er principe de la thermodynamie, on a : $\mathrm{d}U = \delta Q$

Or
$$dU = \rho S dx c (T(x, t + dt) - T(x, t))$$


Et
$$\delta Q = j_{th}(x,t)S dt - j_{th}(x+dx)S dt - h(T(x,t)-T_a) dt 2\pi r dx$$

D'où après simplification:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = -\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{2h}{r} (T(x,t) - T_a)$$

ensuite on en faits soit une simulation numérique

soit une étude en régime permanent



Étude en régime permanent

Ici on étudie le cas d'une tige en métal calorifugé sur les cotés de longueur L et dont les températures aux extrémités sont T_1 et T_2 Ainsi l'équation de le propagation de la chaleur s'écrit sous la frome :

 $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$, mais le résonement se généralise très bien à d'autre cas

En régime permanent on a : $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = 0$ d'où $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$

D'où $T(x) = \frac{T_2 - T_1}{L} x + T_1$ avec L la longueur

Donc $j_{\rm th}=rac{\lambda}{L}(T_1-T_2)$ et donc $\phi=rac{\lambda S}{L}(T_1-T_2)$ avec S la section de la tige

On peut poser la resistance thermique $R_{\rm th} = \frac{T_1 - T_2}{\phi}$

qui ici vaut $R_{
m th}=rac{L}{\lambda S}$

On remarque donc une analogie avec l'éléctronique:

thermo	éléctro	
$ec{\jmath}_{ m th} = -\lambda ec{ abla} T$	$\vec{\jmath} = \gamma \vec{\nabla} V$	
ϕ	i	
$T_A - T_B$	$u_A - u_B = u_{AB}$	

Ainsi la résistance thermique est analoge à la résistance $R=\frac{L}{\gamma S}$

32. Corps opaque

Dans le cas d'un corps opaque on a:

$$\varphi_i = \varphi_r + \varphi_a$$

avec:

- $\varphi_i = \text{le flux incident}$
- $\varphi_r =$ le flux réfléchi
- $\varphi_a =$ le flux absorbé

On pose alors $\varphi_p=\varphi_r+\varphi_e$ le flux partant, avec φ_e le flux émis par le corps

Et
$$\varphi^R = \varphi_p - \varphi_i = \varphi_e - \varphi_a$$

33. Corps Noir

Un corps noir est une entité qui absorbe toute les radiation et rayon lumineux (d'où le nom) et retransmet la totalité sous forme de chaleur

i.e.
$$\varphi_r=0$$
 donc $\varphi_i=\varphi_a$ et $\varphi_p=\varphi_e$

34. Loi de Stefan-Boltzmannb

$$\int_0^{+00} L_{\Omega,\nu}^{\circ} \,\mathrm{d}\nu = \sigma T^4$$

avec:

•
$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{h^5 c^2} = 5.67 \cdot 10^{-8}$$
 la constante de Stefan-Boltzmann

35. Loi de Wien

$$\lambda_{\rm max} T = 2.9 \cdot 10^{-3}$$

avec:

- $\lambda_{\rm max} =$ la longueur d'onde pour la quel le flux est maximal
- T =la température du corps noir

36. Loi de Plank:

$$\varphi_{\lambda}^{e} = \frac{2hc^{2}}{\lambda^{5}} \frac{1}{e^{\frac{hc}{k_{B}\lambda T}} - 1}$$

avec:


• $\lambda = \text{la longueur d'onde}$

• h =la constant de plank

• c= la célérité de la lumière dans le vide

- T= la température du corps noir

• k =la constante de Boltzmann



X. Chimie

 1. Acide/Bases
 56

 Définitions
 56

 Cas de l'eau
 56

 pH
 56

 Constante d'acidité
 56

 Relation pK_a/pH 57

1. Acide/Bases

Définitions

Un acest une espèce chimique capable de céder un proton H^+ : AH

Une base est une espèce chimique capable de capter un proton $H^+:A^-$ recte acide/base AH/A^- est un couple d'espèces chimiques qui peut se transformer l'une en l'autre par échange d'un protonrect amphotère : une espèce chimique qui peut se comporter comme un acide ou une base (Ex: H_2O)

Cas de l'eau

1. Autoprolyse de l'eau:

$$2H_2O = H_3O^+ + HO^-$$

2. Produit ionique de l'eau:

$$K_e = [H_3 O^+][HO^-] = 10^{-14}$$
 a 25°C

pН

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

- On définie aussi $pOH = -\log([HO^-])$
- Relation entre pH et $pOH\colon pH+pOH=pK_e=14~$ a 25°C

Constante d'acidité

Pour les acides:

$$K_a = [A^-] \frac{[H_3 O^+]}{[AH]}$$

et

$$pK_a = -\log K_a$$

Pour les bases:

$$K_b = [AH] \frac{[HO^-]}{[A^-]}$$

e

$$pK_b = -\log K_b$$

- Relation entre K_a et $K_b \colon K_a K_b = K_e = 10^{-14}$

Relation pK_a/pH

$$pK_a = pH + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$$

XI. Cinétique

1.	Moment cinétique du point	58
2.	Moment cinétique d'une force:	58
3.	Bras de levier:	58
4.	Théorème du moment cinétique	59
5.	Moment d'inertie	59
6.	Moment cinétique d'un solide	59
7.	Moment du poids sur un solide	60
8.	couple	60
9.	Théorème du moment cinétique pour un solide	60

1. Moment cinétique du point

• par rapport a un point:

$$\overrightarrow{L_A(M/R)} = \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{p(M/R)} = \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{mv(M/R)}$$

• par rapport a un axe:

$$\overrightarrow{L_{\Delta}(M/R)} = \overrightarrow{L_{A}(M/R)} \cdot \overrightarrow{u_{\Delta}}$$

2. Moment cinétique d'une force :


• par rapport a un point:

$$\overrightarrow{\mathscr{M}_A}ig(ec{f}ig) = \overrightarrow{AM} \wedge ec{f}$$

• par rapport a un axe:

$$\mathscr{M}_{\Delta}\!\left(\vec{f}\right) = \overrightarrow{\mathscr{M}_A}\!\left(\vec{f}\right) \cdot \vec{u}_{\Delta}$$

3. Bras de levier:



$$\left|\mathcal{M}_{\Delta}\!\left(\vec{f}\right)\right| = d \times \left\|\vec{f}\right\|$$

Le signe se détermine grâce à la règle de la main droite (dans le même sens : positif, négatif sinon)

4. Théorème du moment cinétique

• par rapport à un point:

$$\left(\frac{\mathrm{d}\overline{L_O(M/R)}}{\mathrm{d}t}\right)_{/R} = \sum_i \overrightarrow{\mathcal{M}_O}\left(\overrightarrow{f}_i\right)$$

• par rapport à un axe:

$$\left(\frac{\mathrm{d}L_{\Delta}(M/R)}{\mathrm{d}t}\right)_{/R} = \sum_{i} \mathcal{M}_{\Delta}\!\left(\vec{f}_{i}\right)$$

5. Moment d'inertie

$$J_{\Delta} = \sum_i J_{\Delta}(M_i) = \sum_i \bigl(m_i r_i^2\bigr)$$

Solide	J_{Δ}
cylindre vide	mR^2
de rayon ${\cal R}$	
cylindre plein	$\frac{1}{2}mR^2$
de rayon ${\cal R}$	2
sphère	$\frac{2}{3}mR^2$
de rayon ${\cal R}$	3
boulle	$\frac{2}{5}mR^2$
de rayon ${\cal R}$	5
barre (axe au centre)	$\frac{1}{12}mL^2$
de longueur ${\cal L}$	12
barre (axe à une extrémité)	$\frac{1}{3}mL^2$
de longueur ${\cal L}$	3
anneau	mR^2
de rayon ${\cal R}$	
disque	$\frac{1}{2}mR^2$
de rayon R	2

6. Moment cinétique d'un solide

$$L_{\Delta}(S/R) = \sum L_{\Delta}(M_i/R) = J_{\Delta}(S) \times \omega$$

avec:

• S =Le solide

- $M_i \in S$, la masse des point qui constitue le solide
- $\Delta = (O; \vec{u}_\Delta)$, l'axe de rotation
- $J_{\Delta}=$ dans le cas où l'axe de rotation est fixe, le moment d'inertie du solide par rapport a l'axe Δ

7. Moment du poids sur un solide

$$\overrightarrow{M}_O\!\left(\vec{P}\right) = \overrightarrow{OG} \wedge m\vec{g}$$

avec:

- OG =la distance du point O au barycentre G
- m =la masse du solide
- $\vec{g}=$ l'accélération de la gravitation

8. couple

Un couple est l'ensemble des actions mécaniques de résultante nul et de moment non nul

9. Théorème du moment cinétique pour un solide

$$\frac{\mathrm{d} L_{\Delta}(S)}{\mathrm{d} t} = \sum \mathcal{M}_{\Delta}^{\mathrm{ext}} \Leftrightarrow J_{\Delta} \frac{\mathrm{d} \omega}{\mathrm{d} t} = \sum \mathcal{M}_{\Delta}^{\mathrm{ext}}$$

XII. Éléctromagnétisme

1. Induction magnétique	62
Loi de modératino de Lenz	62
Flux d'un champ magnétique	62
2. Loi de Faraday (1831)	63
3. Inductence propre	63
4. fem auto-induite	63
5. Inductence mutuelle	63
Cas de deux Solénoïde concentrique	63
6. Théorème de Gauss	64
Énoncer	64
Exemple : fil infini de rayon R	64
7. Théorème d'Ampère:	64
Énoncer	64
Exemple : fil infini de rayon R	64
8. Équation de Maxwell	65
9. Analogie avec le champs Gravitationnelle	65
10. Équation de propagation dans le vide	66
11. A.R.Q.S.	66
12. Dipôle Éléctrosatique	66
Définition	66
Potentiel éléctrosatique	66
Action d'un champs exterieur	67
13. Dipôle magnétique	67
Définition	67
Aciton d'un champ exterieur	67
14. Densité volumique de courant	67
15. Équation de conservation de la charge	67
16. Loi local d'Ohm	68
17. Aspect énergétique:	68
Équation de Poyting:	68
18. Polarisation	68
Définition	68
Polarisateur	68

	Théorème de Malus	. 68
19.	OPPM	. 68
	Définition	. 68
	Vitesse de phase et de groupe	. 68
20.	Porpagation dans un plasma dilué	. 69
	Relation de strucutre	69
	Relation de dispersion	. 69
	$\operatorname{Cas} \omega > \omega_p$. 69
	$\operatorname{Cas} \omega < \omega_p$	69
21.	Paquet d'onde	. 69
	Définition	69
	caractérise	. 69
	interpretation	. 70
	dans le cas de l'éléctromagnétisme	. 70
22.	matériau conducteur	. 70
	Équation de propagation	. 70
	résolution	. 70

1. Induction magnétique

Phénomène d'apparition d'un courant dans un circuit fermé à l'approche d'un champ magnétique en mouvement

Loi de modératino de Lenz

Les effets produit par un phénomène d'induction s'opposent toujours aux causes qui leur ont donné naissance pour faire plus simple: à l'approche d'un champ magnétique la bobine va en créé un de même norme mais de sens opposé pour pour annulé le champ initial

Flux d'un champ magnétique

Dans le cas où une spire de vecteur de surface \vec{S} est traversé par un champ magnétique \vec{B} , alors

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

De plus si le champ traverse N spire identique : $\Phi = N \vec{B} \cdot \vec{S}$

• Dans le cas générale le flux ce calcule avec une double intégrale :

$$\Phi = \iint_{M \in S} \vec{B}(M) \vec{\mathrm{d}S}$$

On parle aussi de flux propre Φ_P , c'est le flux induit par le champs magnétique luis même induit par l'intensité du courant dans le circuit

2. Loi de Faraday (1831)

$$e_{\rm ind} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

avec:

- $e_{\mathrm{ind}} = \mathrm{la}$ fem induite
- $\Phi =$ le flux formé par le champ magnétique \vec{B}

Dans un circuit on représenteras la fem par un généateur, dont la flèche est dans le même sens que la flèche du cournat induit d'intensité i qui oriente le circuit

3. Inductence propre

On appelle inductence propre le coefficient $L \geq 0$ entre le flux propre et l'intensité

$$\Phi_P = Li$$

4. fem auto-induite

tout circuit par couru par un courant d'intensité i dépendant du temps, s'auto-gène avec un champ magnétique auto-induit Dans ce cas :

$$e_P = -\frac{\mathrm{d}\Phi_P}{\mathrm{d}t} = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Note: On retrouve ici le phénomène de bobine dans un circuit

5. Inductence mutuelle

Dans le cas où deux circuit \mathscr{C}_1 et \mathscr{C}_2 sont proche, l'un va géner l'autre avec sont champ magnétique auto-induit, dans ce cas on a :

$$\Phi_{k\to k'}(t) = M\times i_k(t)$$

avec:

- $\Phi_{k \to k'} = \operatorname{le}$ flux généré par le circuit k sur k'
- $i_k(t) =$ l'intensité du courant dans le circuit k
- M= inductence mutuelle entre les deux circuit

Cas de deux Solénoïde concentrique

$$M = \frac{N_1 N_2}{l} \mu_0 S$$

avec:

- M = l'inductence mutuelle
- $N_i =$ le nombre de spire de la bobine i
- l= la longueur des bobines
- S =la section des bobines
- $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$

6. Théorème de Gauss

Énoncer

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_{0}}$$

avec:

- $\vec{E} = \text{le champ \'el\'ectrique}$
- $Q_{\rm int} =$ la charge intérieur à la surface S
- $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ la permittivité du vide

Exemple : fil infini de rayon ${\cal R}$

On sait que $\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$ (Voir Invariance et Symétrie)

On a sur une longueur H du fil:

$$\iint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 2\pi r H E(r)$$

Or


pour
$$R > r : Q_{\text{int}} = \rho_0 \pi R^2 H$$

pour
$$R < r : Q_{\text{int}} = \rho_0 \pi r^2 H$$

Donc par théorème de gauss:

pour
$$R > r : E(r) = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 r}$$

pour
$$R < r : E(r) = \frac{\rho}{2} \varepsilon_0 r$$



7. Théorème d'Ampère:

Énoncer

$$\oint_{\mathscr{C}} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I_{\mathrm{enlac\acute{e}}}$$

avec:

- $\vec{B} =$ le champ magnétique
- $I_{\mathrm{enlac\acute{e}}} =$ le courant enlacé par la courbe $\mathscr C$

Exemple : fil infini de rayon R

On sait par symétrie et invariance que $\vec{B} = B(r) \vec{u}_{\theta}$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B(r)$$

Or


pour
$$R > r : I_{\rm enlac\acute{e}} = j\pi R^2$$

$${\rm pour} \ R < r : I_{\rm enlac\acute{e}} = j \pi r^2$$

Donc par théorème de gauss:

$$pour R > r : B(r) = j \frac{\mu_0 R^2}{2r}$$

$$\text{pour } R < r : B(r) = j \frac{\mu_0}{2} r$$



8. Équation de Maxwell

Gauss
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Flux
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Faraday
$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Faraday
$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
 Ampère $\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{\jmath} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

avec:

- $\vec{E} = \text{le champ \'el\'ectrique}$
- $\vec{B} = \text{le champ magnétique}$
- $\rho = \text{la densit\'e de charge}$
- $\vec{\jmath} =$ la densité de courant
- c= la célérité de la lumière dans le vide
- $\varepsilon_0 =$ la permittivité du vide
- $\mu_0 =$ la perméabilité du vide

N.B.
$$\varepsilon_0 \times \mu_0 \times c^2 = 1$$

9. Analogie avec le champs Gravitationnelle

Le Théorème de Gauss et la lois de Maxwell-Gauss peuvent se réécrire pour le champs Gravitationnelle en réalisant les équivalences suivantes:

Ainsi le Théorème de Gauss et la loi de Maxwell-Gauss deviennes :

- Théorème de Gauss : $\oiint_S \mathcal{G} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 4\pi G M_{\mathrm{int}}$

• Maxwell-Gauss: $\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{G}} = -4\pi G \rho$

10. Équation de propagation dans le vide

Dans le vide on a $\vec{\jmath}=\rho=0$, d'où

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \ = 0$$

Après le calcule de $\vec{\nabla} \wedge \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{E} \right)$ de deux manière différente, on trouve :

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \left(\Box \vec{E} = 0 \right)$$

avec:

- $\vec{\Delta}=$ l'opérateur laplacien
- c =la célérité de la lumière dans le vide
- $\vec{E}=$ le champ éléctrique
- $\square =$ l'opérateur d'alembertien ($\square = \vec{\Delta} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$)

on trouve de manière analoge $\Box \vec{B} = \vec{\Delta} \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$

11. A.R.Q.S.

Approximation des régime quasi-stationaire

i.e. que l'information du système met un temps très petit devant le temps caractérise du système,

ou que la longueur d'onde de l'onde éléctromagnétique est très grande devant les longueurs caractéristiques du système

Ainsi
$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\approx 0$$
, donc $\vec{\nabla}\wedge\vec{B}=\mu_0\vec{\jmath}$

12. Dipôle Éléctrosatique

Définition

On appelle dipôle éléctrosatique un système constitué d'une charge +q en P et -q en N, dont on observe des effets à des distances grandes devantNP

On caractérise un tel dipôle par:

$$\vec{p}=q\overrightarrow{NP}$$

Potentiel éléctrosatique

$$V(M) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 NM} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 PM} = \frac{p\cos(\theta)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

avec:

• $\theta =$ l'angle formé par le vecteur \vec{p} et le vecteur \overrightarrow{OM} , avec O le barycentre éléctrosatique du dipôle

- r= la distance entre le point M et le barycentre éléctrosatique

Action d'un champs exterieur

Dans le cas où $\vec{E}_{\rm ext} = \vec{E}_0$ uniforme, alors

- $\bullet \ E_p = -\vec{p} \cdot \overrightarrow{E_0}$
- la résultante des forces $\mathcal{R}=0$
- Le moment $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \overrightarrow{E_0}$

Dans le cas où \vec{E}_{ext} est quasi-uniforme :

- $\bullet \ E_p = -\vec{p} \cdot \overrightarrow{E_0}$
- la résultante des forces $\mathcal{R} \neq 0$
- Le moment $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \overrightarrow{E_0}$

13. Dipôle magnétique

Définition

De manière analoge au dipôle éléctrique on définie un dipôle magnétique par

$$\overrightarrow{M} = i \overrightarrow{S}$$

avec:

- $\vec{S} =$ le vecteur surface
- i = l'intensité du courant

Aciton d'un champ exterieur

On a:

- Le moment $\vec{\Gamma} = \overrightarrow{M} \wedge \vec{B}_{\mathrm{ext}}$
- $E_p = -\overrightarrow{M} \cdot \overrightarrow{B}_{\mathrm{ext}}$

14. Densité volumique de courant

$$\vec{\jmath} = \rho_m \vec{v}$$

avec:

- $\rho_m =$ la densité volumique de charge moblie
- $\vec{v} =$ la vitesse du courant

Remarque : le vecteur densité de courant est définie tel que $\mathrm{d}q=\vec{\jmath}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\,\mathrm{d}t$

15. Équation de conservation de la charge

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\jmath} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

avec:

- ρ = la densité de charge
- $\vec{\jmath} =$ la densité de courant

Remarque: en régime permanent $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, donc $\vec{\nabla} \cdot \vec{\jmath} = 0$, et on en déduit la loi des nœuds (voir l'intuition derière la divergence)

16. Loi local d'Ohm

$$\vec{\jmath} = \gamma \vec{E}$$

avec:

- $\gamma =$ la conductivité éléctrique
- $\vec{\jmath} =$ la densité de courant
- $\vec{E}=$ le champ éléctrique

17. Aspect énergétique:

Équation de Poyting:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = -\vec{\jmath} \cdot \vec{E}$$

avec:

- u= densité volumique énérgétique = $\varepsilon_0 \frac{\vec{E}}{2} + \frac{\vec{B}}{2} \mu_0$
- $\vec{\Pi} = \text{le vecteur de Poyting} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$
- $\vec{\jmath} \cdot \vec{E} =$ énérgie cédée à la matière

18. Polarisation

Définition

La polarisation d'une onde c'est la courbe décrite par \vec{E} quand vois arriver l'onde sur nous

Polarisateur

Un polarisateur filtre les ondes polarisées pour sortir que des ondes polarisées dans le sens du polarisateur

Théorème de Malus

A ne pas confondre avec l'autre Théorème de Malus en optique géométrique

Après le passage par un polarisateur suivants \vec{u}_p , l'intensité I_0 devient $I_0\cos(\theta)$ avec θ l'angle entre la polarisation précédente et \vec{u}_p

19. OPPM

Définition

Une onde plane progressive monochorme est une onde de la forme $s(\vec{r},t)=S_0e^{i\left(\omega t-\vec{k}\vec{r}
ight)}$

Vitesse de phase et de groupe

1. Vitesse de phase

On définis la vitesse de phase par $v_{\varphi} = \frac{\omega}{k}$,

cette vitesse représente la vitesse de la phase a l'origine de l'onde

ou encore la vitesse des ocsilation de l'onde

Attention: cette vitesse n'a pas de sens physique car peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide

1. Vitesse de Groupe

On définie la vitesse de groupe par $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$

Cette vitesse représente la vitesse réelle de l'onde,

20. Porpagation dans un plasma dilué

Dans un plasma dilué on a $\rho = 0$, ainsi

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{\jmath} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \qquad = 0$$

Ainsi on trouve:

$$\Box \vec{E} = \vec{\Delta} \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\mathrm{d}\vec{\jmath}}{\mathrm{d}t}$$

Relation de strucutre

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

Relation de dispersion

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$$

avec:

• $\omega_p=$ la fréquence de plasma

$$\begin{array}{l} \operatorname{Cas}\,\omega>\omega_p\\ \operatorname{On}\,\mathrm{a}\,k=\frac{\omega}{c}\sqrt{1-\frac{\omega_p}{\omega}}\lim(\longrightarrow,+\infty)\frac{\omega}{c} \end{array}$$

Donc a haute fréquence le plasma se comporte comme le vide

Cas
$$\omega<\omega_p$$
 On a $k^2=\frac{\omega^2-\omega_p^2}{c^2}<0$, donc soit $k=\pm ik$ ' avec $k'=\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{c^2}}$

Si k=ik' est impossible car l'onde divergerais

Si k=-ik', on obtient une onde évanéssante, \vec{E} ' $=\vec{E}_0$ ' $e^{-k'z}e^{i\omega t}$

21. Paquet d'onde

Définition

On définis un paquet d'onde par la transformer de fourier, i.e.

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \int_0^+ \infty g(\omega) e^{i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)} \,\mathrm{d}\omega \vec{u}_r$$

caractérise

Un paquet d'onde respecte les caractérises suivantes :

- $\omega_0 = 2\frac{\pi}{T_0}$
- $\delta\omega\sim\frac{1}{\delta t}$

•
$$k(\omega) \approx k(\omega_0) + (\omega - \omega_0) \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega} = k_0 + \frac{\omega - \omega_0}{v_g}$$

interpretation

Un paquet d'onde peut être vue comme une somme infinie d'OPPM légèrement différentes en faites la transformer de fourier peut est une base continue de fonction, avec ici les OPPM comme vecteurs de base

dans le cas de l'éléctromagnétisme

On a par la relation de dispersion
$$k^2=\frac{\omega^2}{c^2}-\frac{\omega_p^2}{c^2}\Longleftrightarrow \frac{\omega}{k}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}=c^2=v_\pi v_g$$
 Or $v_\pi=\frac{c}{\sqrt{1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$, donc $v_g=c\sqrt{1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$

22. matériau conducteur

Équation de propagation

Dans un matériau conducteur on peut considéré $\rho=0$, donc par les équations de Maxwell:

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \gamma \mu_0 = \vec{\Delta} \vec{j}$$
 équation de diffusion

résolution

On cherche une solution de la forme $\vec{\jmath}=\vec{\jmath}_{0}e^{-i\omega t}e^{-kx}$ et $\underline{k^{2}}=-\gamma\mu_{0}i\omega$ on trouve alors $\underline{k}=\pm \frac{1-i}{\delta}$, avec $\delta=\sqrt{\frac{2}{\gamma\mu_0\omega}}$ l'épaisseur de peau et ainsi

$$\vec{\jmath} = \vec{\jmath}_0 e^{i(\omega t - \frac{x}{\delta})} e^{-\frac{x}{\delta}} + \vec{\jmath}_1 e^{i(\omega t + \frac{x}{\delta})} e^{\frac{x}{\delta}}$$

XIII. Mécaniques quantique

1.	Relation de de Broglie	1
2.	Relation de Plank-Einstein	1
3.	Effet photoéléctrique	2
4.	Longueur d'onde de Broglie	2
	Définition	2
	Interprétation	2
5.	Fonction d'onde	2
6.	Équation de Shrödinger	3
	Définition	3
	Interprétation des termes	3
7.	Équation de Schrödinger indépendante du temps	3
8.	Particule libre	3
9.	Courant de probabilité	4
10	. Inégalité de Heisenberg	4
11	. Superposition d'état	4
12	. Énergie de Confinement	4
13		5

1. Relation de de Broglie

pour toute particule on peut luis associer une onde de matière, ainsi

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

avec:

- $\lambda =$ la longueur d'onde de la particule
- h =la constante de plank
- p=mv= la quantité de mouvement de la particule avec m sa masse et v sa vitesse

2. Relation de Plank-Einstein

Le rayonement éléctromagnétique monochormatique est constitué de photon qui:

- sont de masse nulle
- se déplace à la vitesse de la lumière dans le vide
- d'énergie : $E=h\nu$, avec h la constante de plank et ν la fréquence du rayonement
- de quantité de mouvement $p=\frac{h}{\lambda}$

3. Effet photoéléctrique

C'est un phénomène dans le quel un matériaux émet un des éléctrons (sous la forme d'un courant généralement) sous l'effet d'un rayonement à haute fréquence

$$E_{c, \text{max}} = h\nu - W_0$$

avec:

- $E_{c, \text{ max}} =$ l'énérgie cinétique maximale de l'éléctrons
- $\nu = \text{la fréquence de la lumière}$
- h = la constante de plank
- $W_0 =$ un travaille minimum a fournir pour arraché l'éléctrons, qui est propre au matériau

4. Longueur d'onde de de Broglie

Définition

$$\lambda_{\mathrm{DB}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

avec:

- $\lambda_{\mathrm{DB}} =$ la longueur d'onde de de Broglie
- h = la constante de plank
- p =la quantité de mouvement de la particule
- m =la masse de la particule
- v =la vitesse de la particule

Interprétation

On peut y voir dans la quantité de mouvement p les caractéristique « classique » de la particule, que l'on vient comparer à la constante de planck h qui représente « l'échelle quantique »

Ainsi si cette comparaison entre « monde classique » et « monde quantique » est de l'ordre ou plus grande que l'échelle d'étude, alors le caratére ondulatoire de la particule seras manifeste. A contrario si cette comparaison est plus grande alors le caractère corpusculaire de la particule ne seras pas preceptible, et on pourra la traiter comme une particule classique l est l'odre de grandeur des longueurs caractéristiques de l'étude, alors :

Si
$$\lambda_{\rm DB} \gtrsim l \iff$$
 Mécanique Quantique

Si
$$\lambda_{\mathrm{DB}} < l \iff$$
 Mécanique Classique

5. Fonction d'onde

La fonction d'onde, noté $\Psi(M,t)$, associé à une particule est une fonction complexe qui décri l'état de la particule au point M et à l'instant t

seul elle n'a aucun sens physique, mais pour une particule sans spin (ne venez pas me demander) sont module au carré $|\Psi|^2$ représente la densité de probabilité, autrement dit $\mathrm{d}P=|\Psi|^2\,\mathrm{d}\tau$ dans l'espace (en 1D, $\mathrm{d}P=|\Psi|^2\,\mathrm{d}x$)

Ainsi on a comme conditions

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 \, \mathrm{d}x = 1$$

i.e. que la probabilité de trouver la particule dans l'espace est de 1

6. Équation de Shrödinger

Définition

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + V\Psi = i\hbar\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

avec:

- $\Psi = \text{la fonction d'onde}$
- m =la masse de la particule
- V= le l'énergie potentiel de la particule (ici appelé juste potentiel)
- $\hbar = \text{la constante de planck réduite}$

Remarque: On peut remarquer la ressemblance entre cette équation et l'équation de propagation de la chaleurs

Interprétation des termes

Tout d'abord chaque terme est homogène à une énérgie, ainsi l'équation peut être interprétée comme la consenservation de l'énergie méchanique

Ainsi:

- $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi$ peut être interprété comme l'énergie cinétique de la particule
- $V\Psi$ peut être interprété comme l'énergie gagné par les forces appliquées à la particule,

où comme l'énergie potentielle (bien que les deux visions sont équivalentes)

- $i\hbar \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$ Si quelqu'un à une bonne interprétation je suis preneur

7. Équation de Schrödinger indépendante du temps

Dans le cas d'un état stationaire (i.e. V(M,t) = V(M)), l'équation de Schrödinger devient:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi + V\varphi = E\varphi$$

avec

- φ tel que $\Psi(M,t)=\varphi(M)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$
- E = l'énergie de la particule
- m =la masse de la particule

Remarque: On obtient cette équation en procédant à une séparation de variable de $\Psi(x,t)=\varphi(x)f(t)$

Et on trouve que $f(t)=e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

De plus $|\Psi(x,t)|^2 = |\varphi(x)|^2$

8. Particule libre

Dans le cas de la particule libre on a V=0, ainsi en résolvant l'équation de Schrödinger indépendante du temps on trouve que:

$$\varphi(x) = \underbrace{Ae^{ikx}}_{\text{particule progressant suivant }\vec{u}_x} + \underbrace{Be^{-ikx}}_{\text{particule progressant suivant }-\vec{u}_x}$$

avec
$$k=2m\frac{E}{\hbar}$$

Or dans le cas où seul des particule vienne de $-\infty$, alors $\Psi(x,t)=Ae^{ikx}$, ce qui donne $|\Psi|^2=|A|^2$ ce qui ne respecte pas a condition de normalisation, il faut donc considéré un paquet d'onde $\Psi(x,t)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(k)e^{i(kx-\omega t)}\,\mathrm{d}k$ On obtient alors que la vitesse de groupe $v_g=\frac{\hbar k}{m}=$ la vitesse de l'éléctronique

9. Courant de probabilité

On pose par analogie avce la densité de courant:

$$ec{J} = \underbrace{|\Psi|^2}_{\leftrightarrow
ho_m} \underbrace{rac{\hbar ec{k}}{m}}_{\leftrightarrow ec{v}}$$

avec:

- $\vec{J}=$ le courant de probabilité
- $\Psi = \text{la fonction d'onde}$
- $\hbar = \text{la constante de planck réduite}$
- $\vec{k} =$ le vecteur d'onde de la particule
- m =la masse de la particule

10. Inégalité de Heisenberg

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{2} \Longleftrightarrow \Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2}$$

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{h}{2} \Longleftrightarrow \Delta t \Delta \omega \geq \frac{1}{2}$$

avec:

- $\Delta x = 1$ 'incertitude sur la position
- $\Delta p =$ l'incertitude sur la quantité de mouvement
- $\Delta k =$ l'incertitude sur le vecteur d'onde
- $\Delta t = 1$ 'incertitude sur le temps
- $\Delta E =$ l'incertitude sur l'énergie
- $\Delta \omega =$ l'incertitude sur la pulsation

11. Superposition d'état

Comme l'équation de Shrödinger est linéaire, alors si Ψ_1 et Ψ_2 sont des solutions de l'équation, alors $\Psi=a\Psi_1+b\Psi_2$ est aussi une solution de l'équation

12. Énergie de Confinement

Dans un espace de dimension a, on a donc $\Delta x \sim \frac{a}{2}$, Donc par l'inégalité de Heisenberg on a : $\Delta p \sim \frac{\hbar}{a}$ Ainsi :

$$E = \frac{(\Delta p)^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2ma^2}$$

13.

XIV. Truc et astuce

1.	Constantes:
2.	Vecteur surface
3.	Symétrie
	Plan de Symétrie77
	Plan de Anti-Symétrie
	Utilité:78
	Exemple
4.	Invariance
	Principe de Curie :
	Exemple
5.	Théorème de Stokes
6.	Théorème de Green-Ostrograski
7.	Intuition sur la divergence et le rotationnel:
8.	Nabla
9.	Formulaire d'analyse vectorielle
	Définition des opérateurs
	Composition des opérateurs80

1. Constantes:

Nom	symbole	Valeur	Origine	
Éléctromagnétisme				
vitesse de la lumière dans le vide	c	$3\cdot 10^8 ms^{-1}$	Par définition	
Charge élémentaire	e	$1,6\cdot 10^{-19}C$	Par définition	
Perméabilité du vide	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} TmA^{-1}$	$\frac{2\alpha h}{e^2c}$	
Permittivité diélectrique du vide	ε_0	$8,85 \cdot 10^{-12} Fm^{-1}$	$\frac{1}{\mu_0 c^2}$	
Constante de Coulomb	k	$8,99 \cdot 10^9 Nm^2C^{-2}$	$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	
	Gr	avitation		
Constante gravitationnelle	G	$6,67 \cdot 10^{-11} m^3 \text{kg}^{-1} s^{-2}$	Mesure	
Accélération de pesanteur	g	$9,81ms^{-2}$	Convention	
Rayon de la terre	R_T	$6,4\cdot 10^6 m$	Mesure	
Masse de la terre	M_T	$5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$	Mesure	
Rayon du Soleil	R_{\odot}	$6,96\cdot 10^8 m$	Mesure	

Nom	symbole	Valeur	Origine
Masse du Soleil	M_{\odot}	$1.99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$	Mesure
Unité astronomique	U.A.	$1,5\cdot 10^{11}m$	Distance terre soleil
Année lumière	al	$9,46 \cdot 10^{15} m$	$c \times 1$ ans
	Physic	co-Chimique	
Pression de l'atmosphère	atm	$1,01325 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	Convention
Nombre d'Avogadro	N_A	$6,02\cdot 10^{23} { m mol}^{-1}$	Définition de la mole
Constante des gaz parfait	R	$8,31 J \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$	$k_B N_A$
Constante de Boltzmann	k ou k_B	$1,38\cdot 10^{-23} J \mathrm{K}^{-1}$	Par définition du Kelvin
Constante de Stefan-Boltzmann	σ	$5,67 \cdot 10^{-8} Wm^{-2}K^{-4}$	$\frac{2\pi^{5}k_{B}^{4}}{15h^{3}c^{2}}$
	Atomiq	ue et nucléaire	
Masse du Proton	m_p	$1,67\cdot 10^{-27} \text{ kg}$	Mesure
Masse du Neutron	m_n	$1,67\cdot 10^{-27} \text{ kg}$	Mesure
			Mesure et
Masse de l'Electron	m_e	$9,11\cdot 10^{-31} \text{ kg}$	$\approx \frac{m_p}{2000}$
	Unite	é de Planck	
Constante de Planck	h	$6,63\cdot 10^{-34}Js$	Par définition
Constante de Planck réduite	ħ	$1, 1\cdot 10^{-34}Js$	$\frac{h}{2\pi}$
longueur de Planck	l_p	$1,6\cdot 10^{-35}m$	$\sqrt{rac{\hbar G}{c^3}}$
Masse de Planck	m_p	$2,2\cdot 10^{-8}~\mathrm{kg}$	$\sqrt{rac{\hbar c}{G}}$
Temps de Planck	t_p	$5,4\cdot 10^{-44}s$	$\sqrt{rac{\hbar G}{c^5}}$

2. Vecteur surface

On définie de Vecteur surface \vec{S} par :

• direction: orthogonal à la surface

• sens : donnée par la règle de la main droite la plus par du temps (mais reste très intuitif dans le sens choisir)

- norme : la surface S

3. Symétrie

Plan de Symétrie

Soit un plan \mathscr{P} et $M \in \mathscr{P}$, alors

- $\vec{E}(M) \in \mathscr{P}$
- soit $M' = \operatorname{sym}_{\mathscr{P}}(M)$, alors $\vec{E}(M') = \operatorname{sym}_{\mathscr{P}}\left(\vec{E}(M)\right)$

Plan de Anti-Symétrie

Soit un plan Π et $M \in \Pi$, alors

- $\vec{E}(M) \perp \Pi$
- soit $M' = \operatorname{sym}_{\Pi}(M)$, alors $\vec{E}(M') = -\operatorname{sym}_{\Pi}\left(\vec{E}(M)\right)$

Utilité:

Permet de retiré directement des composantes des vecteurs étudiés

Exemple

Dans un fils infini uniformément chargée, soit M un point de l'espace

alors tout les plans passant par $\left(\vec{O}_{z}\right)$ sont des plans de symétrie

de même pour le plan perpendiculaire à \vec{O}_z passant par M Ainsi $\vec{E} = E_r \vec{u}_r + E_\theta \vec{u}_\theta + E_z \vec{u}_z = E_r \vec{u}_r$

4. Invariance

Principe de Curie:

Les symétries des causes se retrouvent dans les effets. Les effets peuvent avoir plus de symétries que les causes.

Exemple

On a déjà vue que dans le cas du fil infini uniformément chargée, on a $\vec{E}(r,\theta,z)=E_r(r,\theta,z)\vec{u}_r$

Donc Ici on a invariance par rotation autour de \vec{O}_z et par translation suivant u_z

Ainsi
$$\vec{E}(r, \theta, z) = \vec{E}(r)$$

5. Théorème de Stokes

$$\oint_{\mathscr{C}} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_{\mathcal{S}} (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

avec:

- $\vec{A} = \text{un champ vectoriel}$
- 6. Théorème de Green-Ostrograski

$$\iint_{S} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, d\tau$$

avec:

• $\vec{A} = \text{un champ vectoriel}$

7. Intuition sur la divergence et le rotationnel:

La divergence noté div ou $\vec{\nabla}$ · représente intuitivement « la quantité » de vecteur qui sort ou rentre d'un espace donné Tandis que le rotationnel, noté rot ou $\vec{\nabla}$ \wedge représente intuitivement « la quantité » de vecteurs qui tournent autour d'un point donné.

Exemple:

Sur un aiment la divergence du champs magnétique est nul car les vecteurs du champs « sorte » du pôle nord et « rerentre » au pôle sud.

Mais dans le cas de la gravitation le champs gravitationnelle semble comme sortir du centre de la planète, et donc la divergence est positif et serait négatif si celle-ci semblais rentrer dans la planète

Si un mobile bouge en translation le rotationnel est nul car aucun des vecteurs vitesses attachés en chaque points du mobile ne « tourne ».

Alors que si ce même mobile est en rotation par rapport à sont centre, alors le rotationnel serait tantôt positif ou négatif (régle de la main droite) car chaqu'un des vecteurs vitesses semble tourner autour de l'axe de rotation

8. Nabla

Le vecteur nabla est un opérateur différentiel qui permet de définir des opérations sur les champs scalaires et vectoriels, noté $\vec{\nabla}$ Et est définie dans \mathbb{R}^3 par: $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$, avec $\left\{ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \right\}$ une base de \mathbb{R}^3

Un des avantage de cette notation, et que dans le cas des coordonnées cartésien, calculer un opérateur vectoriel est équivalent a calculer le produit, produit scalaires, produit vectoriel entre la grandeur et le vecteur nabla

9. Formulaire d'analyse vectorielle

Définition des opérateurs

Opérateur	Cartésien	Cylindrique	Sphérique
$\vec{\nabla} f$	$\frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_x$	$\frac{\partial f}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z$	$\frac{\partial f}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$
$ec{ abla} \cdot ec{A}$	$\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\frac{1}{r}\frac{\partial (rA_r)}{\partial x} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\boxed{ \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} }$
$ec{ abla}\wedgeec{A}$	$\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) \vec{u}_x$	$\bigg(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\bigg) \vec{u}_r$	$\frac{1}{r\sin\theta} \Biggl(\frac{\partial \Bigl(A_\varphi \sin\theta\Bigr)}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi} \Biggr) \vec{u}_r$
	$+igg(rac{\partial A_x}{\partial z}-rac{\partial A_z}{\partial x}igg)ec{u}_y$	$+ \bigg(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\bigg) \vec{u}_\theta$	$+ \Bigg(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial \Big(r A_\varphi \Big)}{\partial r} \Bigg) \vec{u}_\theta$
	$+ \Bigg(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \Bigg) \vec{u}_z$	$+\frac{1}{r}\bigg(\frac{\partial (rA_{\theta})}{\partial r}-\frac{\partial A_{r}}{\partial \theta}\bigg)\vec{u}_{z}$	$+\frac{1}{r}\bigg(\frac{\partial (rA_{\theta})}{\partial r}-\frac{\partial A_{r}}{\partial \theta}\bigg)\vec{u}_{\varphi}$

Opérateur	Cartésien	Cylindrique	Sphérique
Δf	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right)$
			$+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$
$ec{\Delta}ec{A}$	$\Delta A_x \vec{u}_x + \Delta A_y \vec{u}_y + \Delta A_z \vec{u}_z$	$\bigg(\Delta A_r - \frac{A_r}{r^2} - \frac{2}{r^2}\frac{\partial A_\theta}{\partial \theta}\bigg) \vec{u}_r$	
		$+ \bigg(\Delta A_{\theta} - \frac{A_{\theta}}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \bigg) \vec{u}_{\theta}$	Voir ci-dessous
		$+(\Delta A_z)\vec{u}_z$	

Le laplacien en coordonnées sphériques est donné par:

$$\vec{\Delta} \vec{A} = \begin{pmatrix} \Delta A_r - 2 \frac{A_r}{r^2} - 2 \frac{A_\theta}{r^2} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} - \frac{2}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \\ \Delta A_\theta - \frac{A_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} - \frac{2 \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \\ \Delta A_\varphi - \frac{A_\varphi}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} + \frac{2 \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

Composition des opérateurs