



FINAL-PROJECT

MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH ĐỀ TÀI: 1, 3

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Bá Vui

Sinh viên: Lê Minh Đức 20194511

Đinh Thị Thu Hà 20194543

Lớp: IT3280-130938

Hà Nội, tháng 7 năm 2022

MỤC LỤC

Bài 1: Curiosity Marsbot	2
I, Đề bài	2
II, Định hướng	3
III, Ý nghĩa của các hàm	3
IV, Mã nguồn	5
V, Kết quả chạy mô phỏng	13
Bài 3: Kiểm tra tốc độ và độ chính xác khi gõ vă	n bản 16
I, Đề bài	16
II, Phân tích cách làm và thuật toán	16
III, Mã nguồn	17
IV, Kết quả chạy mô phỏng	19

A: Lê Minh Đức

Bài 1: Curiosity Marsbot

I, Đề bài

1. Curiosity Marsbot

Xe tự hành Curiosity Marsbot chạy trên sao Hỏa, được vận hành từ xa bởi các lập trình viên trên Trái Đất. Bằng cách gửi đi các mã điều khiển từ một bàn phím ma trận, lập trình viên điều khiển quá trình di chuyển của Marbot như sau:


Mã điều khiển	Ý nghĩa
1b4	Marsbot bắt đầu chuyển động
c68	Marsbot đứng im
444	Rẽ trái 90 độ so với phương chuyển động gần nhất
666	Rẽ phải 90 độ so vơi phương chuyển động gần nhất
dad	Bắt đầu để lại vết trên đường
cbc	Chấm dứt để lại vết trên đường
999	Tự động đi theo lộ trình ngược lại. Không vẽ vết, không nhận mã khác cho tới khi kết thúc lộ trình ngược. Mô tả: Marsbot được lập trình để nhớ lại toàn bộ lịch sử các mã điều khiển và khoảng thời gian giữa các lần đổi mã. Vì vậy, nó có thể đảo ngược lại lộ trình để quay về điểm xuất phát.

Sau khi nhận mã điều khiển, Curiosity Marsbot sẽ không xử lý ngay, mà phải đợi lệnh kích hoạt mã từ bàn phím Keyboard & Display MMIO Simulator. Có 3 lệnh như vậy:

Kích hoạt mã	Ý nghĩa
Phím Enter	Kết thúc nhập mã và yêu cầu Marsbot thực thi.
Phím Delete	Xóa toàn bộ mã điều khiển đang nhập.
Phím Space	Lặp lại lệnh đã thực hiện trước đó.

Hãy lập trình để Marsbot có thể hoạt động như đã mô tả.

Đồng thời bổ sung thêm tính năng: mỗi khi gửi một mã điều khiển cho Marsbot, hiển thị mã đó lên màn hình console để người xem có thể giám sát lộ trình của xe.



II, Đinh hướng

- 1. Mỗi khi người dùng nhập 1 kí tự từ Digital Lab Sim sẽ tạo ra Interrup để lưu kí tư được nhập vào bô nhớ, tao nên đoan code điều khiển
- 2. Kiểm tra liên tục xem kí tự Enter có được nhập ở Keyboard & Display MMIO Simulator hay không. Khi kí tự Enter được nhập, kiểm tra xem đoạn code điều khiển đó có hợp lệ hay không, nếu không sẽ thông báo code bị lỗi và chuyển tiếp sang bước 4. Nếu lỗi thì chuyển bước 3
- 3. Lần lượt kiểm tra xem code điều khiển được nhập vào có trùng khớp với các đoạn code điều khiển đã quy định sẵn không. Nếu không thì thông báo đoạn code đó bị lỗi. Ngược lại thực hiện theo thao tác đã quy định sẵn
- 4. In ra màn hình console code điều khiển đã nhập và xóa lưu trữ trong bộ nhớ.

III, Ý nghĩa của các hàm

1) storePath

Ý nghĩa: Lưu lại thông tin về đường đi của Marsbot vào mảng path.

Đầu vào: biến nowHeading và lengthPath

Mảng path lưu thông tin về đường đi của Marsbot, mỗi cạnh đường đi gồm 3 thông tin về các cạnh tọa độ x,y của điểm đầu tiên, hướng đi của cạnh đó.

2) goBack

Ý nghĩa: Điều khiển Marsbot đi ngược lại theo lộ trình nó đã đi và về điểm xuất phát. Đầu vào: mảng path lưu thông tin đường đi, lengthPath lưu kích cỡ của mảng path theo byte

Mỗi khi muốn quay ngược lại và đi về điểm đầu tiên của 1 cạnh trên đường đi, ta sẽ lấy hướng đi của cạnh đó và đi ngược lại, đến khi nào gặp điểm có tọa độ như đã lưu thì kết thúc việc đi ngược trên cạnh đó, tiếp tục trên cạnh khác

3) goRight va goLeft

Ý nghĩa: điều khiển Marsbot quay và di chuyển sang phải hoặc trái một góc 90 độ. Đầu vào: biến nowHeading

Muốn di chuyển sang phải 90 độ ta chỉ cần tăng biến nowHeading lên 90 độ, đối với di chuyển sang trái là giảm biến nowHeading đi 90 độ

4) ROTATE

Ý nghĩa: quay Marsbot theo hướng có số độ lưu trong biến nowHeading

Đầu vào: biến nowHeading

Load biến nowHeading và lưu địa chỉ Heading (0xffff8010) để Marsbot chuyển hướng

5) TRACK, UNTRAK

Ý nghĩa: điều khiển Marbots bắt đầu để lại vết (TRACK) và kết thúc việc để lại vết (UNTRACK)

Load 1 vào địa chỉ LEAVETRACK (0xffff8020) nếu muốn để lại vết và load 0 vào địa chỉ đó nếu muốn kết thúc vết

6) GO,STOP

Ý nghĩa: điều khiển Marsbot bắt đầu chuyển động (GO) hoặc dừng lại (STOP). Load 1 vào địa chỉ MOVING (0xffff8050) nếu muốn để lại vết và load 0 nếu muốn kết thúc vết.

7) pushErrorMess

Ý nghĩa: hiện thông báo dialog khi người dùng nhập code điều khiển không đúng. Sử dụng các hàm syscall 4,55.

8) isEqualString

Ý nghĩa: so sánh code điều khiển mà người dùng nhập vào với 1 code điều khiển nào đó có địa chỉ được đặt trong \$s3

Lần lượt so sánh các kí tự trong 2 xâu này. Nếu 2 xâu bằng nhau thì thanh ghi \$t0 có giá trị là 1, ngược lại là 0

9) removeControlCode

Ý nghĩa: xóa xâu inputControlCode (nơi lưu trữ ode điều khiển khi nhập vào). Lần lượt gán các kí tự trong xâu bằng '\0'.

10) Các thao tác trong xử lý interrupt

Lần lượt quét các hàng của Digital Lab Sim để xem phím nào được bấm tiếp. Tiếp đó dựa vào mã được trả về ghi kí tự tương ứng vào bộ nhớ, cụ thể là ghi vào cuối xâu inputControlCode

IV, Mã nguồn

```
IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012
          OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014
KEY_CODE 0xFFFF0004 # ASCII c
                                                                    # ASCII code from keyboard, 1 byte
# =1 if has a new keycode ?
# Auto clear after lw
  eqv KEY READY 0xFFFF0000
# Key value
                  lue
    eqv KEY_0 0x11
    eqv KEY_1 0x21
    eqv KEY_2 0x41
    eqv KEY_2 0x81
    eqv KEY_3 0x81
    eqv KEY_4 0x12
    eqv KEY_5 0x22
    eqv KEY_6 0x42
    eqv KEY_7 0x82
                           KEY_8 0x14
KEY_9 0x24
KEY_a 0x44
                           KEY_b 0x84
KEY_c 0x18
                   eqv KEY_d 0x28
                           KEY_e 0x48
KEY_f 0x88
# Marsbot
  eqv HEADING Oxffff8010
                                                                     # Integer: An angle between 0 and 359
                                                                     # 0 : North (up)
# 90: East (right)
# 180: South (down)
# 270: West (left)
 .eqv MOVING 0xffff8050
.eqv LEAVETRACK 0xffff8020
                                                                     # Boolean (0 or non-0):
# whether or not to leave a track
# Integer: Current x-location of MarsBot
# Integer: Current y-location of MarsBot
 .egv WHEREY 0xffff8040
 #Control code
                nl code

MOVE_CODE: .asciiz "1b4"

STOP_CODE: .asciiz "c68"

GO_LEFT_CODE: .asciiz "444"

GO_RIGHT_CODE: .asciiz "666"

TRACK_CODE: .asciiz "dad"

UNITRACK_CODE: .asciiz "cbc"

GO_BACK_CODE: .asciiz "999"

WRONG_CODE: .asciiz "Wrong control code!"
                 inputControlCode: .space 50
lengthControlCode: .word 0
nowHeading: .word 0
# duong di cua masbot duoc luu tru vao mang path
# moi 1 canh duoc luu tru duoi dang 1 structure
# 1 structure co dang {x, y, z}
# trong do: x, y la toa do diem dau tien cua canh
# z la huong cua canh do
# mac dinh: structure dau tien se la {0,0,0}
# do dai duong di ngay khi bat dau la 12 bytes (3x 4byte)
                 path: .space 600
lengthPath: .word 12 #bytes
main:
                 li $k0, KEY_CODE
li $k1, KEY_READY
 "
# Enable the interrupt of Keyboard matrix 4x4 of Digital Lab Sim
                 li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
li $t3, 0x80  # bit 7 = 1 to enable
                 li $t3, 0x80
sb $t3, 0($t1)
                                  nop
lw $t5, 0($k1)
beq $t5, $zero, WaitForKey
100p:
WaitForKey:
                                                                                                       #$t5 = [$k1] = KEY_READY
#if $t5 == 0 then Polling
                                  nop
beq $t5, $zero, WaitForKey
lw $t6, 0($k0)
beq $t6, 127, continue
                                                                                                       #$t6 = [$k0] = KEY_CODE
#if $t6 == delete key then remove input
#127 is delete key in ascii
 ReadKey:
                                                                                                       #if $t6 /= '\n' then Polling
                                   bne $t6, '\n' , loop
                                  nop
bne $t6, '\n' , loop
CheckControlCode:

la $s2, lengthControlCode

lv $s2, 0($s2)
                                   bne $s2, 3, pushErrorMess
                                   la $s3, MOVE_CODE
                                  jal isEqualString
beq $t0, 1, go
```

```
la $s3, STOP_CODE
jal isEqualString
beq $t0, 1, stop
                                   la $s3, GO_LEFT_CODE
jal isEqualString
beq $t0, 1, goLeft
                                    la $s3, GO_RIGHT_CODE
jal isEqualString
beq $t0, 1, goRight
                                    la $s3, TRACK_CODE
                                   jal isEqualString
beq $t0, 1, track
                                   la $s3, UNTRACK_CODE
jal isEqualString
beq $t0, 1, untrack
                                   la $83, GO_BACK_CODE
jal isEqualString
beq $t0, 1, goBack
                                   beq $t0, 0, pushErrorMess
 printControlCode:
                 li $v0, 4
la $a0, inputControlCode
syscall
nop
 continue:
                  jal removeControlCode
                 nop
j loop
                 nop
j loop
 # storePath procedure, store path of marsbot to path variable
# param[in] nowHeading variable
# lengthPath variable
 storePath:
                 addi $sp,$sp,4
sw $t1, 0($sp)
                 addi $sp,$sp,4
sw $t2,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t3,0($sp)
addi $sp,$sp,4
                 addi $sp,$sp,4
sw $t4, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $sl, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $s2, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $s3, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $s3, 0($sp)
#processing

1i $t1, WHEREX

1w $s1, 0($t1)

1i $t2, WHEREY

1w $s2, 0($t2)
                                                                       #s1 = x
                                                                       #s2 = y
                 la $s4, nowHeading
lw $s4, 0($s4)
                                                                       #s4 = now heading
                 la $t3, lengthPath
lw $s3, 0($t3)
                                                                      #$s3 = lengthPath (dv: byte)
                 la $t4, path
add $t4, $t4, $s3
                                                                       #position to store
                 sw $s1, 0($t4)
sw $s2, 4($t4)
sw $s4, 8($t4)
                                                                       #store x
                                                                      #store y
#store heading
                                                                       #update lengthPath
#12 = 3 (word) x 4 (bytes)
                 addi $s3, $s3, 12
                  sw $s3, 0($t3)
 #restore
lw $s4, 0($sp)
                lw $s4, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $s2, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $s2, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $s1, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $t4, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $t3, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
```

```
lw $t2, 0($sp)
           addi $sp,$sp,-4
lw $tl, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
           nop
jr $ra
# goBack procedure, control marsbot go back
# param[in] path array, lengthPath array
goBack:
           addi $sp,$sp,4
sw $s5, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
           sw $s6, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $s7, 0($sp)
           addi $sp,$sp,4
sw $t8, O($sp)
           addi $sp,$sp,4
sw $t9, 0($sp)
           jal UNTRACK
jal 60
la $57, path
la $55, lengthPath
lw $55, 0($55)
add $57, $55
begin:
            addi $s5, $s5, -12
                                                #lui lai 1 structure
            addi $s7, $s7, -12
                                                #vi tri cua thong tin ve canh cuoi cung
           lw $s6, 8($s7)
addi $s6, $s6, 180
                                                #huong cua canh cuoi cung
#nguoc lai huong cua canh cuoi cung
           la $t8, nowHeading
                                                #marsbot quay nguoc lai
           sw $s6, O($t8)
jal ROTATE
go_to_first_point_of_edge:
                                                #toa do x cua diem dau tien cua canh
#toa do x hien tai
           lw $t9, 0($s7)
li $t8, WHEREX
lw $t8, 0($t8)
           bne $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge
            nop
           bne $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge
           lw $t9, 4($s7)
li $t8, WHEREY
lw $t8, 0($t8)
                                               #toa do y cua diem dau tien cua canh
#toa do y hien tai
           bne $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge
           nop
bne $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge
           beq $s5, 0, finish
           nop
beq $s5, 0, finish
           j begin
           nop
j begin
finish:
           jal STOP
            la $t8, nowHeading
           add $s6, %zero, $zero
sw $s6, 0($t8)
la $t8, lengthPath
addi $s5, $zero, 12
sw $s5, 0($t8)
                                                #update heading
                                                #update lengthPath = 12
#restore
           lw $t9, 0($sp)
          lw $t9, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $t8, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $s7, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $s6, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $s5, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
           j printControlCode
# track procedure, control marsbot to track and print control code
# param[in] none
track: jal TRACK
            j printControlCode
# untrack procedure, control marsbot to untrack and print control code
```

```
untrack: jal UNTRACK
            j printControlCode
# go procedure, control marsbot to go and print control code
# param[in] none
            j printControlCode
# stop procedure, control marsbot to stop and print control code
# param[in] none
stop: jal STOP
            j printControlCode
# goRight procedure, control marshot to go left and print control code
# param[in] nowHeading variable
# param[out] nowHeading variable
goRight:
           addi $sp,$sp,4
sw $s5, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $s6, 0($sp)
            la $85, nowHeading
lw $86, 0($85)
addi $86, $86, 90
sw $86, 0($85)
                                                  #$s6 is heading at now
                                                 #increase heading by 90*
# update nowHeading
            lw $s6, O($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $s5, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
            jal storePath
jal ROTATE
            j printControlCode
# goLeft procedure, control marsbot to go left and print control code
# param[in] modHeading variable
# param[out] nowHeading variable
            addi $sp,$sp,4
sw $s5, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
            sw $86, 0($8p)
#processing
la $s5, nowHeading
            lw $s6, 0($s5)
addi $s6, $s6, -90
sw $s6, 0($s5)
                                                 #$s6 is heading at now
#increase heading by 90*
#update nowHeading
            lw $s6, O($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $s5, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
            jal ROTATE
             j printControlCode
# removeControlCode procedure, to remove inputControlCode string
# inputControlCode = ""
# param[in] none
removeControlCode:
#backup
           addi $sp,$sp,4
sw $tl, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t2, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $sl, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $sl, 0($sp)
            addi $sp,$sp,4
sw $s2, 0($sp)
#processing
    la $s2, lengthControlCode
    lw $t3, 0($s2)
    addi $t1, $zero, -1
    addi $t2, $zero, 0
                                                                          #$t3 = lengthControlCode
#$t1 = -1 = i
#$t2 = '\0'
            la $s1, inputControlCode addi $s1, $s1, -1
for_loop_to_remove:
addi $t1, $t1, 1
            add $sl. $sl. 1
                                                                          #$s1 = inputControlCode + i
            sb $t2, 0($s1)
                                                                           #inputControlCode[i] = '\0'
            bne $t1, $t3, for_loop_to_remove
                                                                          #if $t1 <=3 continue loop
            nop
bne $t1, $t3, for_loop_to_remove
            add $t3, $zero, $zero
```

```
sw $t3, 0($s2)
                                                                                            #lengthControlCode = 0
#restore
lw $s2, 0($sp)
              lw $52, 0($sp)
addi $5p,$5p,-4
lw $13, 0($sp)
addi $5p,$5p,-4
lw $21, 0($sp)
addi $5p,$5p,-4
lw $1, 0($sp)
addi $5p,$5p,-4
lw $1, 0($sp)
addi $5p,$5p,-4
               jr $ra
               nop
jr $ra
# isEqualString procedure, to check inputControlCode string
# is equal with string s (store in $s3)
# Length of two string is the same
# param[in] $s3, store address of a string
# param[out] $t0, 1 if equal, 0 is not equal
isEqualString:
1sEqualString:

#backup

addi $sp,$sp,4

sw $tl, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $sl, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t2, 0($sp)
#processing
    addi %tl, %zero, -l
    add %tl, %zero, %zero
    la %sl, inputControlCode
for_loop_to_check_equal:
    addi %tl, %tl, l
                                                                                            \#$t1 = -1 = i
                                                                                            #$s1 = inputControlCode
               add $t2, $s1, $t1
lb $t2, 0($t2)
                                                                                            #$t2 = inputControlCode + i
#$t2 = inputControlCode[i]
               add $t3, $s3, $t1
lb $t3, O($t3)
                                                                                            #$t3 = s + i
#$t3 = s[i]
               bne $t2, $t3, isNotEqual
                                                                                            #if $t2 /= $t3 -> not equal
               bne $t1, 2, for_loop_to_check_equal
                                                                                           #if $t1 <=2 continue loop
               nop
bne $t1, 2, for_loop_to_check_equal
isEcqual:
#restore
| lw $t3, 0($sp)
               addi $sp,$sp,-4
lw $t2, 0($sp)
              addi $sp,$sp,-4
lw $s1, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $t1, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
               add $t0, $zero, 1
                                                             #update $t0
               jr $ra
nop
jr $ra
isNotEqual:
#restore
lw $t3, 0($sp)
               addi $sp,$sp,-4
lw $t2, 0($sp)
              addi $sp,$sp,-4
lw $sl, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $tl, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
               add $t0, $zero, $zero #update $t0
               jr $ra
               nop
jr $ra
# pushErrorMess procedure, to announce the inputed control code is wrong
# param[in] none
              li $v0, 4
la $a0, inputControlCode
syscall
nop
               li $v0, 55
               la $aO, WRONG_CODE
syscall
               nop
nop
j continue
```

```
# GO procedure, to start running
# param[in] none
GO:
            addi $sp,$sp,4
            sw $at,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $k0,0($sp)
    rocessing
li $at, MOVING
                                                #change MOVING port
#to logic 1
#to start running
            addi $k0, $zero,1
sb $k0, 0($at)
#restore
            lw $k0, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $at, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
            jr $ra
            nop
jr $ra
# STOP procedure, to stop running
# param[in] none
STOP:
            addi $sp,$sp,4
sw $at,0($sp)
#processing
li $at, MOVING
sb $zero, O($at)
                                                #change MOVING port to 0 #to stop
#restore
            lw $at, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
            jr $ra
            nop
jr $ra
# TRACK procedure, to start drawing line
# param[in] none
#-----
            addi $sp,$sp,4
            sw $at,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $k0,0($sp)
            li $at, LEAVETRACK
addi $k0, $zero,1
sb $k0, 0($at)
                                                #change LEAVETRACK port
#to logic 1
#to start tracking
            lw $k0, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $at, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
            jr $ra
            nop
jr $ra
# UNTRACK procedure, to stop drawing line
# param[in] none
UNTRACK:
            addi $sp,$sp,4
            sw $at,0($sp)
# change LEAVETRACK port to 0
                                                # to stop drawing tail
            sb $zero, O($at)
#restore
            lw $at, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
            jr $ra
            nop
jr $ra
# ROTATE_RIGHT procedure, to control robot to rotate
# param[in] nowHeading variable, store heading at present
ROTATE:
            addi $sp,$sp,4
            add1 $sp,$sp,4
sw $t1,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t2,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t3,0($sp)
#processing
li $t1, HEADING
la $t2, nowHeading
lw $t3, 0($t2)
sw $t3, 0($t1)
                                                #change HEADING port
                                                #$t3 is heading at now
#to rotate robot
#restore
           e
lw $t3, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $t2, 0($sp)
```

```
addi $sp,$sp,-4
                                                       lw $t1, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
                                                       jr $ra
                                                       nop
jr $ra
     " # GENERAL INTERRUPT SERVED ROUTINE for all interrupts
          ktext 0x80000180
     # SAVE the current REG FILE to stack
   backup:
                                                       addi $sp,$sp,4
                                                     sw $ra,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t1,0($sp)
addi $sp,$sp,4
                                                       addi $sp,$sp,4
sw $t2,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t3,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $a0,0($sp)
                                                       sw $aU,U($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $at,U($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $sU,U($sp)
addi $sp,$sp,4
                                                    addi $sp,$sp,4
sw $s1,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $s2,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t4,0($sp)
addi $sp,$sp,4
sw $t4,0($sp)
      # Processing
     get cod:
                                                     li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
li $t2, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
   II $tZ, UUT_ADRESS_HEXA_KEY
Scan_row!

Ii $t3, 0x81
sb $t3, 0($t1)
lbu $a0, 0($t2)
bner $a0, get_code_in_char
     scan_row2:
   li $t3, 0x82

sb $t3, 0($t1)

lbu $a0, 0($t2)

bnez $a0, get_code_in_char

$can_rows:

li $t3, 0x84
                                                       sb $t3, 0($t1)
lbu $a0, 0($t2)
bnez $a0, get_code_in_char
     scan_row4:
li $t3, 0x88
scan_row4:

list3, 0x88

sb $t3, 0($t1)

lbu $a0, 0($t2)

bnes $a0, 0t52)

bnes $a0, KEY_0, case_0

beq $a0, KEY_1, case_1

beq $a0, KEY_1, case_3

beq $a0, KEY_3, case_3

beq $a0, KEY_4, case_3

beq $a0, KEY_5, case_5

beq $a0, KEY_5, case_5

beq $a0, KEY_6, case_6

beq $a0, KEY_6, case_6

beq $a0, KEY_8, case_6

beq $a0, KEY_9, case_6

beq $a0, KEY_9, case_6

beq $a0, KEY_9, case_6

beq $a0, KEY_0, case_0

be
   #$s0 store code in char type case_0: li $s0, '0'
case 0: li $80, '0'

j store code

case 1: li $80, '1'
j store code

case 2: li $80, '2'
j store code

case 3: li $80, '3'
j store code

case 4: li $80, '3'
j store code

case 5: li $80, '5'
j store code

case 6: li $80, '5'
j store code

case 6: li $80, '6'
j store code


case 8: li $80, '8'
j store code

case 8: li $80, '8'
j store code
```

```
case_9: li $s0, '9'
| j store_code
| case_a: li $50, 'a'
| j store_code
| case_b: li $50, 'b'
la $52, input/ontrollode
la $52, lengthControlCode
lw $53, 0($52)
addi $t4, $t4, -1
for loop to store code:
                                                                           #$s3 = strlen(inputControlCode)
                                                                           #$t4 = i
                          addi $t4, $t4, 1
                         addi $s0, $zero, '\n'
addi $s1, $s1, 1
sb $s0, 0($s1)
                                                                         #add '\n' character to end of string
#add '\n' character to end of string
#add '\n' character to end of string
                          addi $s3, $s3, 1
                                                                         #update length of input control code
                         sw $s3, 0($s2)
# Evaluate the return address of main routine
# epc <= epc + 4
mext pc:

mfc0 %at, $14  # %at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
addi %at, %at, 4  # %at = %at + 4 (mext instruction)
mtc0 %at, $14  # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= %at
 # RESTORE the REG FILE from STACK
restore:
            lw $s3, 0($sp)
            lw $s3, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $t4, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $s2, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
            lw $s1, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $s0, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $at, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $a0, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $t3, 0($sp)
            addi $sp,$sp,-4
lw $t2, 0($sp)
             addi $sp,$sp,-4
            lw $t1, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $ra, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
return: eret
                                                  # Return from exception
```

V, Kết quả chạy mô phỏng




Các câu lệnh được hiển thị ra màn hình Run I/O

Close

Clear



Marsbot đi ngược lại vị trí ban đầu



Hình ảnh báo lỗi khi viết sai câu lệnh



B: Đinh Thị Thu Hà


Bài 3: Kiểm tra tốc độ và độ chính xác khi gõ văn bản

I, Đề bài

3. Kiểm tra tốc độ và độ chính xác khi gõ văn bản

Thực hiện chương trình đo tốc độ gỗ bàn phím và hiển thị kết quả bằng 2 đèn led 7 đoạn. Nguyên tắc:

- Cho một đoạn văn bản mẫu, cố định sẵn trong mã nguồn. Ví dụ "bo mon ky thuat may tinh"
- Sử dụng bộ định thời Timer (trong bộ giả lập Digital Lab Sim) để tạo ra khoảng thời gian để đo. Đây là thời gian giữa 2 lần ngắt, chu kì ngắt.
- Người dùng nhập các kí tự từ bàn phím. Ví dụ nhập "bo mOn ky 5huat may tinh". Chương trình cần phải đếm số kí tự đúng (trong ví dụ trên thì người dùng gố sai chữ O và 5) mà người dùng đã gố và hiển thị lên các đèn led.
- Chương trình đồng thời cần tính được tốc độ gõ: thời gian hoàn thành và số từ trên một đơn vị thời gian.





II, Phân tích cách làm và thuật toán

- Sử dụng 1 vòng lặp vô hạn.
- Trong vòng lặp có kiểm tra giá trị tại địa chỉ KEY_READY nếu bằng 1 thì thực hiện tạo ngắt bằng teqi.
- Đồng thời chương trình cũng cho phép ngắt bằng bộ đếm time counter(timer)
- Khi đã bắt được exception và con trỏ \$pc nhảy đến vùng phục vụ ngắt .ktext.
- Bên trong vùng .ktext ta sẽ lấy giá trị bên trong thanh ghi Coproc0.cause(\$13)
 để kiểm tra đây là loại ngắt nào.
- Trong trường hợp lệnh ngắt được thực hiện bởi teqi(tạo ra khi nhận được ký tự từ bàn phím).
- Ta kiểm tra xem ký tự thứ i của string đã cho có phải là ký tự kết thúc hay không('\0'), nếu đúng thì kết thúc chương trình, hiển thị ra số ký tự đúng lên Digital Lab Sim và in ra thời gian hoàn thành, tốc độ gõ lên màn hình.
- Nếu chương trình chưa kết thúc, ta so sánh ký tự vừa nhập với ký tự string[i] nếu bằng nhau -> tăng biến đếm số ký tự đúng lên 1.
- Tiếp tục kiểm tra xem ký tự vừa nhập vào == ' ' && ký nhập vào trước đó(prv)
 != ' ' nếu đúng thì tăng biến đếm số từ đã nhập lên 1.
- Sau đó tăng số ký tự nhập vào trong 1s lên 1, cập nhật giá trị của prv bằng ký tự vừa nhập vào và chuyển con trỏ của string lên 1 để phục vụ cho lần sau

- Trong trường hợp lệnh ngắt được thực hiện bởi bộ đếm time counter(timer)
- Kiểm tra xem số lần tạo lệnh ngắt của timer đã đủ chưa (1s), nếu chưa đủ thì tăng biến đếm lên, nếu đã đủ thì hiển thị số ký tự đã gõ trong 1s lên Digital Lab Sim và khởi tạo lại biến đếm ký tự trong 1s, đồng thời tăng biến đếm thời gian hoàn thành nhập lên 1s.
- Sau khi hoàn thành các câu lệnh trong vùng .ktext.
- Thực hiện các hàm cần thiết để thiết lập lại các thông số để đón nhận lần ngắt tiếp theo.

III, Mã nguồn

```
| Proceedings | Process |
```

```
#PHAN PHUC VU NGAT
dis_int:li $t1, COUNTER sb $zero, O($t1)
#BUG: must disable with Time Counter
                       $3, 40, continue
hien_thi
$33, $0, 0
$55, $85, 1
en_int
                                                                     #Neu so lap ngat do counter = 40 : da du 1s -> khoi tao lai $s3, chieu toc do go ra DLS, tang bien dem thoi gian len 1
           blt
jal
addi
addi
                                                            ""
#Ethoi tao lai $33
#Tang bien dem thoi gian(s)
            j
nop
continue:
            addi $s3, $s3, l
                                                                       #Neu chua du 1s thi tang bien dem so lan ngat
                        en_int
keyboard_Intr:
 #NGAT DO BAN PHIM
#Kiem tra ky tu nhap vao
#Kay ki tu thu i trong mang da cho
#Bung chuong trinh neu gap ki tu '\0'
#Kay ki tu nhap vao tu ban phim
#Koi
#Weu ki tu nhap vao va ki tu thu i trong mang da cho bang nhau -> $s1++(dem so ki tu dung)
                                                                       #Tang bien dem so ky tu dung
#Kiem tra ki tu mhap vao co phai la ' ' hay ko
#Weu ky tu mhap vao == ' ' 44 ky tu truoc do != ' ' thi dem so tu da mhap
                       $tl, ' ', end_Process
                       $s4, ' ', end_Process
                       $s2, $s2, 1
                                                                     #Tang bien dem so tu da nhap
end Process:
                       $s0, $s0, 1
$s4, $t1, 0
$a1, $a1, 1
                                                                       #Tang so ky tu trong 1s len 1
#Cap nhat lai thanh ghi chua ky tu nhap vao ban phim truoc do
#Tang con tro len 1 <=> string+i
            addi
en int:
#Must clear cause reg
#%at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
#%at = %at + 4 (next instruction)
#Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= %at
#Return from exception
return: eret
# CHIEU RA MAN HINH DIGITAL LAB SIM GIA TRI CUA $50
#--
hien_thi:
addi
sw
addi
div
mflo
mfhi
la
add
lb
jal
la
add
lb
jal
add
add
lb
jal
add
                       $sp, $sp, -4
$ra, ($sp)
$t0, $0, 10
$s0, $t0
$v1
$v0
                                                                      #Lay so hang chuc
#Lay so hang don vi
                       $a0, mang_so
$a0, $a0, $v1
$a0, 0($a0)
SHOW_7SEG_LEFT
                                                                       #Set value for segments
                       $a0, mang_so
$a0, $a0, $v0
$a0, 0($a0)
                                                                       #Set value for segments
                       SHOW 7SEG RIGHT
                       $s0, $0, 0
$ra, ($sp)
$sp, $sp, 4
$ra
                                                                       #Sau khi chieu ra man hinh thi khoi tao lai bien dem
            addi
lw
             addi
SHOW_7SEG_LEFT:
                       $t0, SEVENSEG_LEFT
                                                                       #Assign port's address
#Assign new value
ir $ra

SHOW_7SEG_RIGHT:

11 $t0, SEVENSEG_RIGHT

sb $a0, 0($t0)

jr $ra


nop
                                                                       #Assign port's address
#Assign new value
# KET THUC CHUONG TRINH VA HIEN THI SO KY TU DUNG
end_Program:

addi $v0, $0, 4


la $a0, messagel

syscall
             syscall
addi $v0, $0, 1
addi $a0, $s5, 0
syscall
addi $v0, $0, 4
la $a0, message2
              la syscall
             mflo $a0
syscall
addi $v0, $0, 4
la $a0, message3
syscall
addi $s0, $s1, 0
jal hien_thi
```


IV, Kết quả chạy mô phỏng




- Khi nhập vào một xâu "Bo mon ky thuat may tinh"




- Kết quả





- Khi nhập vào một xâu "Bo mOn ky 5huat may tinh"



- Kết quả

